
Günter Born

PowerEssig

Programmiertechniken





Günter Born

PowerBasic-Programmierhandbuch

Günter Born

Die Informationen in diesem Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz gemacht. Eventuell vorkommende Warennamen werden benutzt, ohne daß ihre freie Verwendbarkeit gewährleistet werden kann.

Das Buch wurde mit größter Sorgfalt erstellt und korrigiert. Dennoch können Fehler und Ungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden - wir sind auch nur Menschen.

Weder Verlag noch Autor können für fehlerhafte Angaben oder gar deren Folgen eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich Verbesserungsvorschläge oder Hinweise auf Fehler nicht mehr einarbeiten kann.

Alle Rechte, auch der fotomechanischen Wiedergabe und der Veröffentlichung in elektronischen oder sonstigen Medien, behalten wir uns vor. Dieses elektronische Buch darf frei benutzt werden

Dieses Buch wurde im Rahmen der »Free Library« als **Donation-Ware** aufbreitet. Dies bedeutet, Sie können es kostenlos von der Webseite *www.borncity.de* herunterladen und frei (gegen eine kleine, aber freiwillige, Spende - Donation – z.B. über PayPal an Gborn@borncity.de) für private Zwecke auf der Basis AS-IS nutzen. Ein Support oder eine Unterstützung bei der Anwendung ist nicht möglich. Die gewerbliche Nutzung der in diesem Buch gezeigten Beispiele, Modelle, Abbildungen und Ideen ist untersagt.

© 1992 by Günter Born

Satz: Günter Born

Herstellung: Günter Born

Zum Buchkonzept

Eine saustarke Toolbox

Sie besitzen Power BASIC und suchen Tools zur Unterstützung dieser Sprache? Sie programmieren in Power BASIC und benötigen Hilfestellung bei verschiedenen Problemen. Dann halten Sie genau das richtige in Ihren Händen, eine *saustarke* Sache. Hier wird Ihnen nicht zu x-ten mal der Sprachumfang von Power BASIC erklärt, sondern praxisnahe Utilities an die Hand gegeben.

Werkzeuge zur Unterstützung der Programmentwicklung (wie z.B: Cross-Referenz-Generatoren, Programmformatierer, Druckerspooler, etc.) bilden unverzichtbare Hilfsmittel für jeden ernsthaften Power BASIC-Anwender. Sie tragen zur Reduzierung der Entwicklungszeit bei und unterstützen einen transparenten Programmierstil. Weitere Beispiel widmen sich der Implementierung von Textbearbeitungtools wie die UNIX-Utilities WC, CUT und PASTE. Treiber für die PostScript-Ausgabe unter DOS, oder die Sie Befehlserweiterungen für Batchprogramme (ASK, ESC, FKEY, GET, WAIT, XCALC) ermöglichen gänzliche neue Möglichkeiten für das Betriebssystem. Bibliotheken für die Maus oder Bildschirmsteuerung sind weitere behandelte Themen.

Alle Beispiele werden schrittweise von den Anforderungen bis hin zur lauffähigen Lösung entwickelt. Die Programme sind ausführlich kommentiert und liegen im Quellcode auf Diskette bei. Die Toolbox stellt damit ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden ernsthaften Power BASIC-Anwender dar.

Sie gehören noch zu den Einsteigern und trauen sich noch nicht an die Programmierung heran? Dann sollten Sie zumindest die fertigen Programme nutzen. Was halten Sie von einem fertigen PostScript-Treiber oder dem erweiterten DOS-Befehlssatz? Anschließend steigen Sie mit Hilfe des Buches schrittweise in die Programmierung ein.

Sie sind bereits fortgeschritten und suchen gebrauchsfertige Bibliotheken und Beispielprogramme? Hier sind Sie genau richtig: die Bibliotheken zur Maussteuerung oder zur Erstellung von Pop-Up- und Pull-Down-Menüs verleihen Ihren Programmen ein professionelles Outfit und erleichtern den Umgang mit Power BASIC.

4	PowerBasic-Programmierhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Zum Bucnkonzept 3		
Inhaltsverzeichnis	5	
Vorwort	8	
1 Einführung	10	
2 Werkzeuge für PowerBASIC	14	
LISTER: Formatierte Druckerausgabe von Quellprogrammen		
Die Spezifikation		
Der Entwurf		
Die Implementierung		
Die Lister-Hilfsmodule		
Erweiterungsvorschläge		
SPOOL: Ausgabe an den Drucker im Hintergrund	28	
Der Entwurf	28	
Die Implementierung	30	
Erweiterungsvorschläge		
PSLIST: Listings für PostScript-Drucker		
Der Entwurf		
Die Implementierung	43	
Erweiterungsvorschläge		
XREF: Ein Generator zur Erzeugung von Querverweislisten		
Die Spezifikation		
Der Entwurf	60	
Der Ansatz in XREF	63	
Die Implementierung	67	
Erweiterungsvorschläge		
XFORM: Formatierung von Quellprogrammen	87	
Die Spezifikation	88	
Die Implementierung	91	
Erweiterungsvorschläge	94	
Die Implementierung	154	
4 Werkzeuge für den Umgang mit dem PC	173	
CALC: Rechnen in verschiedenen Zahlensystemen		
Die Spezifikation		
Der Entwurf		
Die Implementierung	179	
Erweiterungsvorschläge		
DUMP: Dateiausgabe im Hexformat	192	

Die Anforderungen	192
Zusammenfassung der Eingaben und Optionen	195
Der Entwurf	
Die Implementierung	
Erweiterungsvorschläge	
FORMAT: Formatschutz für Festplatten	
Die Implementierung	209
Erweitungsvorschläge	
DELX: Physikalisches Löschen von Dateien	
Die Implementierung	213
Erweiterungsvorschläge	
TEXTS: Textsuche in EXE-, SYS- und COM-Dateien	
Die Implementierung	220
Erweiterungsvorschläge	220
5 DOS-Befehlserweiterungen zur Stapelverarbeitung	225
ASK: Benutzerabfragen aus Batchprogrammen	
Der Entwurf	
Ein Beispielprogramm	
Die Implementierung	
Erweiterungsvorschläge	
ESC:Steuersequenzen im Klartext	
Der Entwurf	
Anwendungsbeispiele	
Druckeransteuerung mit ESC	
Print-Screen aus Batchdateien	236
Die Implementierung	236
Erweiterungsvorschläge	
GET: Abfrage von Systemparametern aus Batchdateien	
Abfrage des Datum und der Zeit	242
Abfrage des freien DOS-Speichers	243
Automatischer Programmstart	244
Die Implementierung	
Erweiterungsvorschläge	247
FKEY: Abfragen von Funktionstasten aus Batchprogrammen	
Der Entwurf	
Ein Beispielprogramm	
Die Implementierung	
Erweiterungsvorschläge	
XCALC: Berechnungen in Batchdateien	
Die Anforderungen	
Die Implementierung	
WAIT: Zeitverzögerung in Batchprogrammen	
Die Implementierung	266
VKEY: Abfragen des Tastaturpuffers aus Batchprogrammen	
Der Entwurf	
Die Implementierung	268
6 Strandgut	971

Ein Menüsystem für PowerBASIC	.271
Der Entwurf der Bibliothek	
Die Implementierung	.274
Ein Anwendungsbeispiel für Pop-up-Menüs	.289
Ein Anwendungsbeispiel für Pull-down-Menüs	.294
Maussteuerung für PowerBASIC-Programme	.299
Der Entwurf	
Die Implementierung	.299
Ein Beispielprogramm zur Maussteuerung in PowerBASIC	.304
BIOS-Spielereien	.306
NUMOFF: Abschalten der NUMLOCK-Taste	.307
Die Grundlagen	
Das Tastatur-Statusflag	.307
Die Implementierung	
Erweiterungsvorschläge	.308
LPTSWAP: Vertauschen der Druckerausgänge	.309
Der Entwurf	
Die Implementierung	
Der BIOS-Kommunikationsbereich	.312
XPARK: Parken der Festplatte	.313
Der Entwurf	
Die Implementierung	.314
Bildschirmsteuerung über den INT 10H	.316
Der Entwurf	.317
Die Implementierung	.317
Ein Beispielprogramm zu Bildschirmansteuerung	.320
DBVIEW: Zugriff auf dBase (DBF)-Dateien mit PowerBASIC	.325
Der Aufbau der DBF-Dateien in dBase III	.326
Der Entwurf	.330
Die Implementierung	.331
DBDOC: Ein Anwendungsbeispiel	.342
PCXV: Anzeige von PCX-Dateien	.347
Der Entwurf	.347
Das PCX-Format	.348
Die Implementierung	
HWINFO: Konfigurationsprüfung per Software	.356
Die Anforderungen	
Der Entwurf	
Die Implementierung	.360
Verbesserungsvorschläge	.361
Anhang A: ASCII-Tabellen	360
Anhang B: Literaturhinweise	374
Stichwortverzeichnis	375

Vorwort

Softwareentwicklung ist die Kunst, auf systematische Weise Algorithmen zu formulieren und zu Programmen zu kombinieren. Dabei kommt einer strukturierten und planvollen Vorgehensweise eine erhebliche Bedeutung zu. Ausgehend von einer Anforderung ist Schritt für Schritt der Weg zur fertigen Lösung zu beschreiten.

Durch den breiten Einsatz der Personalcomputer befassen sich immer mehr Computeranwender mit der Entwicklung von Programmen. Nicht selten gelangt dabei PowerBASIC als Programmiersprache zum Einsatz. Dieser Compiler bietet eine gute Basis, um auch anspruchsvollere Lösungen zu erstellen. Leider findet der Einsteiger und fortgeschrittene Anwender nur wenig Literatur über die Programmentwicklung in Power BASIC. Sobald tiefergehende Problemstellungen auftreten, findet sich überhaupt nichts.

Im Herbst 1991 kam bei Diskussionen mit Georg Weiherer die Idee auf, ein Buch zu Power BASIC zu schreiben. Material war aus früheren Projekten genügend vorhanden und so entstand recht schnell ein Konzept. Ziel war es, abgeschlossene Lösungen - schrittweise von der Anfangskonzeption über den Entwurf bis hin zur fertigen Implementierung - in Power Basic vorzustellen.

Allerdings sollte es noch eine ganze Weile dauern, genau bis Sommer 92, bis das Projekt im Endstadium angelangt war. Das Warten hat, so glaube ich, sich gelohnt. Das Buch spricht einerseits den Einsteiger an, der systematisch in die Programmentwicklung eingeführt wird. Daß Basic nicht zwangsläufig zu Spaghetticode führen muß, sondern übersichtlich strukturierte Programme erlaubt, dies wird auf den folgenden Seiten gezeigt. Aber auch der Aufsteiger und fortgeschrittene Profi wird genügend Anregungen und Tips für die tägliche Praxis finden. Außerdem erhält jeder PowerBASIC-Anwender eine Sammlung praktischer Werkzeuge für den Umgang mit dem PC. Dies reicht von Tools zur Unterstützung der Programmentwicklung in PowerBASIC, über PostScript-Treiber und Textbearbeitungsfunktionen, bis hin zu Erweiterungen des MS-DOS Befehlssatzes. Die Bibliotheken zur Konstruktion von Menüsteuerungen, zur Maussteuerung oder zum Zugriff auf dBase-Daten eröffnen gänzlich neue Möglichkeiten. Nicht immer ließen sich alle Wünsche und Vorstellungen realisieren, da PowerBASIC schon einige Einschränkungen erzwingt. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß alle Fehler erkannt und behoben wurden. Dies beeinträchtigt aber nicht die Verwendbarkeit des vorliegenden Buches als Hilfsmittel für die Arbeit mit PowerBASIC. Für Hinweise und Verbesserungsvorschläge sind Verlag und Autor dankbar.

An dieser Stelle sei allen Personen gedankt, die die Entstehung dieses Buches überhaupt erst ermöglichten. Hier sei meine Familie und insbesondere meine Frau Martha erwähnt, die mit viel Geduld und Verständnis die Arbeit begleitete. Georg Weiherer betreute die Arbeit und stand mit Rat und Tat zur Seite. Allen Lesern wünsche ich viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit diesem Buch.

Günter Born

1 Einführung

Mit PowerBASIC steht eine mächtige Sprache für die Programmierung unter DOS zur Verfügung. Das Konzept vereint die Vorteile der interpretativen Sprache »Basic!Syntaxfehler, DERen, anspruchsvollere Programmlösungen zu erstellen. Dadurch läßt sich PowerBASIC von einer breiten Benutzerschicht einsetzen. Die Ergebnisse müssen im Hinblick auf Laufzeitverhalten und Codelänge professionellen Lösungen in nichts nachstehen.

Das vorliegende Buch greift diesen Gedanken auf, und bietet Anregungen zur Entwicklung eigener Programme. Ein Schwerpunkt liegt in Programmergänzungen zu PowerBASIC und MS-DOS. Dadurch gelangt der Anwender Schritt für Schritt zu einer Sammlung von Werkzeugen, die offene Wünsche befriedigen. Programme zur formatierten Druckerausgabe, Generatoren für Querverweislisten, Ausgabe beliebiger Dateien als Hexdump, Treiber für PostScript: dies sind nur einige Stichwörter zu den behandelten Themen. Auch wer sich mehr mit den alltäglichen Problemen beschäftigt, findet abgeschlossene Lösungen.

Durch PowerBASIC lassen sich die Programme zusätzlich in schnellen Maschinencode übersetzen, so daß sie in ihrem Laufzeitverhalten kaum professionellen Produkten nachstehen. Daß diese Lösungen auch noch transparent und verständlich realisiert werden können, wird nachfolgend gezeigt. Dabei beschränkt sich das Buchkonzept nicht auf den Abdruck reiner Listings. Vielmehr wird - beginnend bei der konzeptionellen Festlegung über den Entwurf bis hin zur Implementierung - jede Lösung stufenweise besprochen. Das Listing ist deshalb nur ein untergeordneter Teil des jeweiligen Abschnitts.

Dieses Vorgehen spiegelt den Ablauf der Software-Entwicklung wieder, so daß der Weg bis zur Lösung leichter nachvollziehbar ist. Zusätzliche Hinweise und Anregungen sollen schließlich zu eigenen Erweiterungen anregen.

Die Programmentwicklung direkt am Rechner ist zwar bei vielen Programmierern verbreitet. Die vermeintlich gewonnene Zeit geht aber spätestens bei der Fehlersuche verloren, ganz zu schweigen von der Qualität dieser Programme. Transparenz und Wartbarkeit sind kaum gegeben, wodurch insbesondere Lösungen in Basic negativ hervortreten. Aber dies muß nicht unbedingt so sein.

Aus umfangreicheren Entwicklungsvorhaben resultiert die Erfahrung, daß die Erstellung von Software in mehreren Phasen erfolgen sollte. Die nachfolgenden Kapitel berücksichtigen diesen Ansatz, indem sie neben dem Programmlisting insbesondere die Überlegungen in den vorhergehenden Phasen beschreiben. Da nicht jedem Leser die

verwendeten Begriffe vertraut sind, werden diese nachfolgend kurz erläutert.




Bild 1.1: Grafische Darstellung eines Syntaxdiagramms

Die Entwicklung einer Software beginnt mit der Analyse der Anforderungen. Innerhalb dieser Spezifikationsphase dienen teilweise Syntaxdiagramme zur Beschreibung einzelner Sachverhalte. Bild 1.1 zeigt ein solches Diagramm, mit dem die Erzeugung von Worten aus Kleinbuchstaben des Alphabets beschrieben wird. Ausgehend von einem Startpunkt in der linken Ecke läßt sich das Diagramm beliebig oft durchlaufen, wobei jeweils ein Buchstabe (a...z) an das bereits bestehende Teilwort angehängt wird. Ist das Wort komplett, wird das Syntaxdiagramm verlassen. Mit diesem Verfahren lassen sich viele Zusammenhänge einfach aber präzise darstellen.




Bild 1.2: Modul- oder Hierarchiediagramm

Zusätzlich ist im Rahmen der Spezifikation die Bedieneroberfläche des Programmes festzulegen. In jedem Kapitel werden deshalb die Vorüberlegungen zur Erstellung der Software diskutiert. Erst dann erfolgt der Entwurf des Programmes. Um auch komplexere Aufgabenstellungen zu beherrschen, bietet es sich an, durch Modularisierung kleinere Teile zu schaffen, die leichter zu bearbeiten und zu handhaben sind. Alle Teilfunktionen werden dann schrittweise zur Gesamtlösung zusammengebaut. Um den Zusammenhang der einzelnen Module zu verdeutlichen, werden in diesem Buch Hierarchie- oder Moduldiagramme (Bild 1.2) benutzt.

Diese Diagramme zeigen den abstrahierten funktionalen und/oder datenmäßigen Zusammenhang, ohne durch Details in der Realisierung der Module zu verwirren.

Hinweis: Hierarchiediagramme werden zwar üblicherweise in vertikaler Richtung aufgebaut. Um die Darstellung zu vereinfachen, wurde aber obige Anordnung gewählt.




Bild 1.3: Darstellung des Programmablaufs mit Strichdiagrammen

Nach Zerlegung der Aufgabe in kleinere Pakete lassen sich die jeweiligen Funktionen durch Basic-Programme realisieren. Es hat sich in der Praxis als vorteilhaft erwiesen, vorher den Grobablauf des Programmes zu entwerfen. Bekannte Hilfsmittel hierfür sind Flußdiagramme und Strukturdiagramme (Struktogramme). Beiden Methoden haftet der Nachteil an, daß die grafische Darstellung aufwendig ist. Insbesondere bei Änderungen muß viel umgezeichnet werden. Ich benutze deshalb bereits seit einigen Jahren erfolgreich eine Abstraktion der Struktogramme in Form von Strichdiagrammen. Diese lassen sich sehr gut mit Texteditoren erstellen und pflegen. Sie zeigen den Programmfluß in Form von Linien, die die Darstellungen in Bild 1.3 verwenden:

Wichtig ist, daß diese Strichdiagramme so abstrahiert werden, daß sich der Programmablauf auf einem Blatt darstellen läßt. Notfalls können einzelne Punkte auf weiteren Blättern verfeinert werden. Mit etwas Übung lassen sich so recht schnell die Ablauf- und Kontrollstrukturen eines Programmes entwerfen, was sich in der Qualität des Programmentwurfs deutlich niederschlägt.

Nachdem die Struktur in dieser Form vorliegt, beginnt die eigentliche Programmierung. Es wird auf die Eingabe der üblichen Basic-Zeilennummern gänzlich verzichtet. Weiterhin sind die Programme ausgiebig kommentiert, um später die Einarbeitung zu erleichtern. Kommentare lassen sich in PowerBASIC nach wie vor mit dem Schlüsselwort REM eingeben. Um das Listing besser strukturieren und optisch gestalten zu können, wurde jedoch für Kommentare die Zeichenkombination '! gewählt. Das Ausrufezeichen dient nur zur optischen Signalisierung und gehört eigentlich nicht mehr zum Kommentar. Weitere Einzelheiten lernen Sie in den folgenden Kapiteln kennen.

2 Werkzeuge für PowerBASIC

In diesem Kapitel möchte ich einige Werkzeuge zur Unterstützung der Softwareentwicklung in PowerBASIC vorstellen. Es handelt sich dabei um Programme, die ich in den letzten Jahren für eigene Zwecke geschrieben und mittlerweile an PowerBASIC angepaßt habe. Neben der Aufbereitung von Programmtexten für die Druckerausgabe gehört ein Cross-Referenz-Generator für PowerBASIC dazu. Damit lassen sich auch umfangreichere Programme entwickeln und pflegen.

LISTER: Formatierte Druckerausgabe von Quellprogrammen

Die Programmerstellung erfolgt bei vielen Programmierern direkt am Bildschirm. Ich persönlich bevorzuge dagegen die Programmentwicklung auf einem Blatt Papier, d.h. der Programmentwurf entsteht auf dem Papier und wird erst dann in den Rechner eingegeben. Nach dem Editieren wird sofort ein Listing ausgegeben, mit dem dann die Fehlersuche und Weiterentwicklung des Programmes erfolgt.

Allerdings besteht unter PowerBASIC ein Problem: Programmlistings lassen sich nur mit den DOS-Befehlen PRINT oder COPY auf dem Drucker ausgeben. Bei intensiver Programmiertätigkeit treten aber früher oder später Schwierigkeiten auf. Einmal sind die Ausgaben von PRINT oder COPY nicht an den Drucker angepaßt. Bei mehrseitigen Programmen wird dann meist über die Perforation zwischen den Seiten gedruckt. Dies ist nicht nur optisch störend, sondern auch die Ablage in Ordnern wird so verhindert, da beim Auftrennen meist eine Zeile verloren geht. Bei manchen Druckern läßt sich zwar softwaremäßig die Zahl der Druckzeilen pro Seite einstellen. Aber dies ist keine überzeugende Lösung und erfordert meist ein entsprechendes Steuerprogramm.

Weiterhin läßt sich mit diesem Trick folgendes Handicap nicht beheben: Bei umfangreicher Programmentwicklung liegt nach einiger Zeit ein Stapel Listings vor. Dann beginnt die Raterei: wie heißt doch noch gleich die Quelldatei zu diesem Listing? Wann wurde das Listing ausgedruckt? Entspricht das Listing auch der neuesten Programmversion? Sicher, mit entsprechender Disziplin lassen sich einige dieser Probleme beheben. Aber wer hält in der Hitze des Gefechts schon eisern Disziplin? Und überhaupt, warum kann nicht der Computer die Aufgabe übernehmen, ein sauber formatiertes Listing zu erzeugen. Was fehlt, ist ein Programm zur Ausgabe von Listings auf dem Drucker, welches allen Ansprüchen genügt. Da der Hersteller von PowerBASIC dies nicht standardmäßig liefert, bleibt nur die Eigenentwicklung. PowerBASIC bietet hier sicherlich die Möglichkeit zur

Realisierung eines geeigneten Programmes. Das nachfolgend vorgestellt Programm ist daher der erste Ansatz für eine Lösung. Im nächsten Abschnitt werden dann einige Verfeinerungen gezeigt.

Bevor wir uns in die Entwicklung stürzen, sollten vorher die Anforderungen geklärt und spezifiziert werden. Welche Wünsche stehen eigentlich an?

Die Spezifikation

Als erstes soll das Programm nach einer vordefinierten Zeilenzahl einen Seitenvorschub im Listing einsetzen. Damit ist endlich das Problem gelöst, daß einzelne Zeilen genau auf dem Perforationsrand ausgedruckt werden. Wegen der verschiedenen Papierformate sollte die Zahl der Zeilen pro Druckseite variabel definierbar sein. Um anhand des Listings auch nach einiger Zeit auf den Dateinamen schließen zu können, muß auf jeder Druckseite der entsprechende Dateiname erscheinen. Zusätzlich ist eine fortlaufende Seitennumerierung durchzuführen. Schön wäre es weiterhin, wenn zumindest auf der ersten Seite das Datum des Ausdrucks enthalten ist. Ein weiteres Ärgernis betrifft die Einstellung des linken und rechten Druckrandes. Falls das Papier falsch eingespannt ist, oder der Text nicht in eine Zeile paßt, wird häufig über den Papierrand gedruckt. Steht der Text zu weit links, gehen beim Lochen der Blätter einzelne Buchstaben verloren. Um dies zu beheben, sollte eine variable Einstellung des linken und rechten Druckrandes möglich sein. Diese Anforderungen bringen bereits einigen Komfort in das Programm. Weitere Wünsche kommen aber noch hinzu. Vielfach ist es so, daß ein Programmlisting keine Zeilennummern enthält. Auch PowerBASIC setzt diese nicht mehr voraus. Oft ist aber eine Numerierung der Ausgabezeilen erwünscht. Deshalb muß diese Option wahlweise zu- oder abschaltbar sein. Dies bringt aber sofort ein Problem mit sich: Es dürfen nur die Zeilen im Originalprogramm numeriert werden. Falls die Druckbreite eine Aufteilung auf mehrere Zeilen erfordert, ist immer nur die erste Zeile zu numerieren. Optisch schön ist es weiterhin, wenn die dann zu umbrechenden Folgezeilen in der gleichen Spalte wie die erste Zeile beginnen (Bild 2.1).

```
21  IF a% = 10 THEN
22  z% = INSTR(20,textvariable$,
    "dies ist ein Test"
23  ENDIF
24  len = len + 1
```

Bild 2.1: Einrückung von Folgezeilen

Nachdem nun die Basisfunktionen geklärt sind, gilt der nächste Schritt der Gestaltung der Bedienoberfläche. Hier ergeben sich zwei Wege zur Benutzerführung. Naheliegend ist ein interaktiver Dialog, der die benötigten Parameter abruft. Nachfolgend wird die zu realisierende Benutzeroberfläche beschrieben.

Wird das Programm mit der Eingabe:

LISTER

aufgerufen, ist der Bildschirm zu löschen und die Kopfmeldung erscheint:

Bild 2.2: Kopfmeldung des Programms LISTER

Als Dateiname darf jede gültige MS-DOS-Bezeichnung einschließlich Laufwerks- und Pfadbezeichnung verwendet werden. Die Abfrage der »Optionen« soll allerdings erst nach Eingabe des Dateinames erfolgen. Die im Kopftext eingetragenen Werte zeigen die Standardeinstellung. Falls die Frage nach den Optionen durch Betätigung der Eingabetaste übergangen wird, übernimmt das Programm die Standardeingaben. In der vorliegenden Implementierung gilt:

```
Linker Rand bei Spalte 0
Rechter Rand bei Spalte 75
Zeilen pro Seite 60
Zeilennumerierung Aus
```

Tabelle 2.1: Standardparameter für LISTER

Dadurch wird in vielen Fällen eine brauchbare Ausgabe ermöglicht. Die Optionen dürfen zwar in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden, das Format ist jedoch gemäß obigen Angaben aufzubauen. Jede Option beginnt mit dem Zeichen »/«, gefolgt von einem Großbuchstaben für die Option.

```
/L=xx linke Randeinstellung
/R=xx rechte Randeinstellung
/Z=xx Zeilen pro Druckseite
/N Zeilennumerierung ein
```

Tabelle 2.2: Optionen beim Aufruf von LISTER

Bei numerischen Werten ist zwischen der Zahl und dem Buchstaben das Gleichheitszeichen erforderlich. Die Optionen sind durch ein Leerzeichen zu trennen. Nachfolgend sind einige gültige Optionen angegeben:

```
/N
/L=10 /Z=55 /R=60 /N
/L=5
/N /R=60
```

Fehlerhafte Eingaben (z.B. linker Rand größer als rechter Rand etc.) sind durch das Programm abzufangen. In diesem Fall erscheint die Fehlermeldung:

```
Bitte Randeinstellung neu setzen
```

Wird kein Dateiname eingegeben, bricht das Programm mit folgender Meldung ab:

```
Der Dateiname fehlt
```

Existiert die angegebene Datei nicht, endet das Programm ebenfalls mit der Meldung:

```
Die Datei <Name> existiert nicht
```

Wird eine Datei gefunden, beginnt die Ausgabe mit dem Hinweis:

```
Die Datei <Name> wird auf dem Drucker ausgegeben
```

Name steht dabei für den eingegebenen Dateinamen. Gleichzeitig erfolgt auf dem Drucker die Ausgabe des Inhalts der Textdatei mit Dateiname, Datum und Seitennummer zu Beginn jeder Seite:

```
LISTER /L=5 /R=74 /Z=55 /N
                                 (C) Born Version 1.0
                         Datum: MM/TT/JJ
Datei: <filename>
                                                 Seite : 1
  1 '**************
  2 ' File : LISTER.BAS
3 ' Vers. : 1.0
  4 ' Last Edit : 20.4.92
  5 ' Autor : G. Born
6 ' File I/O : INPUT, OUTPUT, FILE, PRINTER
  7 ' Progr. Spr.: POWERBASIC
  8 ' Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
  9 ' Funktion: Das Programm dient zur Ausgabe von Listings mit
 10 '
               Seitennummern, Datum, Dateinamen und einer wähl-
 11 '
               baren Zeilennumerierung. Weiterhin wird nach n
12 '
               Zeilen ein Papiervorschub auf dem Drucker ausge-
13 '
               löst. Es lassen sich beliebige Textdateien mit
14 '
               diesem Programm ausgeben.
15 '
16 ' Aufruf: LISTER Filename /Optionen
 17 '
               Optionen: /N
                               Zeilennumerierung ein [Aus]
 18 '
                          /Lxx linker Rand
                                                      [ 0 ]
19 '
                          /Rxx rechter Rand
                                                      [75]
                          /Zxx Zeilen pro Seite [60]
 20 '
21 '
22 '
               Die Werte in [] geben die Standardeinstellung
23 '
               wieder. Wird das Programm ohne Parameter aufge-
24 '
               rufen, sind Dateiname und Optionen explizit ab-
25 '
               zufragen. Mit dem Aufruf:
26 '
27 '
                  LISTER /?
28 '
29 '
              wird ein Hilfsbildschirm ausgegeben.
```

```
30 ' *******************************
31 ' Variable definieren
32 \% on = 1: \% off = 0
                                          '! keine Zeilennummern
33 nummer% = %off
34 \text{ zeile} = 0
                                          '! Zeilennummer Listing
                                          '! Seitennummer Listing
35 seite% = 1
36 \text{ maxzeile}\% = 60
                                          '! Zeilen pro Seite
37 \text{ rechts} = 75
                                          '! rechter Rand
38 links% = 0
                                          '! linker Rand
                                          '! Einrückung
39 spalte% = 0
```

Bild 2.3: Ausgabeformat auf dem Drucker

Die Kopfzeile mit den Information über die Aufrufparameter:

```
LISTER /L=10 /R=70 /N (c) Born Version 1.0
```

soll allerdings nur auf der ersten Druckseite erscheinen. Nachdem die Ausgabe beendet ist, soll sich das Programm mit folgender Meldung verabschieden:

```
Ausqabe beendet
```

Anschließend erscheint die DOS-Systemmeldung wieder auf dem Bildschirm.

Damit scheint die Bedieneroberfläche auf den ersten Blick hinreichend beschrieben. Oft benutzt der Softwareentwickler jedoch Batchdateien zur Bearbeitung der Programme. Auch PowerBASIC bietet die Kommandozeilenversion. Hier lassen sich alle Kommandos und Eingaben von der DOS-Kommandoebene oder aus der Stapelverarbeitungsdatei übernehmen. Dann ist es natürlich äußerst störend, wenn zum Beispiel der Ablauf der Stapeldatei durch Benutzerabfragen unterbrochen wird. Hier muß ein Aufruf mit Parameterübergabe aus der Kommandoebene möglich sein. Diese Aufrufform ist von den MS-DOS-Kommandos (DIR *.*/W) hinreichend bekannt. Unser Ausgabeprogramm soll sich gemäß folgender Notation von der DOS-Oberfläche starten lassen:

```
LISTER Dateiname /Optionen
```

Sobald im Aufruf der Dateiname mit angegeben wird, schaltet das Programm in den Kommandomodus. Der oben beschriebene Dialog mit Kopfmeldung und Benutzerabfragen darf nicht mehr erscheinen. Lediglich Fehlermeldungen sind noch auf dem Bildschirm zulässig. Werden keine Optionen eingegeben, dann übernimmt das Programm die voreingestellten Standardwerte. Als Randbedingung gilt, daß der Dateiname immer zuerst einzugeben ist. Die Optionen müssen durch mindestens ein Leerzeichen vom Dateinamen getrennt werden. Die folgenden Eingaben stellen gültige Aufrufe des Programms dar:

```
LISTER Datei
LISTER Datei /N /L=2 /R=15 /Z=69
lister datei /N
```

Um es nochmals zusammenzufassen: Durch Eingabe des reinen Programmnamens (LISTER) wird die interaktive Benutzeroberfläche selektiert. Sobald in der Kommandozeile der Name der Ausgabedatei erscheint, befindet sich das Programm im sogenannten Kommandomodus. Dann sind alle Eingabeparameter in der Kommandozeile einzutragen und durch das Programm zu lesen.

Als letzter Punkt soll das Programm noch eine Online-Hilfe bieten. In Anlehnung an DOS 5.0 wird diese Online-Hilfe mit folgender Option abgerufen:

```
LISTER /?
```

Dann muß auf dem Bildschirm folgender Hilfstext erscheinen:

```
L I S T E R (c) Born Version 1.0

Aufruf: Lister <Filename> <Optionen>
Optionen:

/L=00 setzt den linken Rand
/R=75 setzt den rechten Rand
/Z=60 setzt die Zeilenzahl pro Seite
/N schaltet die Zeilennumerierung ein
```

Das Programm gibt ein Listing der Datei aus, wobei sich die Ränder und die Zahl der Zeilen einstellen läßt.

Danach bricht das Programm und der DOS-Prompt erscheint wieder.

Der Entwurf

Das Programm ist zweckmäßigerweise in mehrere Module zu unterteilen, deren Zusammenführung in Bild 2.4 gezeigt wird.




Bild 2.4: Modulhierarchie des Programmes LISTER

Die Steuerung der Benutzereingaben sowie der Hauptablauf wird in das Modul *main* verlegt. Der Ablauf innerhalb dieses Moduls wird an folgendem Strichdiagramm (Bild 2.5) deutlich.




Bild 2.5: Programmablauf in LISTER.BAS

Der Ablauf innerhalb der Hilfsmodule ist recht einfach, so daß auf eine Darstellung in Form von Strichdiagrammen verzichtet wird.

Die Implementierung

Das Programm besitzt die oben gezeigte Modulstruktur. Aufbau und Funktion dieser Module sollen nun kurz beschrieben werden.

Hauptprogramm

In diesem Modul sind die Variablen zu definieren und zu initialisieren. Hier lassen sich auch die Standardwerte für die Randeinstellung vorgeben. Die Zahl der auszugebenden Zeilen pro Seite wird in der Variablen maxzeile% geführt. Erreicht der aktuelle Zeilenzähler (szeile%) diesen Wert, erfolgt ein Papiervorschub und eine neue Seite (seite%) wird ausgegeben. Falls der Dateiname in der Kommandozeile enthalten ist, ist dieser mit den Optionen in die Variablen filename\$ und options\$ zu separieren. In diesem Fall kann auf die Ausgabe der Kopfmeldung verzichtet werden. Andernfalls erscheint die Kopfmeldung und der Name des auszugebenden Files sowie die Optionen werden abgefragt. Durch die Angabe:

```
ON ERROR GOSUB fehler
```

werden mögliche Fehler abgefangen. Hierzu zählen auch nicht vorhandene Dateien. Existiert diese nicht, liefert das Unterprogramm eine Fehlermeldung und bricht den Ablauf ab. Andernfalls wird der erste Seitenkopf mittels *pageskip* auf dem Drucker ausgegeben. Dies ist möglich, da der Wert von *szeile*% auf den Wert von *maxzeile*% gesetzt wurde. Mit der Schleife

```
WHILE NOT (EOF(datei))
LINE INPUT #datei, linie$
GOSUB ausgabe
WEND
```

wird die Datei zeilenweise gelesen und über das Modul »ausgabe« verarbeitet. Ist das Dateiende erreicht, wird die Schleife verlassen, die Daten geschlossen und das Programm beendet.

Die Lister-Hilfsmodule

Um den Aufbau des Programmes transparent und änderungsfreundlich zu gestalten, gelangen mehrere Unterprogramme zum Einsatz. Dadurch konnte insbesondere das Hauptprogramm sehr kompakt gehalten werden.

pageskip

Zur Ausgabe des Programmkopfes auf den Drucker wurde bereits der Aufruf GOSUB pageskip erwähnt. Dieses Modul prüft bei jedem Aufruf, ob die aktuell ausgegebene Zeilenzahl (szeile%) den Grenzwert (maxzeile%)

erreicht hat und veranlaßt gegebenenfalls einen Seitenvorschub, wobei die Anweisung:

```
LPRINT CHR$(12)
```

das Steuerzeichen (Form Feed = 12) an den Drucker ausgibt. Anschließend protokolliert *pageskip* den Dateinamen, das Datum und die aktuelle Seitennummer.

ausgabe

Dieses Unterprogramm bearbeitet die in der Variablen *linie\$* übergebenen Texte für die Druckerausgabe. Zuerst werden so viele Leerzeichen ausgegeben, daß die linke Randeinstellung stimmt. Bei eingeschalteter Zeilennumerierung wird die aktuelle Zeilennummer (*zeile&*) ausgegeben. Dann kann der Druck des eigentlichen Textes beginnen. Übersteigt die Satzlänge den spezifizierten Druckbereich (rechts - links), dann erfolgt eine Aufteilung auf mehrere Ausgabezeilen. Dabei ist auf eine korrekte Einrückung der Folgezeilen zu achten. In der Variablen *spalte%* wird der Beginn der Druckspalte gespeichert. Bei Erreichen der maximalen Zeilenzahl pro Seite sorgt der Aufruf von *pageskip* für einen Seitenwechsel.

skipblank

Dieses kleine Hilfsprogramm ermittelt lediglich die Zahl der führenden Leerzeichen in einer eingelesenen Textzeile. Dieser Wert dient zur Bestimmung der Einrückung für die Folgezeilen.

parameter

Das Unterprogramm ist für die Decodierung der Eingabeoptionen zuständig. Normalerweise werden Eingaben einer kompletten Syntaxanalyse unterzogen. Aus Aufwandsgründen benutzt das Modul eine sehr einfache aber wirkungsvolle Strategie zur Erkennung gesetzter Optionen. Mit Hilfe der Basic-Funktion INSTR wird einfach der Inhalt der Variablen options\$ nach den Zeichenmustern für die jeweiligen Optionen abgefragt. Wird ein gültiger Schalter erkannt (/L=), dann kann der Eingabewert decodiert werden. Anschließend überschreibt das eingelesene Ergebnis die Standardeinstellung. Durch sukzessive Abfrage der verschiedenen Möglichkeiten lassen sich alle Optionen ermitteln.

getval

Hier handelt es sich um ein echtes Unterprogramm, welches als Parameter die jeweils zu setzende Variable erhält. In dem Programm wird der String options\$ ab der Position ptr%+3 untersucht. Hier findet sich der eingegebene Wert als ASCII-Zahl. Zuerst muß das Ende der Zahl gefunden werden. Dies wird durch ein Leerzeichen oder das Textende signalisiert. Dann ist der Wert in ein numerisches Format zu codieren und zurückzugeben.

fehler

Dieses Modul bildet den Fehlerausgang des Programmes LISTER. Es wird immer dann durch Basic aktiviert, wenn Laufzeitfehler auftreten.

Einzelheiten über den Programmablauf sind dem Listing zu entnehmen. Das Programm eignet sich nicht nur zur Ausgabe von Basic-Listings. Auch bei Turbo Pascal, dBase etc. treten ähnliche Probleme (fehlende Dateinamen und Datum, Druck über die Perforation etc.) auf. Selbst normale Textdateien lassen sich so formatiert ausgeben.

Erweiterungsvorschläge

Das Programm benutzt die Anweisung LPRINT für die Ausgabe auf den Drucker. Wer die Ausgabe in beliebige Dateien umleiten möchte, kann alle LPRINT-Statements durch »PRINT #aus «

```
XREF
         /Z = 55
                                        (c) Born Version 1.0
Datei : lister.bas Datum : 05-12-1992
         Anweisung
      ' Vers. : 1 ^
      1 ******************
      ' Vers. : 1.0
' Last Edit : 20. 4.92
      ' Autor : G. Born : File I/O : INPUT, OUTPUT, FILE, PRINTER
      ' Progr. Spr.: POWERBASIC
      ' Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
      ' Funktion: Das Programm dient zur Ausgabe von Listings mit
                 Seitennummern, Datum, Dateinamen und einer wähl-
                 baren Zeilennumerierung. Weiterhin wird nach n
                 Zeilen ein Papiervorschub auf dem Drucker ausge-
                 löst. Es lassen sich beliebige Textdateien mit
                 diesem Programm ausgeben.
      ' Aufruf: LISTER Filename /Optionen
                 Optionen: /N Zeilennumerierung ein [Aus]
                            /Lxx linker Rand [ 0 ]
/Rxx rechter Rand [75 ]
                            /Zxx Zeilen pro Seite
                                                       [60]
                 Die Werte in [] geben die Standardeinstellung
                 wieder. Wird das Programm ohne Parameter aufge-
                 rufen, sind Dateiname und Optionen explizit ab-
                 zufragen. Mit dem Aufruf:
                    LISTER /?
                 wird ein Hilfsbildschirm ausgegeben.
      ' Variable definieren
    1 \% on = 1: \% off = 0
```

```
2 nummer% = %off
                                        '! keine Zeilennummern
                                        '! Zeilennummer Listing
   3 \text{ zeile} \& = 0
                                        '! Seitennummer Listing
   4 seite% = 1
   5 maxzeile% = 60
                                        '! Zeilen pro Seite
                                        '! rechter Rand
   6 rechts% = 75
   7 links% = 0
                                        '! linker Rand
   8 \text{ spalte} \% = 0
                                        '! Einrückung
   9 datei% = 2
                                        '! Dateinummer
  10 ON ERROR GOTO fehler
                                        '! Fehlerausgang
     Hauptprogramm
     11 kommando$ = COMMAND$
                                        '! Parameter?
  12 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                        '! User Mode?
  13 CLS
                                        '! clear Screen
  14 PRINT "L I S T E R
                                                (c) Born
Version 1.0"
  15 PRINT
  16 PRINT "Optionen [ /L=00 linker Rand /R=75 rechter
Rand
  17 PRINT " [ /Z=60 Zeilen pro Seite /N
Zeilennumerierung ]
  18 PRINT
  19 INPUT "File : ",filename$
  20 INPUT "Optionen: ", options$
  21 PRINT
  22 ELSE
                                       '! Option /?
  23 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
  24 IF ptr% <> 0 THEN
                                        '! Hilfsbildschirm
  25 PRINT "L I S T E R
                                        (c) Born Version 1.0"
  26
      PRINT
     PRINT "Aufruf: LISTER <Filename> <Optionen>"
  27
  28 PRINT
      PRINT "Optionen :"
  29
      PRINT
     PRINT " /L=00 setzt den linken Rand"
  31
  32 PRINT " /R=75 setzt den rechten Rand"
33 PRINT " /Z=60 setzt die Zeilenzahl pro Seite"
     PRINT " /N schaltet die Zeilennumerierung ein"
  35 PRINT
  36 PRINT "Das Programm gibt ein Listing der Datei aus, wobei
sich"
     PRINT "die Ränder und die Zahl der Zeilen einstellen läßt."
  38 PRINT
  39
     SYSTEM
  40 END IF
  '! Kommando Mode
  42 ptr% = INSTR (kommando$,"/") '! Optionen?
```

```
43 IF ptr% = 0 THEN
  44 filename$ = kommando$
                                    '! nur Filename
  45 ELSE
  46 filename$ = LEFT$(kommando$,ptr% -1)'! Filename separieren
  47 options$ = MID$(kommando$,ptr*) '! Optionen separieren
  48 END IF
  49 END IF
                                     '! Optionen decodieren
  50 GOSUB parameter
  51 IF (rechts% < links%) or (maxzeile% < 10) THEN '! sinnlose
                                            '! Einstellung
     PRINT "Bitte Randeinstellung neu setzen" '! Fehlerexit
  54 SYSTEM
  55 END IF
  56 IF filename$ = "" THEN
                                    '! Leereingabe?
  57 PRINT
  58 PRINT "Der Dateiname fehlt"
  59 SYSTEM
  60 END IF
     ' prüfe ob Datei vorhanden, nein -> exit
  61 OPEN filename$ FOR INPUT AS #datei%
  63 PRINT "Die Datei: ";filename$;" wird auf dem Drucker
ausgegeben "
  64 GOSUB pageskip
                                     '! Seitenkopf ausgeben
  65 WHILE NOT (EOF(datei%))
                                     '! datei sequentiell
lesen
  66 LINE INPUT #datei%, linie$
                                     '! lese Zeile
  67 GOSUB ausgabe
                                     '! drucke Zeile
  68 WEND
  69 LPRINT CHR$(12)
                                     '! Seitenvorschub
                                     '! Datei schließen
  70 CLOSE #datei%
  71 PRINT
  72 PRINT "Ausgabe beendet"
  73 END
     Hilfsroutinen
     74 fehler:
     1_____
     '! Fehlerbehandlung in LISTER
  75 IF ERR = 53 THEN
  76 PRINT "Die Datei ";filename$;" existiert nicht"
```

```
77 ELSE
  78 IF ERR = 27 THEN
  79 INPUT "Druckerstörung, bitte eine Taste betätigen...";t$
  81 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
  82 PRINT "Programmabbruch"
  83 END IF
  84 END IF
  85 END
                                     '! MSDOS Exit
  86 parameter:
     '! Decodiere die Eingabeoptionen
  87 ptr% = INSTR (options$,"/N")
  88 IF ptr% > 0 THEN nummer% = %on '! Zeilennumerierung
EIN
  89 ptr% = INSTR (options\$,"/Z=")
  90 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (maxzeile%) '! Zeilen/Seite
  91 szeile% = maxzeile% + 1
                                     '! Zeilennr Seite
wechseln
  92 ptr% = INSTR (options$,"/L=")
  93 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (links%) '! linker Rand
  94 ptr% = INSTR (options$,"/R=")
  95 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (rechts%) '! rechter Rand
  96 RETURN
  97 SUB getval (wert%)
     1_____
     '! Decodiere den Eingabestring in eine Zahl
     ·-----
  98 SHARED options$, ptr%
  99 LOCAL i%
 100 ptr% = ptr% + 3
                                     '! ptr hinter /x=
 101
     i% = 1
     WHILE ((ptr%+i%) =< LEN (options$)) and
(MID$(options$,ptr%+i%,1) <
     > " ")
      i% = i% + 1
 103
                                     '! Ziffernzahl + 1
 104 WEND
 105 wert% = VAL(MID$(options$,ptr%,i%)) '! decodiere die Zahl
 106 END SUB
 107 pageskip:
     '! Seitenvorschub mit Kopf (Dateiname, Datum, Seite)
     ·-----
 108 IF szeile% =< maxzeile% THEN RETURN '! kein Seitenwechsel
1.1
```

```
'! 1. Seite k. Vorschub
  109 IF seite% > 1 THEN
  110 LPRINT CHR$(12)
                                                         '! Vorschub
  111 szeile% = 3
                                                         '! Kopf 3 Zeilen
  112 ELSE
  113 LPRINT "LISTER "; options$; SPACE$(27);
  114 LPRINT "(c) Born Version 1.0"
  115 szeile% = 4
                                                        '! Kopf 1. Seite = 4
Zeilen
  116 END IF
  117 LPRINT "Datei : ";filename$;" Datum : ";DATE$;
118 LPRINT " Seite : "; seite*
  119 LPRINT
120 INCR seite%
                                                         '! Seite erhöhen
  121 RETURN
  122 ausgabe:
        ·-----
        '! Ausgabe der eingelesenen Zeile auf dem Printer.
        '! rest% gibt an, wieviele Zeichen pro Zeile gedruckt
        '! werden dürfen. Ist die eingelesene Zeile länger, wird
        '! sie auf mehrere Ausgabezeilen aufgeteilt.
        ·-----
  123 zeile& = zeile& + 1
124 GOSUB pageskip
                                                         '! Zeile im Listing
                                                         '! Seitenvorschub?
  125 spalte% = links%
                                                         '! linker Rand
  126 LPRINT SPACE$(spalte%);
                                                         '! auf linken Rand
  127 IF nummer% = %on THEN '! Zeilennumerierung?
128 LPRINT USING "###### "; zeile&; '! Zeilennummer drucken
129 spalte% = spalte% + 7 '! Spalte 7 setzen
  130 END IF
  --- rest6 = rechts% - spalte% '! Restzeilenlänge
132 GOSUB skipblank '! merke Blanks
133 LPRINT LEFT$(linie$, rest%) '! Ausgabe Teilstring
134 linie$ = MID$(linie$, rest% + 1) '! Reststring
135 szeile% = szeile% + 1
  136 WHILE LEN(linie$) > rest%

'! String > Zeile

137 GOSUB pageskip

'! Seitenvorschub?

138 LPRINT SPACE$(spalte*);

'! linker Rand

139 LPRINT LEFT$(linie$, rest*)

'! Teilstring ausgeben

140 linie$ = MID$(linie$, rest* + 1)

'! Reststring bestimmen

'! Zeile im Listing
                                                        '! Zeile im Listing
  141 szeile% = szeile% + 1
  142 WEND
  143 IF LEN(linie$) > 0 THEN
  144 GOSUB pageskip '! Seitenvorschub?
145 LPRINT SPACE$(spalte%);linie$ '! Reststring ausgeben
```

```
146
       szeile% = szeile% + 1
  147 END IF
  148 RETURN
  149 skipblank:
      '! zähle führende Blanks
  150 i\% = 1
  151 WHILE (i% < LEN(linie$)) and (MID$(linie$,i%,1) = " ")
  152 i\% = i\% + 1
Datei : lister.bas
                       Datum : 05-12-1992
                                                   Seite: 6
 Zeile
          Anweisung
  153 spalte% = spalte% + 1
  154 WEND
  155 RETURN
      ' ##### Programm Ende ########
  156 END
```

Listing 2.1: LISTER.BAS

SPOOL: Ausgabe an den Drucker im Hintergrund

Das im vorhergehenden Abschnitt besprochene Programm LISTER sorgt bereits für ein sauber formatiertes Listing mit Seitennumerierung und Randeinstellung. Damit ergänzt es die DOS-Funktionen COPY und PRINT. Falls mehrere Dateien auszugeben sind, macht sich aber eine Schwäche des Programmes LISTER bemerkbar. Während PRINT die Ausgabe an den Drucker im Hintergrund abwickelt, blockiert das Programm LISTER den Rechner für die Zeit der Ausgabe.

Es stellt sich daher die Aufgabe einer Erweiterung des Programmes LISTER um eine Funktion zur Druckerausgabe im Hintergrund.

Der Entwurf

Die Benutzeroberfläche wird von LISTER übernommen, so daß auf die explizite Beschreibung verzichtet wird. Offen ist aber nach wie vor die Frage, wie sich die Druckerausgabe im Hintergrund realisieren läßt. der Gedanke. geeigneten Naheliegend ist einen Algorithmus implementieren, der die Ausgabe an den Drucker zwischenpuffert. Dann wird der Inhalt des Puffers im Hintergrund über die Schnittstelle ausgegeben. Dies setzt einmal eine solide Kenntnis des Betriebssystems voraus. Andererseits eignet sich PowerBASIC auch nicht optimal für diese Aufgabe. Ein weiteres Problem tritt auf, falls der Puffer im Speicher des Rechners liegt. MS-DOS kann nur einen Hauptspeicherbereich von 640 Kbyte verwalten. Wenn nun für den Spooler ein Pufferbereich von 100 bis wird. 200 fehlt Kbyte reserviert dieser Bereich den Anwendungsprogrammen. Eine Verkleinerung des Puffers bringt auch nichts, da dieser dann schnell überläuft und damit die Ausgabe im Hintergrund blockiert ist. Also ist der Zwischenpuffer in Form einer Datei zu realisieren. Dies ist nicht weiter tragisch, da ja die Möglichkeit besteht, den formatierten Text direkt in die Ausgabedatei zu schreiben. Es bleibt damit nur die Weiterverarbeitung dieser Datei im Hintergrund. Dies ist wiederum eine Aufgabe, die erhebliches Detailwissen über den internen Aufbau von MS-DOS/PC-DOS erfordert. Da zwischen den verschiedenen Versionen von MS-DOS Unterschiede bestehen, muß die Implementierung dies berücksichtigen. Vor der Implementierung eines solchen Programmes sollte aber überlegt werden, ob es nicht eine einfachere Lösung gibt.

Das MS-DOS Programm PRINT.COM oder PRINT.EXE erfüllt im Grunde unsere Anforderungen. Da es mit DOS ausgeliefert wird, sind die versionsspezifischen Details bereits berücksichtigt. Optimaler kann es eigentlich nicht sein. Damit reduziert sich die Aufgabe auf die Aktivierung des Programmes PRINT. Hierzu existieren zwei Alternativen, die nachfolgend kurz skizziert werden.

Einmal bietet die PowerBASIC-Funktion SHELL eine recht einfache Schnittstelle zur Aktivierung von PRINT. Der Aufruf:

```
SHELL "PRINT" + filename$
```

aktiviert das Programm PRINT und übergibt die Dateibezeichnung in *filename\$*. Auf dem Bildschirm erscheinen anschließend die Ausgaben von PRINT (z.B. der Inhalt der Druckerwarteschlange).

Die Benutzung von PRINT bietet noch einige andere Vorteile. So lassen sich zum Beispiel beim ersten Aufruf verschiedene optionale Parameter (z.B. Schnittstelle LPT1..n, COM1..n, Zahl der Zeittake etc.) angeben. Damit läßt sich PRINT an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Weiterhin können jederzeit weitere Dateien in der Druckerwarteschlange gelöscht oder hinzugefügt werden. Eine Beschreibung dieser Aufrufe würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Normalerweise ist die Bedienerschnittstelle aber in den DOS-Handbüchern beschrieben.

Für den Systemprogrammierer bietet DOS eine undokumentierte Funktion, um über den Interrupt 2FH mit PRINT zu kommunizieren. Genauer gesagt besteht PRINT aus mehreren Teilen. Beim ersten Aufruf wird ein Initialisierungsteil durchlaufen, welcher den residenten Code installiert. Das residente Modul ist dann für die Ausgabe im Hintergrund zuständig. Wird von der DOS-Kommandoebene das Programm PRINT aufgerufen, bezieht sich dies auf den transienten Teil, der lediglich die Einträge in der internen Druckerwarteschlange manipuliert. Der Interrupt 2FH bietet nun ebenfalls einige Funktionen, um mit dem residenten Teil von PRINT zu kommunizieren. Tabelle 2.3 gibt eine Übersicht über die verfügbaren Funktionen.

Funktion	Register
Check Instal- lationsstatus	AX = 0100 (CALL) AL =Statusbyte (RETURN) AL=FFH PRINT installiert
Datei in die Liste eintragen	AX = 0101 (CALL) DS:DX Zeiger auf die Submittabelle CY=1 Fehler (RETURN) AL Status
Datei aus der Liste löschen	AX = 0102 (CALL) DS:DX Zeiger auf Dateiname CY=1 Fehler (RETURN) AL Status
Liste löschen	AX = 0103 (CALL) CY=1 Fehler (RETURN) AL Status
Status abfragen	AX = 0104 (CALL) CY=1 Fehler (RETURN) AL Status CY=0 ok DS:SI Zeiger auf Ausgabeliste
Ende Statusab- frage	AX = 0105 (CALL) AL Status (RETURN) CY=1 Fehler

Tabelle 2.3: Funktionen des undokumentierten DOS-Interrupts INT 2F

Auf eine detailliert Beschreibung der Systemaufrufe wird an dieser Stelle verzichtet, da sie den Rahmen dieses Buches sprengt. Der interessierte Leser sei hier auf die Literaturangabe /1/ im Anhang dieses Buches verwiesen.

Die Implementierung

Da das Programm sich sehr stark an das Modul LISTER anlehnt, werden nur noch die für SPOOL spezifischen Teile besprochen. Bild 2.6 enthält eine Übersicht aller Module und deren Zusammenschaltung.




Bild 2.6: Hierarchiediagramm von SPOOL.BAS

Hauptmodul

Im Hauptprogramm wird als erstes das Unterprogramm »install« aufgerufen. Dieses prüft, ob der residente Teil von PRITN bereits installiert ist. Trifft dies zu, wird das Programm fortgesetzt, andernfalls erfolgt ein Abbruch.

Theoretisch besteht zwar die Möglichkeit, das Programm PRINT über den SHELL-Befehl zu installieren. Dies ist aber wegen der nachteiligen Folgen nicht erwünscht. Auf den unteren Speicheradressen ist DOS abgelegt, und daran schließen sich die Anwenderprogramme an. Hier befindet sich auch der Code des Programmes SPOOL. Der Befehl SHELL lädt nun eine Kopie des DOS-Kommandointerpreters COMMAND.COM in den Speicher. Bei der anschließenden Installation wird der residente Teil von PRINT oberhalb dieser Programme in den freien Speicher geladen. Nach Beendigung von SPOOL verbleibt der residente Teil von PRINT im

Speicher. Damit zerfällt der freie Speicherbereich in zwei Teile, wobei Anwendungsprogramme immer nur zusammenhängende Bereiche nutzen können. Benötigt ein Programm nun 450 Kbyte Speicher, läßt es sich nicht laden, falls kein zusammenhängendes Stück dieser Größe existiert. Die Ursache liegt in der Fraktionierung durch den residenten Teil von PRINT, die den Speicher in zwei kleinere Teile splittet. Abhilfe schafft in dieser Situation nur noch ein Neustart des Systems. Der interessierte Leser sei hier ebenfalls auf /1/ verwiesen. In diesem Buch findet sich auch eine detaillierte Beschreibung des DOS-Speichermanagements.

Für unseren Fall bleibt festzuhalten, daß PRINT vor dem Aufruf von SPOOL zu installieren ist. Damit ist sichergestellt, daß der residente Teil direkt oberhalb von DOS liegt. Damit werden die beschriebenen Probleme vermieden. Der formatierte Text wird nicht an den Drucker, sondern in eine Datei übertragen. Diese erhält den Namen der Eingabedatei, wobei aber als Extension die Bezeichnung TMP angehängt wird. Der Benutzer sollte deshalb diese Bezeichnung nicht für andere Dateien verwenden, da diese dann bei gleicher Namensgebung überschrieben werden.

Ausgabe

Dieses Modul wurde aus dem Programm LISTER übernommen. Die Anweisung:

```
PRINT #outdatei%, ...
```

ersetzt die LPRINT-Befehle und sorgt für die Testausgabe in die Spooldatei.

Erwähnt werden soll noch ein kleine Besonderheit. Der Name der Ausgabedatei wird aus dem Namen der Quelldatei bestimmt. Dabei wird lediglich die Extension entfernt und durch die Endung »TMP« ersetzt. Beid er Ermittlung de Zieldatei wird davon ausgegangen, dass keine Laufwerksund Pfadbezeichnungen benutzt wurden. Gegebenenfalls müssen Sie dies bei Ihrer Anwendung korrigieren. Weiterhin fragt das Modul den DOS-Umgebungsbereich nach einer Variablen TEMP ab. Diese Variable gibt unter DOS 5.0 und Windows 3.x die Lage des Verzeichnisses mit den temporären Dateien an. Sofern dieses Verzeichnis existiert, wird die Verzeichnis Ausgabedatei in diesem angelegt. die Umgebungsvariable, wird die Ausgabedatei im aktuellen Verzeichnis ausgegeben.

install

Hier wird der Installationsstatus von PRINT überprüft. Das Unterprogramm benutzt den INT 2F für diese Aufgabe. Ist der residente Teil von PRINT vorhanden, erhält das Register AL den Wert 0FFH. Bei anderen Werten bricht das Modul mit der Meldung:

```
Bitte PRINT installieren
```

ab. Anschließend erscheint die DOS-Systemmeldung auf dem Bildschirm.

spool

Sobald der Text fertig formatiert in der Ausgabedatei vorliegt, ist der Name in die Warteschlange von PRINT einzutragen. Die vorliegende Implementierung benutzt hierzu das SHELL-Kommando.

Weitere Einzelheiten sind nachfolgendem Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Das Programm überschreibt die Ausgabedatei ohne Warnung. Hier könnte eine entsprechende Bedienerabfrage eingefügt werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Dateinamen über den INT 2F in die Warteschlange einzutragen. Dadurch entfällt die Meldung von PRINT auf dem Bildschirm. Weiterhin könnten die Einstellparameter per Umgebungsvariable vordefiniert werden.

```
XREF
         /Z = 55
                                       (c) Born Version 1.0
Datei : spool.bas Datum : 05-12-1992
 Zeile
         Anweisung
      1 ******************
     rile : SPOOL.BAS
     ' Vers. : 1.0
' Last Edit : 28.4.92
     ' Autor : G. Born : File I/O : INPUT, OUTPUT, FILE, PRINTER
     ' Progr. Spr.: POWERBASIC
     ' Betr. Sys. : DOS 3.0 - 5.0
     ' Funktion: Das Programm dient zur Ausgabe von Listings mit
                Seitennummern, Datum, Dateinamen und einer wähl-
                baren Zeilennumerierung. Weiterhin wird nach n
                 Zeilen ein Papiervorschub auf dem Drucker ausge-
                 löst. Es lassen sich beliebige Textdateien mit
                diesem Programm ausgeben.
       Aufruf: SPOOL Filename /Optionen
                Optionen: /N Zeilennumerierung ein [Aus]
                           /Lxx linker Rand [ 0 ]
                           /Rxx rechter Rand
                                                     [75]
                           /Zxx Zeilen pro Seite
                                                     [60]
                Die Werte in [] geben die Standardeinstellung
                 wieder. Wird das Programm ohne Parameter aufge-
                 rufen, sind Dateiname und Optionen explizit ab-
                 zufragen. Das Programm erzeugt eine Datei mit
                 dem Namen der Eingabedatei und der Extension TMP.
                Anschließend wird diese Datei mit Hilfe des DOS
                Spoolers PRINT im Hintergrund ausgegeben.
      . **********************
      ' Variable definieren
   1 \% on = 1: \% off = 0
   2 nummer% = %off
                                        '! keine Zeilennummern
```

```
3 \text{ zeile} \& = 0
                                         '! Zeilennummer Listing
                                         '! Seitennummer Listing
   4 seite% = 1
                                         '! Zeilen pro Seite
   5 maxzeile% = 60
                                         '! rechter Rand
   6 \text{ rechts} = 75
                                         '! linker Rand
   7 links% = 0
   8 \text{ spalte} \% = 0
                                         '! Einrückung
   9 indatei% = 1
                                         '! Dateinummer Eingabe
  10 outdatei% = 2
                                         '! Dateinummer Ausgabe
  11 ON ERROR GOTO fehler
                                         '! Fehlerausgang
     Hauptprogramm
     12 GOSUB install
                                         '! PRINT installiert?
  13 kommando$ = COMMAND$
                                         '! Parameter?
  14 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                         '! User Mode?
  15 CLS
                                         '! clear Screen
  16 PRINT "S P O O L
                                                 (c) Born
Version 1.0"
  17 PRINT
  18 PRINT "Optionen [ /L=00 linker Rand
                                              /R=75 rechter
Rand
  19 PRINT " [ /Z=60 Zeilen pro Seite /N
Zeilennumerierung ]
  20 PRINT
  21 INPUT "File : ",filename$
  22 INPUT "Optionen: ", options$
  23 PRINT
  24 ELSE
  25 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                         '! Option /?
  26 IF ptr% <> 0 THEN
                                         '! Hilfsbildschirm
      PRINT "S P O O L
  27
                                         (c) Born Version 1.0"
  28
      PRINT
       PRINT "Aufruf: SPOOL <Filename> <Optionen>"
       PRINT
  31
      PRINT "Optionen :"
     PRINT
  32
  33 PRINT " /L=00 setzt den linken Rand"
  34 PRINT " /R=75 setzt den rechten Rand" 
35 PRINT " /Z=60 setzt die Zeilenzahl pro Seite"
  36 PRINT " /N schaltet die Zeilennumerierung ein"
  37 PRINT
  38 PRINT "Das Programm gibt ein Listing der Datei aus, wobei
sich"
  39 PRINT "die Ränder und die Zahl der Zeilen einstellen läßt.
Die"
```

```
PRINT "Ausgabe erfolgt in eine Datei, die per PRINT
ausgedruckt"
  41 PRINT "wird."
  42 PRINT
  43 SYSTEM
  44 END IF
           !! Kommandomodus
  45 ||||
  46 ptr% = INSTR (kommando$,"/") '! Optionen?
  47 IF ptr% = 0 THEN
                                          '! nur Filename
      filename$ = kommando$
  48
  49 ELSE
      filename$ = LEFT$(kommando$,ptr% -1) '! Filename separieren
      options$ = MID$(kommando$,ptr%) '! Optionen separieren
  52 END IF
  53 END IF
                                          '! Optionen decodieren
  54 GOSUB parameter
  55 IF (rechts% < links%) or (maxzeile% < 10) THEN '! sinnlose
                                                  '! Einstellung
  57 PRINT "Bitte Randeinstellung neu setzen" '! Fehlerexit
  58 END
                                          '! Exit
  59 END IF
  60 IF filename$ = "" THEN
                                         '! Leereingabe?
  61 PRINT
     PRINT "Der Dateiname fehlt"
  63 END
                                          '! Exit
  64 END IF
                                  '! hat Datei eine
  65 ptr% = INSTR(filename$,".")
Extension?
  66 IF ptr% > 0 THEN
  67 outfile$ = LEFT$(filename$,ptr*) + "TMP" '! Filename ohne
Extension
  68 ELSE
  69 outfile$ = filename$ + ".TMP" '! Extension anhängen
  70 END IF
     '! falls TEMP-Verzeichnis existiert, lege Ausgabedatei dort
an.
  71 outfile$ = ENVIRON$("TEMP") + "\"+ outfile$
      ' prüfe ob Datei vorhanden, nein -> exit
  72 OPEN filename$ FOR INPUT AS #indatei% '! Öffne Eingabedatei
  73 OPEN outfile$ FOR OUTPUT AS #outdatei% '! Öffne Ausgabedatei
  74 PRINT
  75 PRINT "Die Datei: ";filename$;" wird bearbeitet"
  76 GOSUB pageskip
                                          '! Seitenkopf ausgeben
  77 WHILE NOT (EOF(indatei%))
                                          '! Datei sequentiell
lesen
  78 LINE INPUT #indatei%, linie$ '! lese Zeile
```

```
79 GOSUB ausgabe
                                '! drucke Zeile
  80 WEND
                                '! Datei schließen
  81 CLOSE #indatei%
  82 CLOSE #outdatei%
                                '! Datei schließen
  83 PRINT
  84 PRINT "Die Datei: ";filename$;" wird auf dem Drucker
ausgegeben "
                                '! aktiviere Print
  85 GOSUB spool
  86 END
    Hilfsroutinen
    87 fehler:
    ·-----
    '! Fehlerbehandlung in SPOOL
    1______
  88 IF ERR = 53 THEN
  89 PRINT "Die Datei ";filename$;" existiert nicht"
  90 ELSE
  91 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
  92 PRINT "Programmabbruch"
  93 END IF
  94 END
                              '! MSDOS Exit
  95 RETURN
  96 parameter:
    ·-----
    '! Decodiere die Eingabeoptionen
    V-----
  97 ptr% = INSTR (options$,"/N")
  98 IF ptr% > 0 THEN nummer% = %on
                               '! Zeilennumerierung
  99 ptr% = INSTR (options$,"/Z=")
 100 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (maxzeile%) '! Zeilen/Seite
                               '! Zeilennr Seite
 101 szeile% = maxzeile% + 1
wechseln
 102 ptr% = INSTR (options$,"/L=")
 103 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (links%) '! linker Rand
 104 ptr% = INSTR (options$,"/R=")
 105 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (rechts%) '! rechter Rand
 106 RETURN
 107 SUB getval (wert%)
    '! Decodiere den Eingabestring in eine Zahl
    '-----
 108 SHARED options$, ptr%
```

```
109 LOCAL i%
                                      '! ptr hinter /x=
 110 ptr% = ptr% + 3
 111 i\% = 1
 112 WHILE ((ptr%+i%) =< LEN (options$)) and
(MID$(options$,ptr%+i%,1) <</pre>
      > " ")
      i% = i% + 1
 113
                                      '! Ziffernzahl + 1
 114 WEND
 115 wert% = VAL(MID$(options$,ptr%,i%)) '! decodiere die Zahl
 116 END SUB
 117 pageskip:
     '! Seitenvorschub mit Kopf (Dateiname, Datum, Seite)
     118 IF szeile% < maxzeile% THEN RETURN '! kein Seitenwechsel
1.1
 119 IF seite% > 1 THEN
                                      '! 1. Seite k. Vorschub
 120 PRINT #outdatei%, CHR$(12)
                                      '! Vorschub
      szeile% = 3
                                      '! 3 Kopfzeilen
 122 ELSE
 PRINT #outdatei%, "S P O O L "; options$; SPACE$(27);
 124 PRINT #outdatei%, "(c) Born Version 1.0"
 125 szeile% = 4
                                      '! 4 Kopfzeilen
 126 END IF
 127 PRINT #outdatei%, "Datei : ";filename$;" Datum :
";DATE$;
 128 PRINT #outdatei%, " Seite : "; seite%
 129 PRINT #outdatei%,
 130 INCR seite%
 131 RETURN
 132 ausgabe:
     ·-----
     '! Ausgabe der eingelesenen Zeile auf dem Printer.
     '! rest% gibt an, wieviele Zeichen pro Zeile gedruckt
     '! werden dürfen. Ist die eingelesene Zeile länger, wird
     '! sie auf mehrere Ausgabezeilen aufgeteilt.
     133 INCR zeile&
                                      '! Zeile im Listing + 1
 134 GOSUB pageskip
                                      '! Seitenvorschub?
                                      '! linker Rand
 135 spalte% = links%
 136 PRINT #outdatei%, SPACE$(spalte%); '! auf linken Rand
 137 IF nummer% = %on THEN
                                      '! Zeilennumerierung?
 138 PRINT #outdatei%, USING "###### "; zeile&; '! Zeilennummer
drucken
 139 spalte% = spalte% + 7
                                     '! Spalte 7 setzen
 140 END IF
```

```
141 rest% = rechts% - spalte%
                                       '! Restzeilenlänge
 142 GOSUB skipblank
                                      '! merke Blanks
 143 PRINT #outdatei%, LEFT$(linie$, rest%) '! Ausgabe Teilstring
 144 linie$ = MID$(linie$, rest% + 1) '! Reststring
 145 INCR szeile%
 146 WHILE LEN(linie$) > rest%
                                       '! String > Zeile
     GOSUB pageskip
                                       '! Seitenvorschub?
 148 PRINT #outdatei%, SPACE$(spalte%); '! linker Rand
      PRINT #outdatei%, LEFT$(linie$, rest%) '! Teilstring
 149
ausgeben
     linie$ = MID$(linie$,rest% + 1)
INCR szeile%
                                      '! Reststring bestimmen
                                       '! Zeile im Listing + 1
 151
 152 WEND
 153 IF LEN(linie$) > 0 THEN
                                      '! Seitenvorschub?
 154 GOSUB pageskip
 155 PRINT #outdatei%, SPACE$(spalte%);linie$ '! Reststring
ausqeben
 156 INCR szeile%
                                       '! Zeile im Listing + 1
 157 END IF
 158 RETURN
 159 skipblank:
     ·-----
     '! zähle führende Blanks
     ·-----
 160 i% = 1
 161 WHILE (i% < LEN(linie$)) and (MID$(linie$,i%,1) = " ")
 162 INCR i%
 163 INCR spalte%
 164 WEND
 165 RETURN
 166 install:
     '! prüfe den PRINT Installationsstatus
 167 REG 1, &H0100
                                        '! AX = 0100 -> check
                                        '! Status
 168 CALL INTERRUPT &H2F
                                        '! Multiplexer INT
 169 IF (REG (1) and &HOOFF) <> &HFF THEN '! PRINT installiert?
 170 PRINT "Bitte installieren Sie zuerst das MS-DOS Programm:"
      PRINT "PRINT"
 171
 172 PRINT
 173
     END
                                         '! Exit
 174 END IF
 175 RETURN
 176 spool:
     ·-----
     '! aktiviere PRINT um die Datei xxx.TMP zu drucken
```

Listing 2.2: SPOOL.BAS

PSLIST: Listings für PostScript-Drucker

Die in den vorhergehenden Abschnitten besprochenen Programme LISTER und SPOOL sind eine gute Hilfe bei der Ausgabe von Listings auf normalen Druckern (Matrix-, Tintenstrahl- und Laserdrucker). Mittlerweile sind aber auch Drucker auf Basis der PostScript-Technologie verfügbar und auf Grund der Preise für einen breiteren Anwenderkreis von Interesse. Es ist daher davon auszugehen, daß solche Geräte bei vielen Anwendern im wahrsten Sinne des Wortes herumstehen. Denn der Pferdefuß beim Einsatz von DOS besteht darin, daß dieses Betriebssystem PostScript nicht unterstützt. Unter DR-DOS 6.0 gibt es zwar ein entsprechendes Hilfsprogramm und auch Windows sowie verschiedene Anwendungen bieten entsprechende Treiber. Aber in PowerBASIC-Programmen kann der Anwender PostScript-Geräte nicht nutzen.

Aus diesem Ansatz heraus entstand die Idee, ein Programm zur Ausgabe von Listings auf PostScript-Geräten zu erstellen. In den vergangenen Jahren habe ich mich im Rahmen einer Zeitschriftenserie und in Form eines Buchprojektes ausgiebig mit der Sprache PostScript beschäftigt. Deshalb reizte mich das Thema, d.h. ich wollte herausfinden, wie aufwendig die Erstellung eines entsprechenden Treibers eigentlich ist. Als zweites finde ich es schon eine »affenscharfe« Sache, unter DOS ein Listing in verschiedenen Schriftgrößen von einem PostScript-Drcuker zu erhalten (wer kann schon damit aufwarten).

Sofern Sie über kein PostScript-Gerät verfügen, können Sie diesen Abschnitt übergehen. Es sei aber darauf hingewiesen, daß es mittlerweile für wenige hundert Mark Emulationsprogramme (z.B. GoScript, Freedom of Press, UltraScript) gibt, die PostScript-Programme unter DOS verarbeiten und die Ausgabe für Nadel-, Tintenstrahl- und Laserdrucker aufbereiten. Damit können Sie für wenig Geld in diese interessante Technik einsteigen. Ich benutze seit fast zwei Jahren einen solchen Emulator, auf dem auch das folgende Programm getestet wurde.

Auf die Frage, was denn eigentlich PostScript ist, kann ich nur mit einer Kurzeinführung aufwarten. Bei PostScript handelt es sich um eine Druckerbeschreibungssprache, die Anfang der achtziger Jahre durch die Firma Adobe definiert wurde. Eine auszugebende Seite wird durch einzelne Befehle für Text und Grafik beschrieben. Im Endgerät (Drucker, Fotobelichter etc.) setzt dann ein Interpreter diese Befehle in die Ausgabeseite um. Damit ist nicht mehr der Rechner sondern das Gerät für

die Aufbereitung der Ausgaben verantwortlich. Der Hauptvorteil besteht deshalb darin, daß Druckausgaben hersteller- und geräteunabhängig formuliert werden können.

Die Sprache selbst besitzt eine Reihe von Befehlen zur Ausgabe von Texten Grafiken. Weiterhin lassen sich Berechnungen Ablaufsteuerungen realisieren. Das nachfolgende Listing zeigt PostScript-Programm, welches einen und minimales Text einen waagerechten Strich auf einer Druckseite ausgibt. Alle Texte hinter dem Prozentzeichen (%) sind als Kommentare zu verstehen:

```
%--> einfaches PostScript-Programm
/Times-Roman findfont % Font festlegen 20 scalefont setfont % Font mit 20 Punkt Größe
newpath
                           % Ausgabeseite öffnen
10 500 moveto
                           % Anfangskoordinaten
(Dies ist ein Text) show % Text ausgeben
10 300 moveto % nächster Punkt 0.2 setlinewidth % Linienbreite
0 setgray
200 300 lineto
                           % Farbe schwarz
                          % Pfad (Linie) ziehen
                          % Linie sichtbar machen
stroke
                          % Seite ausgeben
showpage
% --> Ende
```

Listing 2.3: Einfaches PostScript-Programm

Die Sprache ist stackorientiert und benutzt das Prinzip der umgekehrten polnischen Notation, d.h. zuerst werden die Operanden und dann der Operator auf den Stack gelegt und abgearbeitet. Dies ist sehr gut bei einer Addition zu erkennen. Statt der Anweisung:

```
3 + 4
wird die Form:
```

3 4 add

gewählt. Analoges findet sich auch in obigem Listing (z.B. x y moveto). Mit den ersten zwei Anweisungen wird eine Schrift (Font) vereinbart. Im Beispiel ist dies Times-Roman mit einer Größe von 20 Punkt. Newpath öffnet eine Ausgabeseite, auf die sich alle folgenden Ausgaben beziehen. Die Ausgaben werden dann in der Seite virtuell ausgegeben, wobei sich durchaus mehrere Objekte (Texte, Striche etc.) überlagern dürfen. Die Farbe des zuletzt gezeichneten Objektes bestimmt dann, darunterliegenden Objekte verdeckt oder sichtbar sind. Die Anweisungen x verschieben Ausgabecursor den zum angegebenen Koordinatenpunkt, wobei der Ursprung in der linken unteren Ecke liegt. Alle Angaben werden in PostScript übrigens in Punkt (typographischer Punkt = ca. 1,44 mm) ausgegeben. Mit (Text)show wird der eigentliche Text, beginnend vom aktuellen Punkt, auf die Ausgabeseite projiziert. Der Befehl x y lineto zieht einen Pfad vom aktuellen Punkt zum angegebenen Ziel. Ein Pfad können Sie sich als Linie vorstellen, die mit unsichtbarer

Farbe gezeichnet wurde. Erst der Befehl *stroke* füllt diese Linie mit der gesetzten Farbe (0 setgray) und der Strichstärke (0.2 setlinewidth) aus. Alle Anweisungen beziehen sich auf eine virtuelle Ausgabeseite. Die Seite wird erst mit der Anweisung showpage auf dem Drucker ausgegeben.

Sofern Sie sich näher für die Sprache PostScript interessieren, möchte ich Sie auf die Titel /3 und /4 im Literaturverzeichnis hinweisen.

Der Entwurf

Die Benutzeroberfläche soll sich an den Möglichkeiten von SPOOL anlehnen. Wird das Programm mit der Eingabe:

PSLIST aufgerufen, erscheint die Kopfmeldung:

Bild 2.7: Kopfmeldung des Programmes PSLIST

Im Gegensatz zu den Programmen LISTER und SPOOL sind die Optionen etwas verändert. Die Zahl der Zeilen pro Seite wird hier nicht mehr angegeben. Dies ist auch nicht nötig, da die Abmessungen des Druckbereiches einer Seite in Punkt spezifiziert werden. Zusammen mit der Fontgröße ergibt sich dann automatisch die Zahl der Zeilen pro Seite. Die oben angegebenen Werte geben die Standardeinstellung wieder. Mit der Option /N läßt sich jedoch wie gewohnt die Zeilennumerierung im Listing einschalten.

Als Dateiname darf jede gültige MS-DOS-Dateibezeichnung einschließlich Laufwerks- und Pfadbezeichnung verwendet werden. Die Abfrage der »Optionen« soll nach der Eingabe des Dateinamens erfolgen. Die Kopfmeldung zeigt mögliche Eingaben für diese Optionen. Die Optionen dürfen zwar in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden, das Format ist jedoch gemäß obigen Angaben definiert (/ gefolgt von Großbuchstaben). Nachfolgend finden Sie einige gültige Formatangaben.

```
/N
/L=10 /O=655 /R=550 /U=50 /N
/L=5
/N /R=600
```

Fehlerhafte Eingaben (z.B. linker Rand größer als rechter Rand etc.) sind durch das Programm abzufangen. In diesem Fall erscheint die Fehlermeldung:

```
Bitte Randeinstellung neu setzen
```

Wird kein Dateiname eingegeben, bricht das Programm mit der folgenden Meldung ab:

```
Der Dateiname fehlt
```

Existiert die angegebene Datei nicht, endet das Programm ebenfalls mit der Meldung:

```
Die Datei <Name> existiert nicht
```

Wird eine Datei gefunden, beginnt die Ausgabe mit dem Hinweis:

```
Die Datei <Name> wird bearbeitet
```

Name steht dabei für den eingegebenen Dateinamen. Nach Beendigung der Ausgabe in die PostScript-Datei erscheint die Meldung:

```
Die <Datei> wurde im aktuellen Verzeichnis erzeugt
```

Sie können dann die Datei per COPY oder PRINT auf dem PostScript-Gerät ausgeben.

Die eigentliche Ausgabe des Listings entspricht der gewohnten Form, wie sie auch durch das Programm LISTER erzeugt wird. Lediglich die Schriftgröße läßt sich durch die Option /O in Schritten zu einem Punkt variieren. Sinnvolle Angaben dürften dabei zwischen 8 Punkt und 16 Punkt liegen. Bei zu großen Schrifttypen passen die Ausgabezeilen nicht mehr auf eine Seite. Aus Gründen der Vereinfachung begrenzt das Programm die Zeichen pro Zeile auf 75.

Alternativ lassen sich Dateiname und Optionen mit in der Kommandozeile angeben:

```
PSLIST <Filename> <Optionen>
```

Dies ist insbesondere in Batchdateien interessant. Weiterhin kann eine Online-Hilfe mit folgendem Kommando aufgerufen werden:

```
PSLIST /?
```

Auf dem Bildschirm erscheint folgende Meldung:

```
P S L I S T (c) Born Version 1.0

Aufruf: PSLIST <Filename> <Optionen>
Optionen:

/L=10 setzt den linken Rand in Punkt
/R=500 setzt den rechten Rand
/0=700 setzt den oberen Rand
/U=100 setzt den unteren Rand
/F=10 setzt die Fontgröße in Punkt
/N Numerierung ein
```

Das Programm gibt ein Listing als PostScript-Datei mit der Extension xxxx.PS aus, wobei xxxx dem Filenamen entspricht. Die Ergebnisdatei kann dann auf einem PostScript-Gerät ausgegeben werden.

Bild 2.8: Online-Hilfe von PSLIST

Die Implementierung

Bezüglich der Implementierung bietet es sich an, möglichst viele Teile von LISTER oder SPOOL zu übernehmen. Gerade die Decodierung der Eingaben sowie die Formatierung der Ausgaben und Speicherung in eine Textdatei ist in SPOOL bereits gelöst. Lediglich die Teile zur Ansteuerung von PRINT können entfernt werden. Die Beschreibung der einzelnen Module beschränkt sich deshalb auch nur auf die Änderungen zu SPOOL.

Offen ist allerdings noch die Frage, wie die Ausgaben der PostScript-Befehle erfolgen sollen. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an:

- Das Programm generiert alle PostScript-Anweisungen einschließlich der Positionsangaben innerhalb der Seite. Dies setzt die Berechnungen des Layouts der Seite in PSLIST voraus.
- Das Programm generiert lediglich die Anweisungen zur Ausgabe einzelner Zeilen in PostScript. Die Positionierung des Zeilenanfanges erfolgt dann innerhalb des PostScript-Interpreters. Dies setzt aber voraus, daß in PostScript ein entsprechendes Programm vorliegt.

Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Hierfür gab es eigentlich zwei Gründe:

- Einmal müssen bestimmte Definitionen (z.B. Umlaute) sowieso in einem PostScript-Programm vorgenommen werden.
- Zweitens stehen mir aus dem erwähnten Buchprojekt verschiedene PostScript-Programme zur Textausgabe zur Verfügung.

Auf Grund dieser Entscheidung konnte ich das Programm in rund vier Stunden implementieren. Zur Vorgehensweise nachfolgend einige Erläuterungen.

PostScript umfaßt eine eigene Sprache, mit der sich Berechnungen und Programmabläufe formulieren lassen. Damit stehen auch Prozeduren und Schleifen zur Verfügung. Somit läßt sich ein PostScript-Programm in zwei Teile gliedern:

- Teil 1 mit den Definitionen und Ausgabeprozeduren.
- Teil 2 mit den eigentlichen Textanweisungen.

Da Teil 1 sich kaum ändert, kann er als Vorspann vor den eigentlichen Text geschrieben werden. Dann muß lediglich der auszugebende Text in der PostScript-Notation angefügt werden. Diese Aufgabe kann ein kleines Programm leicht erfüllten. Im Grunde sind lediglich alle Zeilen in Anweisungen wie (..) show zu packen. (Ganz so einfach ist es zwar nicht, aber der Ansatz ist praktikabel.)

Bleibt noch die Frage, wie Teil 1 des PostScript-Programmes aufzubauen ist. Hier lassen sich folgende Punkte identifizieren:

- Die Abmessungen der müssen definiert werden.
- Der Font muß selektiert und die gewünschte Größe eingestellt werden.
- Da in den Standardfonts von PostScript keine Umlaute definiert sind, müssen diese in der Fontdefinition aktiviert werden.
- Es sind einige Routinen zur formatierten Ausgabe der übergebenen Texte zu integrieren.

Die Abmessungen der Druckseite werden durch den Benutzer beim Aufruf des Programmes definiert (bei fehlenden Angaben werden Standardwerte verwendet). Diese Definitionen müssen also durch das Programm PSLIST generiert werden. Das gleiche gilt für die Fontgröße.

Alle anderen Angaben können jedoch bereits in eine statische Textdatei gespeichert werden. Diese Textdatei muß dann lediglich vor die Textausgaben gestellt werden. Nachfolgendes Listing zeigt den Aufbau des Vorspanns der PostScript-Datei. Dieser Vorspann ist in der Datei HEADER.PS gespeichert.

```
%---> File: HEADER.PS (c) G. Born
%---> Definitionen für Textausgabe mit Umlauten
%--> definiere Konstanten
/LW { CH CH 3 div add } def % Zeilenabstand
/Blank ( ) def
                   % Leerzeichen
/Buff 12 dict def % lokales Dictionary
/endtest % Test ob Seitenende erreicht ist
dup
                      % Y duplizieren
BM lt
                      % unterer Rand?
 showpage
                % ja-> neue Seite
% neue Y-Koordinate
 } if
                      % auf 1. Zeile
} def
                     % Seitenvorschub
/newpage
 showpage % Seite wechseln
LM TM moveto % Startpunkt neue Seite
 showpage
} def
/crlf
                     % Zeilenvorschub
```

```
% linker Rand
 T.M
 currentpoint LW sub % y-dy
 exch pop % X entfernen
 endtest
                     % neue Seite?
                     % Zeilenanfang
 moveto
} def
/printword
                     % Ausgabe eines Wortes
                      % String duplizieren
  dup
 stringwidth pop % Länge Text
currentpoint % aktuelle Ausgabe
pop add LM add % Ausgabelänge berech.
RM gt
 RM gt
 { crlf } if
                     % Zeilenvorschub
 show
                     % Text ausgeben
 ( ) show
                     % Leerzeichen
} def
/printline
                     % Ausqabe eines Satzes
                     % Beginn der Prozedur
                     % Beginn der Schleife
  Blank search % separiere Wort
   { printword pop } % Ausgabe Wort
   { printword exit } % Ausgabe Resttext
   ifelse
                      % loop alle Wörter
 } loop
 crlf
                      % Zeilenvorschub
} def
/Redefine
                      % Umcodierung Font
{ Buff begin
                       % lokales Dictionary
  /NCodeName exch def % Hilfsvariable
  /NFontName exch def
  /AFontName exch def
                      % suche alten Font
  /AFontDict
  AFontName findfont def
  /NeuFont AFontDict
                      % neue Dictionary schaffen
  maxlength dict def
                       % kopiere alten Font
  AFontDict
  { exch dup /FID ne
                       % bis auf FID-Feld
   { dup /Encoding eq
    { exch dup length array copy
     NeuFont 3 1 roll put
    { exch NeuFont 3 1 roll put
    } ifelse
   } { pop pop } ifelse
  } forall
```

NeuFont

```
/FontName NFontName put % setze neuen Namen
NCodeName aload pop % Werte laden
NCodeName length 2 idiv % und eintragen
 { NeuFont /Encoding get
   3 1 roll put
 } repeat
NFontName NeuFont
                     % definiere neuen Font
definefont pop
 end
         % Ende der Prozedur /Redefine
} def
%--> Hauptprogramm
/Umlaute
                      % Feld mit Umlautdefinitionen
[ 8#201 /udieresis
                     γü
  8#204 /adieresis % ä
  8#216 /Adieresis
                    %Ä
  8#224 /odieresis % ö
 8#231 /Odieresis % Ö
8#232 /Udieresis % Ü
 8#341 /germandbls % ß
] def
%--> Umcodierung des Fonts
%--> Hier ist der Name des Basis-Fonts einzutragen:
%--> z.B. /Times-Roman oder /AvantGarde oder /Courier
%--> Umdefinition des Urfonts in Font mit Umlauten
/Neu-Font-Deutsch
                             % neuer Font
Umlaute Redefine
/Neu-Font-Deutsch findfont % Font selektieren
CH scalefont setfont % und initialisieren
LM TM moveto
                       % Anfangspunkt
%----> Hier schließt sich der auszugebende Text an
```

Listing 2.4: HEADER.PS

Der Aufbau des Programmes setzt voraus, daß vor den ersten Zeilen bereits die Definitionen für die Abmessungen des Druckbereiches und der Fontgröße stehen. Diese Anweisungen müssen direkt im Programm erzeugt werden:

```
/RM 500 def
/LM 10 def
```

Sie sollten sich einmal eine von PSLIST generierte Ausgabedatei ansehen, um den genauen Aufbau des Headers zu analysieren. Die Prozedur printline (in HEADER.PS) übernimmt einen Textstring und sorgt für die Ausgabe des Inhalts auf dem Drucker. Dabei gilt folgende Syntax:

```
(Text) printline
```

Die Formatierung, der Zeilenvorschub etc. erfolgt dann direkt im PostScript-Programm. Die Prozedur /crlf führt zum Beispiel einen Zeilenvorschub durch.

Ein Großteil des Programmes widmet sich der Neudefinition des Ausgabefonts. PostScript stellt in den Fontdateien standardmäßig keine Umlaute zur Verfügung, obwohl die Zeichen bereits im Font definiert sind. Die Codes dieser Sonderzeichen müssen daher explizit definiert werden. Hierzu sind die Prozedur /redefine und die folgenden Definitionen zuständig:

Auf eine genaue Beschreibung der Wirkungsweise muß ich an dieser Stelle verzichten, da diese den Umfang des Buches sprengen würde. Der interessiert Leser sei auf /4/ verwiesen, wo das Programm in erweiterter Form vorliegt und die Wirkungsweise schrittweise erläutert wird. Die Datei HEADER.PS findet sich auf der Begleitdiskette. Sie muß sich beim Aufruf von PSLIST im Verzeichnis von PSLIST oder im aktuellen Verzeichnis befinden.

Nach dieser Vorarbeit kann PSLIST sich bei der Ausgabe darauf beschränken, die Eingabezeilen zu lesen, gegebenenfalls auf 75 Zeichen pro Zeile zu begrenzen und dann die Zeichen in der PostScript-Syntax an die Prozedur printline zu übergeben. Hierzu ist der Text in runde Klammern zu stellen und der Name der Prozedur anzuhängen (z.B. (dies ist ein Text) printline). Probleme treten lediglich auf, falls im Text selbst diese Klammern auftreten. PostScript sieht in diesem Fall eine Markierung mit dem Zeichen »\« vor. Dies ist beid er Ausgabe zu berücksichtigen.

Als Font für die Ausgabe von Listings würde ich Courier vorschlagen. Dieser Schriftsatz besitzt keine proportionalen Zeichenbreite, d.h. es ergibt sich eine Ausgabe wie auf einem Matrixdrucker. Die Zeichen stehen spaltenweise untereinander. Die Fontgröße und die Abmessungen der Druckseite (oben (TM) - unten (BM)) ergeben dann die Zahl der Zeilen pro Seite. Dieser Wert dient PSLIST zur Formatierung der Ausgabe, d.h. dann wird ein Seitenkopf generiert. Der eigentliche Umbruch der Seite erfolgt dagegen in der PostScript-Prozedur /endtest.

Hauptmodul

Im Hauptprogramm werden die Eingabeparameter eingelesen und decodiert. Dann öffnet das Programm die Eingabe- und Ausgabedatei. Der Aufruf des Unterprogrammes *vorspann* sorgt dafür, daß Teil 1 der Ausgabedatei generiert wird. In einer Schleife wird dann die Eingabedatei zeilenweise gelesen und über das Unterprogramm *ausgabe* in PostScript-Notation ausgegeben.

vorspann

Das Programm generiert zuerst die Konstanten für die Abmessungen des Druckbereiches in der Ausgabedatei. Dann wird noch die Fontgröße definiert. Anschließend kopiert *vorspann* den Inhalt der Datei HEADER.PS in die Ausgabedatei. Daran schließt sich später das auszugebende Listing an.

Ausgabe

Dieses Modul wurde aus dem Programm SPOOL übernommen. Erwähnt werden soll hier eine kleine Besonderheit. Der Name der Ausgabedatei wird aus dem Namen der Quelldatei bestimmt. Dabei wird lediglich die Extension entfernt und durch die Endung »PS ersetzt. Bei der Ermittlung des Names für die Zieldatei wird davon ausgegangen, dass keine Laufwerks- und Pfadangaben benutzten werden. Das Programm formatiert die Eingabezeile wie in den Modulen LISTER und SPOOL und fügt weiterhin die Steueranweisungen für PostScript hinzu. Der Aufbau der Steueranweisungen wurde oben bereits beschrieben und kann in der Ergebnisdatei leicht nachvollzogen werden.

Weitere Einzelheiten sind nachfolgendem Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Das Programm überschreibt die Ausgabedatei ohne Warnung. Hier könnte eine entsprechende Bedienerabfrage eingefügt werden. Weiterhin könnte der Fontname selektierbar sein. Dazu muß lediglich eine Option eingelesen und die entsprechende Definition an den Anfang der PostScript-Datei geschrieben werden. Ein weiterer Punkt ist die Berechnung der Zeichen pro Zeile in Abhängigkeit von der Fontgröße und dem Druckbereich. Zur Zeit werden maximal 75 Zeichen pro Zeile ausgegeben, was bei entsprechenden Fontgrößen zu Problemen führt. Hier ist sicherlich Abhilfe denkbar.

```
' File : PSLIST.BAS ' Vers. : 1.0
     ' Last Edit : 30. 4.92
     ' Autor : G. Born
     ' File I/O : INPUT, OUTPUT, FILE, PRINTER
     ' Progr. Spr.: POWERBASIC
     ' Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
     ' Funktion: Das Programm dient zur Ausgabe von Listings
                auf PostScript-Geräten. Der Text wird in eine
                Datei mit der Extension .PS konvertiert. Es
                 lassen sich beliebige Textdateien mit diesem
                 Programm aufbereiten. Die Steueranweisungen
                 für den Interpreter (Seitenumbruch, Randein-
                 stellung etc.) werden über PSLIST direkt und
                über die Datei HEADER.PS generiert.
     ' Aufruf:
                PSLIST Filename <Optionen>
                Optionen: /N Zeilennumerierung ein [AUS]
                           /L=xx linker Rand in Punkten [ 100]
                           /R=xx rechter Rand [ 500]
                           /O=xx oberer Rand
                                                      [ 700]
                           /U=xx unterer Rand
                                                      [ 100]
                           /F=xx Fontgröße in Punkt [ 10]
                Die Werte in [] geben die Standardeinstellung
                wieder. Wird das Programm ohne Parameter aufge-
                 rufen, sind Dateiname und Optionen explizit ab-
                 zufragen. Mit dem Aufruf:
                   PSLIST /?
                wird ein Hilfsbildschirm ausgegeben.
     ' Variable definieren
   1 \% on = 1: \% off = 0
                                         '! keine Zeilennummern
   2 nummer% = %off
   3 \text{ zeile} \& = 0
                                         '! Zeilennummer Listing
   4 seite% = 1
                                         '! Seitennummer Listing
   5 rechts% = 500
                                         '! rechter Rand in
Punkt
   6 links% = 10
                                         '! linker Rand
   7 \text{ oben}\% = 700
                                         '! oberer Rand
   8 unten% = 100
                                         '! unterer Rand
   9 font% = 10
                                         '! Fontgröße
  10 \text{ rmargin} = 75
                                         '! 75 Zeichen pro Zeile
  11 indatei% = 1
                                         '! Dateinummer Eingabe
  12 indatei2\% = 3
                                         '! Dateinummer Header
  13 outdatei% = 2
                                         '! Dateinummer Ausgabe
  14 errorname$ = ""
                                         '! Fehlerausgang
  15 ON ERROR GOTO fehler
```

```
۱#
                          Hauptprogramm
     16 kommando$ = COMMAND$
                                        '! Parameter?
  17 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                        '! User Mode?
                                        '! clear Screen
  18 CLS
  19 PRINT "P S L I S T
                                                 (c) Born
Version 1.0"
  20 PRINT
  21 PRINT "Optionen [ /L=10 linker Rand
                                               /R=500 rechter
Rand
       ] "
  22 PRINT "
               [ /O=700 oberer Rand
                                               /U=100 unterer
Rand
      ] "
  23 PRINT "
                    [ /F=10 Fontgröße/Punkt
                                              /N
Numerierung Ein
      ] "
  24 PRINT
  25 INPUT "File : ",filename$
  26 INPUT "Optionen: ",options$
  27 PRINT
  28 ELSE
  29 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
30 IF ptr% <> 0 THEN
                                        '! Option /?
                                        '! Hilfsbildschirm
     PRINT "P S L I S T
                                        (c) Born Version 1.0"
  32
       PRINT
  33 PRINT "Aufruf: PSLIST <Filename> <Optionen>"
  34 PRINT
  35 PRINT "Optionen :"
  36 PRINT
  37 PRINT " /L=10 setzt den linken Rand in Punkt"
  38 PRINT " /R=500 setzt den rechten Rand"
  39 PRINT " /O=700 setzt den oberen Rand"
  40 PRINT " /U=100 setzt den unteren Rand"
      PRINT " /F=10 setzt die Fontgröße in Punkt"
  41
      PRINT " /N Numerierung ein"
  42
      PRINT
  43
      PRINT "Das Programm gibt ein Listing als PostScript-Datei"
      PRINT "mit der Extension xxxx.PS aus, wobei xxxx dem File-"
      PRINT "namen entspricht. Die Ergebnisdatei kann dann auf
einem"
      PRINT "PostScript-Gerät ausgegeben werden."
      PRINT
  48
  49
     SYSTEM
  50 END IF
       '! Kommando-Modus
  52 ptr% = INSTR (kommando$,"/") '! Optionen?
  53 IF ptr% = 0 THEN
      filename$ = kommando$
  54
                                        '! nur Filename
  55 ELSE
  filename$ = LEFT$(kommando$,ptr% -1) '! Filename separieren
  options$ = MID$(kommando$,ptr%) '! Optionen separieren
```

```
58 END IF
   59 END IF
                                           '! Optionen decodieren
   60 GOSUB parameter
   61 IF (rechts% < links%) or (oben% < unten%) THEN '! sinnlose
                                                  '! Einstellung
   63 PRINT "Bitte Randeinstellung neu setzen" '! Fehlerexit
   64 END
                                          '! Exit
   65 END IF
   66 IF filename$ = "" THEN
                                           '! Leereingabe?
      PRINT
      PRINT "Der Dateiname fehlt"
   69 END
                                           '! Exit
   70 END IF
                                          '! hat Datei eine
  71 ptr% = INSTR(filename$,".")
Extension?
   72 IF ptr% > 0 THEN
   73 outfile$ = LEFT$(filename$,ptr%) + "PS" '! Filename ohne
Extension
   74 ELSE
   75 outfile$ = filename$ + ".PS" '! Extension anhängen
   76 END IF
      ' prüfe ob Datei vorhanden, nein -> exit
   77 errorname$ = filename$
   78 OPEN filename$ FOR INPUT AS #indatei% '! Öffne Eingabedatei
   79 OPEN outfile$ FOR OUTPUT AS #outdatei% '! Öffne Ausgabedatei
   80 PRINT
   81 PRINT "Die Datei: ";filename$;" wird bearbeitet"
   82 GOSUB vorspann
                                           '! Vorspann generieren
   83 WHILE NOT (EOF(indatei%))
                                           '! Datei sequentiell
lesen
   84 LINE INPUT #indatei%, linie$
                                          '! lese Zeile
      '! scan line auf (..) und wandle in \ um
   85 linie1$ = ""
   86 FOR i% = 1 to LEN(linie$)
      zchn$ = MID$(linie$,i%,1)
   88 IF (zchn$ = "(") or (zchn$ = ")") THEN
   89
       linie1$ = linie1$ + "\"
   90 END IF
   91
      linie1$ = linie1$ + zchn$
   92 NEXT i%
   93 linie$ = linie1$
   94 GOSUB ausqabe
                                           '! schreibe Zeile
   95 WEND
   96 PRINT #outdatei%, "showpage"
                                         '! Abschluß PS-Datei
   97 PRINT #outdatei%, "% END of File"
```

```
98 CLOSE #indatei%
                                       '! Datei schließen
                                       '! Datei schließen
  99 CLOSE #outdatei%
 100 PRINT
 101 PRINT "Die Datei: ";filename$;" wurde im aktuellen
Verzeichnis erzeugt"
 102 END
     Hilfsroutinen
     103 fehler:
     '! Fehlerbehandlung in PSLIST
 104 IF ERR = 53 THEN
 105 PRINT "Die Datei ";errorname$;" existiert nicht"
 107 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
 108 PRINT "Programmabbruch"
 109 END IF
 110 END
                                     '! MSDOS Exit
 111 RETURN
 112 parameter:
     ·-----
     '! Decodiere die Eingabeoptionen
 113 options$ = UCASE$(options$)
 114 ptr% = INSTR (options$,"/N")
 115 IF ptr% > 0 THEN Nummer%=%on '! Zeilennumerierung
 116 ptr% = INSTR (options$,"/L=")
 117 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (links%) '! linker Rand
 118 ptr% = INSTR (options$,"/R=")
 119 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (rechts%) '! rechter Rand
 120 ptr% = INSTR (options$,"/O=")
 121 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (oben%) '! oberer Rand
 122 ptr% = INSTR (options$,"/U=")
 123 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (unten%) '! unterer Rand
 124 ptr% = INSTR (options$,"/F=")
 125 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (font%) '! Fontgröße
                                       '! max. 20 Punkt
 126 IF font% > 20 THEN font% = 20
     '! berechne Zeilenzahl aus Seiten- und Fontgröße
 127 maxzeile% = (oben% - unten%) / (font% + font% / 3)
 128 szeile% = maxzeile%+1
```

```
129 RETURN
 130 SUB getval (wert%)
    1_____
    '! Decodiere den Eingabestring in eine Zahl
    ·-----
 131 SHARED options$, ptr%
 132 LOCAL i%
                                   '! ptr hinter /x=
 133 ptr% = ptr% + 3
 134 i% = 1
 135 WHILE ((ptr%+i%) =< LEN (options$)) and
(MID$(options$,ptr%+i%,1) <> " ")
     i\% = i\% + 1
                                  '! Ziffernzahl + 1
    WEND
 137
 138 wert% = VAL(MID$(options$,ptr%,i%)) '! decodiere die Zahl
 139 END SUB
 140 pageskip:
    1_____
    '! Seitenvorschub mit Kopf (Dateiname, Datum, Seite)
    1_____
 141 IF szeile% < maxzeile% THEN RETURN '! kein Seitenwechsel
!!
 142 IF seite% > 1 THEN
                                   '! 1. Seite k. Vorschub
    PRINT #outdatei%, "newpage"
                                   '! Vorschub
                                   '! 3 Kopfzeilen
     szeile% = 3
 145 ELSE
 PRINT #outdatei%, "(P S L I S T "; options$; SPACE$(27);
     PRINT #outdatei%, "\(c\) Born Version 1.0) printline"
                                  '! 4 Kopfzeilen
 148 szeile% = 4
 149 END IF
 150 PRINT #outdatei%, "(Datei : ";filename$;" Datum :
 151 PRINT #outdatei%, "
                       Seite : "; seite%; ") printline"
 152 PRINT #outdatei%,
 153 INCR seite%
 154 RETURN
 155 ausqabe:
     ·-----
    '! Ausgabe der eingelesenen Zeile in der Datei
    '! rest% gibt an, wieviele Zeichen pro Zeile gedruckt
    '! werden dürfen. Ist die eingelesene Zeile länger, wird
    '! sie auf mehrere Ausgabezeilen aufgeteilt.
    ·-----
 156 INCR zeile&
                                   '! Zeile im Listing + 1
 157 GOSUB pageskip
                                   '! Seitenvorschub?
                                   '! linker Rand (immer
 158 spalte% = 0
0)
 159 PRINT #outdatei%, "(";
                                  '! Startklammer
```

```
160 IF nummer% = %on THEN
                                       '! Zeilennumerierung?
 PRINT #outdatei%, USING "###### "; zeile&; '! Zeilennummer
drucken
 spalte% = spalte% + 7
                                       '! Spalte 7 setzen
 163 END IF
 164 rest% = rmargin% - spalte%
                                       '! Restzeilenlänge
 165 GOSUB skipblank
                                       '! merke Blanks
 166 PRINT #outdatei%, LEFT$(linie$,rest%); '! Ausgabe Teilstring
 167 PRINT #outdatei%, ") printline"
168 linie$ = MID$(linie$, rest% + 1)
                                      '! Reststring
 169 INCR szeile%
 170 WHILE LEN(linie$) > rest%
                                       '! String > Zeile
                                       '! Seitenvorschub?
 171 GOSUB pageskip
 172 PRINT #outdatei%, "("; SPACE$(spalte%); '! linker Rand
 173 PRINT #outdatei%, LEFT$(linie$,rest%); '! Teilstring
 174 PRINT #outdatei%, ") printline"
 175 linie$ = MID$(linie$,rest% + 1) '! Reststring bestimmen
 176 INCR szeile%
                                      '! Zeile im Listing + 1
 177 WEND
 178 IF LEN(linie$) > 0 THEN
 179 GOSUB pageskip '! Seitenvorse
180 PRINT #outdatei%, "("; SPACE$(spalte%);linie$; '!
                                       '! Seitenvorschub?
Reststring ausgeben
 181 PRINT #outdatei%, ") printline"
 182
      INCR szeile%
                                       '! Zeile im Listing + 1
 183 END IF
 184 RETURN
 185 skipblank:
     1______
     '! zähle führende Blanks
     1_____
 186 i% = 1
 187 WHILE (i% < LEN(linie$)) and (MID$(linie$,i%,1) = " ")
 188 INCR i%
 189 INCR spalte%
  190 WEND
 191 RETURN
 192 vorspann:
     1_____
     '! generiere Vorspann mit PostScript-Anweisungen
     1_____
 193 errorname$ = "HEADER.PS"
 194 OPEN "HEADER.PS" FOR INPUT AS #indatei2% '! Header öffnen
 195 PRINT "Generiere Fileheader"
 196 PRINT #outdatei%, "%%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2"
 197 PRINT #outdatei%, "%%Title: ",filename$
```

```
198 PRINT #outdatei%, "%%Creator: PSLIST 1.0 (c) Born G."
  199 PRINT #outdatei%, "%%EndComments"
  200 PRINT #outdatei%, ""
  201 PRINT #outdatei%, "%%BeginSetup"
  202 PRINT #outdatei%, "/LM ";links%;" def % linker Rand"
203 PRINT #outdatei%, "/RM ";rechts%;" def % rechter Rand"
204 PRINT #outdatei%, "/TM ";oben%;" def % oberer Rand"
205 PRINT #outdatei%, "/BM ";unten%;" def % unterer Rand"
206 PRINT #outdatei%, "/CH ";font%;" def % Fontgröße"
  207 PRINT #outdatei%, ""
  208 WHILE NOT (EOF(indatei2%))
                                                              '! Datei sequentiell
lesen
                                                        '! lese Zeile
  209 LINE INPUT #indatei2%, linie$
  210 PRINT #outdatei%, linie$
                                                              '! schreibe
  211 WEND
  212 PRINT #outdatei%, "%%EndSetup"
  213 PRINT #outdatei%, ""
  214 CLOSE #indatei2%
  215 RETURN
  216 END
```

Listing 2.5: PSLIST.BAS

XREF: Ein Generator zur Erzeugung von Querverweislisten

Die bisher besprochenen Programme zur formatierten Ausgabe von PowerBASIC-Programmlistings unterstützen die Software-Entwicklung nur zum Teil. Zwar lassen sich damit übersichtlich strukturierte Dokumentationen des Programmes erreichen. Aber dies reicht für die tägliche Entwicklerpraxis nicht aus. Wer sich mit den Themen »Softwareentwicklung und PowerBASIC« beschäftig, dem sind wohl folgende Probleme bekannt:

- Es wurde die Endung % ! # & an einer Variablen vergessen, so daß PowerBASIC einen neuen Typ zuweist.
- Das Programm funktioniert nicht oder liefert falsche Ergebnisse, weil ein Variablenname irrtümlich mehrfach belegt oder falsch geschrieben wurde.
- Eine Variable soll in ihrer Bedeutung verändert werden. Das Programmlisting muß nun nach dieser Variable durchsucht werden, um sicherzustellen, daß keine Nebeneffekte auftreten.
- Ein Label soll umbenannt werden. Wo taucht dieser Name überall

im Programm auf?

- Das Programm enthält Variablen, die durch Änderungen überflüssig wurden. Wie können solche »Leichen« gefunden werden?
- Es soll herausgefunden werden, wo überall ein Unterprogramm aufgerufen wird.

Diese und ähnliche Fragen treten häufig bei der Programmentwicklung auf, wobei das Listing dann manuell durchsucht wird. Dies ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch sehr fehleranfällig.

Professionelle Compiler und Assembler unterstützen den Entwickler bei dieser Aufgabe. Sie erzeugen ein Listing mit Zeilennummern und generieren anschließend eine Querverweisliste (Cross-Referenz-Liste). Diese enthält alle Variablen in alphabetischer Reihenfolge sowie die Zeilennummern, in denen die jeweilige Variablen auftritt.

Leider bietet PowerBASIC (wie viele andere populäre Produkte) diesen Service nicht. Nachfolgend wird deshalb ein einfacher Querverweisgenerator für PowerBASIC-Programme beschrieben.

Die Spezifikation

Vor der Entwicklung beginnen wir wieder mit der Festlegung der Anforderungen. Der Generator soll ein beliebiges PowerBASIC-Quellprogramm einlesen und mit einer Querverweisliste versehen wieder ausgeben.




Bild 2.9: Funktionsprinzip eines Cross Referenz Generators

Doch alles der Reihe nach. Zuerst ist die Bedieneroberfläche zu spezifizieren. Das Programm läßt sich durch die Eingabe des Namens:

XREF

von der MS-DOS-Kommandoebene starten. Nun bestehen (ähnlich wie beim Programm LISTER) wieder zwei Möglichkeiten zum Einlesen des Dateinamens und eventueller Optionen.

Fehlt in der Kommandozeile der Name des einzulesenden Quellprogrammes, verzweigt XREF in den interaktiven Eingabemodus. Der Bildschirm wird gelöscht und es erscheint folgende Meldung:

Bild 2.10: XREF-Eröffnungsmeldung im Dialogmodus

Mit File wird der Name der zu bearbeitenden Datei abgefragt. Hier ist jeder gültige MS-DOS-Dateiname einschließlich Laufwerks- und Pfadangaben erlaubt.

Die Abfrage der Optionen erscheint erst nach der Eingabe des Dateinamens. In der Kopfmeldung sind die möglichen Optionen aufgeführt. Ähnlich wie bei LISTER läßt sich die Randeinstellung mit /L und /R beeinflussen. Die Zahl der Zeilen pro Seite wird durch den Schalter /Z angegeben. Eine Leereingabe bei der Optionsabfrage veranlaßt, daß XREF die Standardeinstellung übernimmt.

```
Linker Rand bei SpalteRechter Rand bei Spalte75Zeilen pro Seite60
```

Tabelle 2.4: Standardeinstellung in XREF

Diese Voreinstellung wird in der Kopfmeldung bereits angegeben.

Bei fehlender Eingabedatei erscheint die Meldung:

```
Der Dateiname fehlt
```

Dann bricht das Programm ab. Ein anderer Fall tritt auf, wenn sich linke und rechte Randeinstellung überschneiden, oder wenn weniger als zehn Zeilen pro Seite zu drucken sind. Dann bricht XREF mit der folgenden Meldung ab:

```
Bitte Randeinstellung neu setzen
```

Sind alle Eingaben korrekt, eröffnet XREF die Ein- und Ausgabedateien. Als Name für die Ausgabedatei wird der Name der Eingabedatei, allerdings mit der Endung .REF, übernommen. Eine bestehende Datei mit diesem Namen wird ohne Warnung überschrieben. Dies scheint vertretbar, da ja eine Referenzliste beliebig oft generierbar ist. Nur andere Programme dürfen diese Extension nicht verwenden, da sonst das Ergebnis überschrieben wird. Die Datei bleibt auch nach der Bearbeitung erhalten, und läßt sich mit den MS-DOS-Kommandos COPY, TYPE und PRINT ausgeben.

Für die Einbindung in Batchdateien besteht die Möglichkeit, sowohl den Dateinamen als auch die Optionen direkt beim Aufruf mit anzugeben. Sobald ein Dateiname in der Kommandozeile auftritt, geht das Programm in den Kommandomodus über. Dann erscheint keine Kopfmeldung mehr und der Dateiname sowie eventuelle Optionen werden aus der Kommandozeile gelesen. Nachfolgend finden sich einige gültige Aufrufe zur Aktivierung des Kommandomodus.

```
XREF A:LISTER.BAS
XREF SPOOL.BAS /L=5 /Z=50
XREF XREF.BAS /L=5 /R=70 /Z=55
```

Der Dateiname muß als erstes hinter dem Kommando XREF auftauchen. Die Optionen lassen sich wahlweise angeben, wobei die Reihenfolge beliebig ist. Lediglich zur Trennung der einzelnen Parameter muß jeweils ein Leerzeichen verwendet werden.

Der Benutzer wird anschließend über den Programmmablauf mit den Meldungen:

```
Die Datei: <name> wird bearbeitet
Referenzliste erzeugen
Ende Cross Referenz Generator
```

informiert. Anschließend findet sich auf dem Speichermedium (Platte, Floppy) die Datei mit der Endung .REF. Diese enthält den formatierten Quelltext mit einer laufenden Zeilennumerierung und der erzeugten Referenzliste. Kommentar- und Leerzeilen erhalten keine Zeilennummer. Die Datei wird mit der Information über die Zahl der gelesenen Quellcodezeilen und der ermittelten Variablenzahl abgeschlossen. Bild 2.11 zeigt einen Ausschnitt aus einer solchen Datei.

```
1 %true = &HFFFF: %false = 0
                                          '! Hilfsvariable
    2 \text{ tmpx}\% = 0
   3 \text{ zeile} = 0
                                          '! Zeilennummer Listing
                                          '! Seitennummer Listing
   4 seite% = 1
    5 maxzeile% = 60
                                          '! Zeilen pro Seite
      '**** Programm Ende *****
XREF-Tabelle
                                                (c) Born Version
Datei : xref.bas Datum : 09-25-1988
                                              Seite: 16
%false
1 10 186 202 215 230 417
%maxentry
14 15 16 93 229
%nil
261 287 314 347
zeile%
3 135 141 142 168 177 248 263 273 275 379
XREF Modul Information
Lines read : 479
Symbols found: 74
End XREF
```

Bild 2.11: Auszug aus einer Querverweisliste

Der Beginn der Referenztabelle wird auf der ersten Seite mit einem Kopftext signalisiert. Die ersten Einträge sind für die Konstanten (%..) reserviert. Daran schließen sich die Variablen an. Die Informationen über die Zahl der gelesenen Anweisungen (ohne Kommentare) und die Variablenzahl sind sicherlich in vielen Fällen interessant. Für mich persönlich war es schon erstaunlich, als nach dem ersten Durchlauf von XREF.BAS zwar ca. 500 Zeilen angegeben wurden, das Programm aber weniger als 80 Variable enthielt. Die Implementierung sieht insgesamt 1.000 Einträge in der Variablenliste vor, so daß sich auch längere Programme ohne Probleme bearbeiten lassen.

Nach der Spezifikation der Bedieneroberfläche und der Anforderungen wenden wir uns der technischen Realisierung zu. Es stellt sich die Frage, wie läßt sich ein solcher Generator realisieren? Wie können Variablenund Konstantennamen erkannt werden?

Der Entwurf

Damit sind wir bereit beim Entwurf des Programmes angelangt. Der Generator soll alle Variablen-, Konstanten- und Unterprogrammnamen erkennen und in der Liste eintragen.

Um einen solchen Namen zu erkennen, ist jeweils eine komplette Zeile einzulesen und zeichenweise zu analysieren. Der Aufbau einer Konstanten oder einer Variablen läßt sich mit einem Syntaxdiagramm (Bild 2.12) darstellen.




Bild 2.12: Syntaxdiagramm von Basic-Variablen und -Konstanten

Obwohl das Syntaxdiagramm auch numerische Konstanten (&HFFF) oder Steueranweisungen für den Compiler (\$STACK) zuläßt, sollen diese beiden Typen nicht weiter verarbeitet werden. In der Liste erscheinen nur Konstanten der Form *%true*, da nur sie eine symbolische Darstellung besitzen. Das Ende einer Konstanten oder Variablen kann durch verschiedene Zeichen signalisiert werden (Leerzeichen, +, -, /, (etc.). Da recht viele Zeichen auftreten können, beschränkt sich die Analyse auf die Erkennung aller gültigen Zeichen einer Variablen (A..Z, a..z, %,&,\$,!,#).

Dabei können die Zeichen für die Typdefinition (##, %% etc.) ebenfalls vorkommen. Tritt nun ein anderes Zeichen auf, ist das Ende des jeweiligen Basic-Bezeichners gefunden. Das erste gültige Zeichen signalisiert also den Anfang eines Namens, während das Ende durch das erste auftretende ungültige Zeichen markiert wird. Mit dieser Methode lassen sich recht einfach die einzelnen Bezeichner (Variablen, Konstanten, Labels, Schlüsselwörter etc.) einer Anweisungszeile ermitteln. Das Modul, welches diese Aufgabe übernimmt, wird nachfolgend als *Scanner* bezeichnet. Für die separierten Bezeichner wird der Begriff »token«verwendet. Aus einer eingelesenen Anweisungszeile sind also alle Tokes zu separieren.

Aber wie im täglichen Leben treten noch einige Fußangeln auf. Einmal lassen sich mit obigem Syntaxdiagramm auch PowerBASIC-Schlüsselwörter (IF, END IF, FOR etc.) erzeugen. Es muß nun aber sichergestellt werden, daß diese Schlüsselwörter nicht in der Referenzliste auftauchen. Kein Mensch interessiert sich wohl dafür, wie oft und in welcher Zeile ein IF auftritt. Deshalb wird eine eigene Tabelle mit den Basic-Schlüsselwörtern benötigt. Dann läßt sich jedes *token* überprüfen, und nur wenn es nicht in dieser Tabelle vorkommt, ist eine Einordnung in die Referenztabelle erlaubt.

Der zweite Haken liegt in der Schreibweise der Namen begründet. Die deutsche Sprache kennt Groß- und Kleinschreibung, während PowerBASIC dies zwar erlaubt, aber keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben vornimmt. Die Namen:

TestText% = testtext%

sind also für PowerBASIC gleich. Ein Vergleich der Zeichenketten auf Gleichheit wird jedoch das Ergebnis false erhalten. Dies liegt daran, daß ein Stringvergleich über die ASCII-Codes erfolgt. Die Codes für Groß- und Kleinbuchstaben sind aber leider unterschiedlich. Jedes gefundene token ist also vor der Suche in Großbuchstaben zu konvertieren und mit dem Großbuchstaben) Tabelleneintrag (auch in zu vergleichen. Die Abspeicherung in der Referenztabelle hat aber wieder Originalschreibweise zu erfolgen, da der Benutzer dies bei der Ausgabe erwartet. Im Abschnitt über die Implementierung wird ein entsprechendes Modul vorgestellt, welches die Aufgabe löst.

Ein weiteres Problem betrifft die Kommentarzeilen. Innerhalb eines Kommentars können natürlich auch gültige Variablennamen auftreten. Diese dürfen natürlich nicht in die Referenzliste aufgenommen werden, da sie hier ohne Bedeutung sind. Kommentare können sowohl zu Beginn einer Zeile (' oder REM), oder mitten in der Zeile stehen. In beiden Fällen ist die Restzeile zu ignorieren.

Als letzte Schikane sollen nun noch die Textstrings in Basic-Anweisungen erwähnt werden. Falls in einer Anweisung der Text:

zeile\$ = "Dies ist keine text\$ Variable"

auftritt, darf nur *zeile\$* als Variable erkannt werden. Der String zwischen den Anführungszeichen "..." ist zu ignorieren. Auch dies ist bei der Implementierung zu berücksichtigen.

Nun soll aber das Thema »Separierung der Variablen« beendet werden. Es stellt sich die Frage nach dem Aufbau der Referenztabelle. Die Schlüsselwörter werden in einer einfachen Tabelle abgelegt.

```
ABS
ABSOLUTE
AND
.
XOR
```

Tabelle 2.5: Basic-Schlüsselwörter

Weiterhin kann diese Tabelle noch einen Code enthalten, der signalisiert, ob eine Basic-Funktion (ABS, UCASE\$) vorliegt. Die implementierte Tabelle enthält solche Codes, obwohl sie in der aktuellen Version von XREF nicht weiter ausgewertet werden. Denkbar ist es aber, über eine zuschaltbare Option diese Funktionsnamen in die Referenztabelle aufzunehmen.

Bleibt noch die Aufgabe, eine geeignete Speicherform für die eigentliche Referenztabelle zu finden. Diese besitzt im Prinzip folgende Struktur.

Name	Zeilennummer
aus%	10 15 20
ein%	30 35

Tabelle 2.6: Struktur der Referenztabelle

Naheliegend ist deshalb der Gedanke, folgende Struktur im Speicher zu definieren:

```
DIM name$(300) '! Name der Variablen
DIM lines*(300,30) '! Zeilennummern
```

In diese Felder lassen sich die Daten dann abspeichern. Über kurz oder lang tauchen aber Probleme auf. Was passiert z.B., wenn im Programm mehr als die oben definierten 300 Variablennamen vorkommen. Eine Vergrößerung der Tabellengröße verschiebt das Problem lediglich, löst es aber nicht, da irgend ein Programm sicher diese Grenze erreicht.

Zusätzlich ist die nächste Schwierigkeit schon absehbar. Nehmen wir an, im Analyseteil wurde eine Variable erkannt und soll nun in die Tabelle eingetragen werden. Stehen die Namen in unsortierter Reihenfolge im Feld name\$, sind alle belegten Positionen auf Übereinstimmung zu testen. Ein neuer Name wird dann am Tabellenende angefügt. Bei langen Listen bedeutet dies einen hohen Suchaufwand. Abhilfe bringt eine sortierte

Tabelle. Hier lassen sich optimalere Suchverfahren (binäres Suchen etc.) anwenden. Was passiert aber, falls der Name neu ist? Dann sind alle Einträge ab der aktuellen Position um eine Stelle zu verschieben, was ebenfalls Aufwand bedeutet. Verfahren die diese Nachteile umgehen (Hash-Tabellen etc.) lassen sich in Basic nur schwer realisieren und sollen aus diesem Grunde hier nicht diskutiert werden.

Getreu nach dem Spruch: »Aller guten Dinge sind drei« sei noch auf eine weitere Unzulänglichkeit hingewiesen. Pro Variablenname existiert in der Tabelle das Feld *Lines%(i,30)*, d.h. es lassen sich 30 Zeilennummern eintragen. Es gibt aber mit Sicherheit Programme, in denen eine Variable in mehr als diesen 30 Zeilen vorkommt. Das Feld zu vergrößern bringt auch Probleme. Es wird viel Speicherplatz ver(sch)wendet. Denn bei allen Variablen, die nur in wenigen Zeilen auftauchen, schleppen wir unbenutzte Speicherzellen mit, während bei häufig auftretenden Variablen der Platz nicht reicht.

Dies zeigt wieder einmal, daß der Teufel oft im Detail steckt. Der Gedanke, die Tabellen einfach auf Platte oder Diskette zu verlagern, bringt zwar Abhilfe beim Speicherplatzproblem, löst aber nicht die restlichen Schwierigkeiten. Außerdem verschlechtert sich die Zugriffszeit erheblich. (Mit diesen Schwierigkeiten hatte ich auch nicht gerechnet, als vor vielen Jahren die Idee zu XREF entstand.)

Es bleibt also nichts anderes übrig, als aus den verschiedenen Ansätzen eine geeignete Kompromißlösung auszusuchen. Das Problem »Speicherplatz versus Laufzeit« ist weiterhin aktuell. Wie die Lösung aussieht, wird nachfolgend diskutiert.

Der Ansatz in XREF

Um zu halbwegs passablen Verarbeitungsgeschwindigkeiten zu gelangen, scheidet eine Auslagerung auf externe Speichermedien (Floppy, Platte) aus. Dies fällt leicht, da PowerBASIC keine indexsequentielle Dateiverwaltung besitzt. Eine Programmierung einer solchen Dateiverwaltung ist zwar möglich, aber in PowerBASIC zu aufwendig.

Damit deutet sich schon an, daß die Daten im Hauptspeicher zu halten sind. Es stellt sich sofort die Frage nach dem Netto-Speicherplatzbedarf dieser Lösung. PowerBASIC erlaubt eine Länge von 255 Zeichen pro Variablenname. Bei einer Tabellengröße von 1000 Einträgen ergibt sich als Ergebnis:

1000 Einträge * 255 Bytes = 255 Kbyte

Dies ist natürlich nicht tragbar, da ja weitere Informationen zu speichern sind. Gottlob ist der Mensch aber schreibfaul, was insbesondere auf Programmierer zutreffen soll. Man kann also davon ausgehen, daß im Mittel pro Variablennamen nicht mehr als etwa zehn Zeichen verwendet werden. Damit sieht die Rechnung bereits anders aus:

1000 Einträge * 10 Bytes = 10 Kbyte

Die ist ein akzeptabler Wert. Glücklicherweise besitzt PowerBASIC noch eine effiziente Stringverwaltung, die nur dann Speicher reserviert, wenn auch wirklich Zeichen vorliegen. Auf die Interna möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. In der Praxis wird also relativ wenig Speicher für diese Tabelle belegt. Damit ist klar, daß ein Feld mit 1.000 Elementen vom Typ String zur Aufnahme der Variablennamen definiert wird.

Bleibt noch die Speicherung der Zeilennummern. Die Idee mit einem zweidimensionalen Integerfeld:

```
DIM zeilennr%(1000,30) belegt einen Speicherplatz von:
```

```
2 Byte * 30 * 1000 Elemente = 60 Kbyte
```

Dies ist recht viel, insbesondere wenn man bedenkt, daß einerseits ein Großteil dieser Einträge unbelegt bleibt, weil eine Variable nur in wenigen Zeilen auftritt. Anderseits reicht der Platz für oft benutzten Variable nicht, da diese mit Sicherheit in mehr als 30 Zeilen auftreten. Bevor mit der Tabellengröße jongliert wird bedienen wir uns doch der Basic-Stringverwaltung. Die Zeilennummern lassen sich direkt als String ablegen, der nur dann Speicher benötigt, wenn auch wirklich Zeichen eingetragen werden.

Damit ergibt sich für die interne Tabelle folgende Struktur:

```
DIM tablename$(1000) '! Name der Variablen
DIM tableline$(1000) '! Zeilennummern
```

was eine recht gute Ausnutzung des Hauptspeichers erlaubt.

Nun kann endlich über die Verwaltung dieser Tabelle nachgedacht werden. Wie lassen sich die Variablen eintragen und wie wird geprüft, ob ein Name bereits vorhanden ist?

Die einfachste Lösung besteht darin, die Variablen fortlaufend in die Tabelle einzusetzen. Neue Variablen werden einfach an das freie Ende der Tabelle angehängt. Leider birgt dieser Ansatz einige Nachteile:

- Als Randbedingung soll die Referenztabelle natürlich alphabetisch sortiert ausgegeben werden. Die Liste ist also vor der Ausgabe noch zu sortieren.
- Bei jeder Variable ist die komplette Tabelle zu prüfen, bis feststeht ob der Name bereits eingetragen ist.

Dies verursacht natürlich einen erheblichen Aufwand. Insbesondere die Suchzeit wächst linear mit der Zahl der Einträge in der Tabelle. Falls diese Einträge sortiert vorliegen, kann ein binäres Suchverfahren die Zahl der Vergleiche erheblich reduzieren. Bei dieser Methode wird die Liste durch zwei Zeiger (oben und unten) begrenzt. Im ersten Schritt werden die Zeiger auf das erste und letzte Element gesetzt. Dann wird die Liste halbiert und der Eintrag in der Tabellenmitte mit dem Suchbegriff verglichen. Ist der

Suchbegriff größer als dieser Eintrag, kann die Suche auf die obere Tabellenhälfte reduziert werden. Im nächsten Schritt ist das Intervall also auf die obere Tabellenhälfte reduziert und die Halbierung beginnt wieder. So wird das Intervall sukzessive verkleinert, bis nur noch ein Element übrigbleibt. Stimmt dieses nicht mit dem Suchbegriff überein, liegt kein Eintrag in der Tabelle vor. Die maximale Zugriffszahl reduziert sich auf:

log2(n)

Dabei ist n die Zahl der Zugriffe und 2*n gibt die Tabellengröße an. Bei 256 Elementen ist die Liste nach maximal acht Zugriffen durchsucht. Die lineare benötigt dagegen 256 Zugriffe. Das binäre Suchverfahren wird in XREF verwendet, um einen Namen in der Tabelle mit den Schlüsselwörtern zu finden, da diese für solche Zwecke vorbereitet wurde.

Damit deutet sich schon an: das Verfahren funktioniert nur bei sortierten Tabellen. Dies ist aber bei Variablenlisten im allgemeinen nicht der Fall. Kein Programmierer vergibt die Namen in alphabetisch sortierter Form. Also ist die Liste sortiert aufzubauen. Dies bedeutet, daß bei jedem neuen Namen eine Umsortierung der Tabelle erforderlich wird. In der Regel läuft dies auf ein Verschieben aller nachrangigen Einträge um einen Tabellenplatz hinaus. Was bei der Suchzeit eingespart wird, geht nun beim Sortieren wieder verloren, denn insbesondere das Verschieben von Strings erfordert Aufwand.

Also muß eine andere Strategie her. Um weitere Umwege zu vermeiden, gehe ich direkt auf die verwendete Methode ein. Es kommen verkettete Listen mit einem Zugriff über einen einstufigen Index zum Einsatz. Was steckt hinter diesem Begriff?

Nun, einmal tritt das Problem der Sortierung auf. Die Tabelle ist alphabetisch geordnet auszugeben. Andererseits ist der Aufwand zur Sortierung möglichst gering zu halten. Zur Lösung eignen sich verkettete Listen (Bild 2.13).




Bild 2.13: Aufbau verketteter Listen

Es werden jeweils zwei Tabellen angelegt. Eine Tabelle dient zur Aufnahme der eigentlichen Namen. Die andere Tabelle dient zur Aufnahme von Zeigern. Da beide Tabellen gleiche Länge besitzen, kann jeweils ein Name und ein Zeiger als Einheit angesehen werden. Die Werte in der Zeigertabelle sind nun so einzustellen, daß sie die Position der logisch folgenden Sätze angeben. Damit lassen sich diese physikalisch an jeder beliebigen Position in der Tabelle abspeichern. Die Zeiger stellen eine logisch verknüpfte Kette her, über die sich dann die Namen in sortierter Reihenfolge ermitteln lassen. Eine separate Variable (kopf) enthält einen Zeiger auf das erste Element dieser Liste. Das Ende der Liste wird durch den Zeiger mit dem Wert nil markiert. Der Wert nil hängt von der Implementierung ab (negative Zahlen oder Null). Eine recht elegante Methode, die eine Sortierung ohne großen Aufwand erlaubt.

Aber die Sache hat wieder einen Nachteil. Da die Liste physikalisch unsortiert vorliegt, klappt die Binärsuche nicht mehr. Also ist die Liste linear zu durchsuchen. Bei 500 Einträgen ein erheblicher Aufwand. Offenbar scheinen sich die Forderungen nach kurzer Suchzeit und geringem Sortieraufwand zu widersprechen.

Diese Fragestellung hat natürlich Generationen von Informatikern beschäftigt, so daß mittlerweile mehrere Lösungen bekannt sind.

Um die Suche in der Tabelle zu verkürzen, wird ein Trick verwendet: Wenn eine Liste zu lang ist, wer hindert uns denn an der Aufteilung in mehrere Teillisten? Diese sind dann wesentlich kürzer und lassen sich demnach schneller durchsuchen. Wie teilt man die Liste auf und in welcher Teilliste ist zu suchen?

Hier gibt es ein einfaches Verfahren. Jeder Variablenname beginnt mit einem Buchstaben des Alphabets. Die Teillisten werden nun so organisiert, daß sie den einzelnen Buchstaben zugeordnet sind. Dann reicht das erste Zeichen eines Namens zur Identifikation der Teiltabelle. Anschließend kann eine weitere Prüfung der Einträge auf Übereinstimmung erfolgen. Wird der Name nicht gefunden, steht auf jeden Fall fest, daß er auch nicht in den anderen Teiltabellen auftritt. Das Verfahren wird als indexsequentielle Suche bezeichnet. Der Aufbau einer solchen Tabelle ist Bild 2.14 zu entnehmen.




Bild 2.14: Liste mit einer Indextabelle

In unserem Fall enthält die Indextabelle 27 Einträge, da auch Konstanten (%...) zu speichern sind. Die Kopfzeiger der Indextabelle verweisen auf den ersten Eintrag in der Teilliste. Existiert keine Teilliste, wird der Zeiger mit dem Wert *nil* belegt. Bei sehr langen Teiltabellen kann der Index auch mehrstufig angelegt werden. Damit lassen sich dann sehr effiziente Zugriffe erzielen. Die Implementierung in XREF benutzt aber nur einen einstufigen Index.

Damit ist die Aufgabe fast schon gelöst (hoffentlich?). Eine Kleinigkeit soll aber noch angesprochen werden. Es kann vorkommen, daß eine Variable mehrfach in einer Zeile auftritt. Es stört aber, wenn in der Referenzliste die gleiche Zeilennummer bei einer Variablen mehrfach auftritt. Vor dem Eintrag der Zeilennummer ist also zu prüfen, ob diese nicht bereits vorhanden ist.

Weiterhin ist das Problem Groß-/Kleinschreibung zu lösen. Vor jedem Vergleich werden beide Strings in Großbuchstaben konvertiert. Damit wird nun endgültig mit der Implementierung begonnen.

Die Implementierung

Nach diesen Vorüberlegungen besteht noch die Aufgabe, die Konzepte in geeignete Algorithmen zu überführen. Um das Programm transparent und änderungsfreundlich zu halten (welch dehnbarer Begriff), empfiehlt sich eine Aufgliederung in Teilmodule. Bild 2.15 zeigt eine Übersicht über diese Module und deren Zusammenschaltung.




Bild 2.15: Modulhierarchie in XREF.BAS

Das Bild deutet bereits den komplexen Aufbau des Programmes an.

Vor der Diskussion der einzelnen Module sollen die wichtigsten Variablen noch kurz beschrieben werden:

%maxentry	Größe der Tabelle mit Schlüsselwörtern
keyword\$()	Tabelle mit den Schlüsselwörtern
keycode%()	Tabelle mit den Codes (unbenutzt)
index1%()	Indextabelle mit Kopfzeigern
%tablen	Größe Referenztabelle (1000)
tableptr%()	Tabelle mit Listenzeigern
tablename\$()	Tabelle mit Variablennamen
tableline\$()	Tabelle mit Zeilennummern

Die Größe der Referenztabelle läßt sich leicht durch die Konstante *%tablen* varijeren.

Nun aber zur Beschreibung der einzelnen Module:

Main

Im Hauptmodul werden die wichtigsten Variable reserviert. Dann entscheidet der Eingabemodus (Kommando- oder Interaktivmodus), ob die Kopfmeldung mit der Abfrage des Dateinamens erscheint, oder ob diese Informationen aus der Kommandozeile zu separieren sind. Die Unterprogramme »parameter« und »getval« dienen zur Analyse der Eingaben und wurden bereits im Abschnitt zum Programm LISTER besprochen. Nach dem Öffnen der Dateien beginnt der Aufbau der internen Tabellen (init). In der Schleife:

```
WHILE (NOT (EOF(ein%)
.
WEND
```

wird die Quelldatei zeilenweise eingelesen. Kommentare sind durch »skiprem« zu erkennen. Das Unterprogramm »ausgabe« sorgt für eine Aufbereitung des Quelltextes (Zeilennummern, Seitenkopf etc.) und dessen Speicherung. Das Modul »scanner« enthält nur Code zur Analyse der eingelesenen Texte. Nach Beendigung der Schleife wird die Referenztabelle an den Quelltext angehängt. XREF schließt die Dateien und terminiert. Die Modularisierung erlaubt einen kompakten Aufbau des Hauptprogramms.

!Syntaxfehler, NURDie Hilfsmodule

Nun werden die neu hinzugekommenen Hilfsmodule vorgestellt.

init

Nach dem Programmstart ist die Tabelle mit den Schlüsselwörtern aufzubauen. Dies erfolgt in *init*, welches die DATA-Anweisungen in das Feld *keyword\$()* einliest.

ausgabe

Dieses Modul dient zur formatierten Ausgabe des Quelltextes in die Ergebnisdatei. Seitenwechsel werden durch Aufruf des Programmes »pageskip« gesteuert. Kommentarzeilen erhalten keine Zeilennummer. Der Aufbau lehnt sich an LISTER an.

scanner

Hier ist die eingelesene Zeile (*text\$*) auf Variablen- und Labelnamen zu untersuchen. Die eigentliche Analyse erfolgt in einer DO LOOP-Schleife, in der das Unterprogramm »gettoken« aufgerufen wird. Bei erfolgreicher Suche wird die Variable:

```
token% = %true
```

gesetzt. Der gefundene Name ist im Parameter »tokentxt\$« gespeichert. Mit dem Aufruf »keychk« prüft das Modul »scanner« ob ein Schlüsselwort als token zurückgegeben wurde. Nur wenn dies nicht zutrifft, sorgt das Modul »writeref« für einen Eintrag in der Referenzliste.

gettoken

Dieses Modul sucht nach gültigen Variablen- und Labelnamen. Durch »skipblank« werden führende Leerzeichen entfernt. Mit »skiprem« und »skipstring« lassen sich Kommentare und Zeichenketten überspring. Wind win Name erkannt, ist dieser im Parameter *token\$* zurückzugeben. Die Analyse geschieht in der Schleife:

```
WHILE search% AND ptr% <= lang%
   .
   .
WEND</pre>
```

Der Aufbau eines Variablennamens wurde bereits beim Entwurf ausgiebig diskutiert. Zuerst ist der Anfang des *tokens* zu suchen (%,\$,&,A..Z,a..z). Wird dieser Anfang gefunden, beginnt die Analyse. Das Ende eines *tokens* markieren Zeichen ungleich (a..z A..Z \$ % & ! #). Damit lassen sich auch Schlüsselwörter (IF, THEN, ELSE) und numerische Konstanten (&HFF) auswerten. Am Zeilenende oder bei Beginn eines Kommentars wird die Suche beendet. Das Flag *found*% signalisiert das Ergebnis (true, false).

keychk

Im Parameter *symbol\$* wird der Suchbegriff als Text übergeben. Das Modul prüft, ob dieser Begriff in der Tabelle mit den Schlüsselwörtern vorkommt. In diesem Fall handelt es sich um ein Basic-Schlüsselwort. Das Flag *found*% wird auf *true* gesetzt. Zusätzlich geben die Parameter *code*% und *index*% einen Code und die Position in der Schlüsseltabelle an. Beide Parameter werden in XREF aber nicht weiter ausgewertet. Vor der Suche wird der Suchtext in Großbuchstaben konvertiert. Als Strategie wird die Binärsuche verwendet. Damit läßt sich die Zahl der Zugriffe gering halten.

writeref

Die Abspeicherung des Namens (token\$) und der Zeilennummer (zeile%) in die Referenztabelle erfolgt in diesem Modul. Zuerst ist der Name in Großbuchstaben zu wandeln. Dann wird an Hand des erstens Buchstabens die Position in der Indextabelle (index1%()) bestimmt. Auf die Abspeicherung der Zeichen (%, A .. Z) in dieser Indextabelle wurde verzichtet, da sich über die ASCII-Codes eine eindeutige Zuordnung ergibt.

Der Zeiger index1%(ptr%) verweist nun auf den jeweiligen Listenkopf. Diese Teilliste ist sequentiell auf gültige Einträge zu durchsuchen und gegebenenfalls ist der neue Name in die Teilliste einzufügen. Hierfür existieren die Hilfsprogramme »search« und »addtxt«. Das Listenende wird durch einen Zeiger mit dem Wert %nil markiert. Liegt noch keine Tabelle vor, ist der erste Eintrag direkt mit addtxt auszuführen. Hierfür ist der Steuercode auf 1 zu setzen. Andernfalls beginnt erst die Suche mit search.

Bei gefunden»n Einträgen wird die Zeilennummer an der angegebenen Position an den Teilstring angehängt (tableline\$()).

Der von search zurückgegebene Code (code%) steuert die Art der Einfügung in addtxt. Die beiden Module search und addtxt sind so aufgebaut, daß die Steuercodes kompatibel sind. Ist code% = 0, dann liegt der Eintrag bereits vor. Der Parameter ptr% zeigt auf den entsprechenden Satz.

search

Dieses Modul erhält als Parameter einmal den Zeiger auf den Listenkopf (ptr%) sowie den Suchtext in der Variablen token\$. Dann wird die verkettete Liste sequentiell durchsucht. Hierzu dienen die Zeiger. Vergleiche zwischen Suchtext und Tabellentext dienen zur Ermittlung der Position des neuen Satzes. Das Modul gibt in der Variablen result% das Ergebnis der Suchoperation zurück:

Result%	Bemerkung
0	Satz gefunden, ptr% -> aktueller Satz
	Satz nicht gefunden -> einfügen:
1	am Tabellenanfang, ptr% -> Tabellenanfang
2	an Tabellenende, ptr% -> letzter logischer Satz
3	n Tabelle einfügen, ptr% -> logischer Vorgänger

Tabelle 2.7: Ergebniscodes von Search

Diese Codes wurden so gewählt, daß addtxt damit den Eintrag steuern kann.

addtxt

Dieses Modul übernimmt das Einfügen eines neuen Variablennamens in die Liste. Der Parameter zeigt auf den Satz, hinter dem der neue Name logisch einzuordnen ist. Physikalisch ist der Satz hinter der Variablen top% abzuspeichern, da dieser Zeiger das Tabellenende markiert. Der Parameter varname\$ enthält den ASCII-String des Variablennamens. Mit dem Parameter code% wird der Einfügemodus gesteuert. Die Belegung dieser Steuercodes wurde bereits beim Modul search besprochen.

addtable

Nach Abschluß der Analyse muß die Referenztabelle an die Ausgabedatei angefügt werden. Dies erfolgt im Unterprogramm addtable. Beginnend mit der Indextabelle index1%0 werden die Teillisten in logischer Folge sequentiell durchlaufen. Die Namen und Zeilennummern sind dann in die Ausgabedatei zu kopieren. Dabei ist natürlich auf eine geeignete Formatierung zu achten. Zum Abschluß werden die Information über Zeilen- und Variablenzahl ausgegeben. Damit ist die Aufbereitung der Referenzliste abgeschlossen.

Weitere Einzelheiten sind dem nachfolgenden Programmlisting zu entnehmen, welches mit XREF erstellt wurde.

Erweiterungsvorschläge

Das Programm gibt zur Zeit noch keine Basic-Funktionen in der Referenzliste aus. Weiterhin fehlt auch die Typangabe bei den Variablen (Integer, Real etc.). Diese beiden Funktionen könnten nachgerüstet werden. Weiterhin ist vorstellbar, daß über eine Option die Ausgabe auf dem Drucker automatisch erfolgt. Auch die Verarbeitung von Include-Dateien ist sicherlich eine lohnende Aufgabe.

```
X R E F /Z=50
                                        (c) Born Version 1.0
Datei : xref.bas
                    Datum : 05-13-1992
                                               Seite : 1
         Anweisung
      '! File : XREF.BAS
'! Vers. : 1.0
                  : 1.0
      '! Last Edit : 22. 4.92
      '! Autor : G. Born
'! Files : INPUT, OUTPUT
      '! Progr. Spr.: PowerBASIC 2.x
      '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (+ DR-DOS 5.0/6.0)
      '! Funktion: Das Programm liest den PowerBASIC Quellcode
                  ein und gibt diese mit Zeilennummern versehen in
      1.1
                  einer zweiten Datei wieder aus. Gleichzeitig
      ı į
                  wird eine Crossreferenzliste der auftretenden
                  Variablen erzeugt. Diese Liste wird dann an die
      ' <u>!</u>
      ۱ <u>۱</u>
                  Quelldatei angehängt. Die Datei besitzt den
      ١!
                  gleichen Namen wie die Quelldatei, aber mit
      1.1
                  der Extension .REF. Die Datei kann per Editor
      1.1
                  angesehen werden und läßt sich mit dem DOS
      1.1
                  Programm PRINT auf dem Drucker ausgeben.
      1.1
      '! Aufruf: XREF Filename /Optionen
      1.1
                                                        [ 0 ]
                 Optionen: /Lxx linker Rand
                             /Rxx rechter Rand
      1.1
                                                         [75]
      ۱ <u>۱</u>
                             /Zxx Zeilen pro Seite
      1.1
      ' <u>!</u>
                  Die Werte in [] geben die Standardeinstellung
      1.1
                  wieder. Wird das Programm ohne Parameter aufge-
      ı į
                  rufen, sind Dateiname und Optionen explizit ab-
                  zufragen.
      '! Variable und Konstanten definieren
    1 %true = &HFFFF: %false = 0: %nil = 0
    2 \text{ tmpx}\% = 0
                                           '! Hilfsvariable
                                           '! Zeilennummer Listing
   3 \text{ zeile} = 0
   4 seite% = 1
                                           '! Seitennummer Listing
                                           '! Zeilen pro Seite
   5 maxzeile% = 60
    6 \text{ rechts} = 75
                                           '! rechter Rand
   7 links% = 0
                                           '! linker Rand
   8 \text{ spalte} \% = 0
                                           '! Einrückung
   9 remflq% = %false
                                           '! Kommentar gefunden
```

1

```
10 lang% = 0
                                       '! Länge Zeile
                                       '! Dateinummer Eingabe
  11 ein% = 1
                                       '! Dateinummer Ausgabe
  12 \text{ aus}\% = 2
     '### Tabellen für XREF, automatischer Init durch Basic
  13 %maxentry = 295
                                       '! Feldgröße
  14 DIM keyword$(1:%maxentry)
                                       '! Schlüsselwörter
                                       '! Schlüsselcodes
  15 DIM keycode%(1:%maxentry)
  16 DIM index1%(0:26)
                                       '! Indextabelle
  17 %tablen = 1000
                                       '! Tabellengröße XREF
  18 DIM tableptr%(1:%tablen)
                                       '! ptr auf Folgesatz
                                    '! pur aur __ ___
'! Variablennamen
  19 DIM tablename$(1:%tablen)
  20 DIM tableline$(1:%tablen)
                                       '! Zeilennummern
  21 \text{ top}\% = 0
                                       '! oberster Eintrag
  22 ON ERROR GOTO fehler
                                       '! Fehlerausgang
     Hauptprogramm
     23 kommando$ = COMMAND$
                                       '! Parameter?
  24 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                       '! User Mode?
  25 CLS
                                       '! clear Screen
  26 PRINT "Cross Referenz Generator";
  27 PRINT " (c) Born Version 1.0"
  28 PRINT
  29 PRINT "Optionen [ /L=00 linker Rand /R=75 rechter
Rand ]
  30 PRINT " [ /Z=60 Zeilen pro Seite
  31 PRINT
     INPUT "File : ",filename$
     INPUT "Optionen : ",options$
  33
     PRINT
  35 ELSE
                                       '! Kommando Mode
  36 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                       '! Option /?
  37 IF ptr% <> 0 THEN
                                       '! Hilfsbildschirm
  38 PRINT "X R E F
                                       (c) Born Version 1.0"
  39 PRINT
  40 PRINT "Aufruf: XREF <Filename> <Optionen>"
  42 PRINT "Optionen :"
  43 PRINT
  44 PRINT " /L=00 setzt den linken Rand"
  45 PRINT " /R=75 setzt den rechten Rand"
```

```
46 PRINT " /Z=60 setzt die Zeilenzahl pro Seite"
  47 PRINT
  48 PRINT "XREF erzeugt aus PowerBASIC Dateien ein Listing mit
einer"
  49 PRINT "Cross-Referenz-Tabelle aller Variablen des
Programmes. Die"
  50 PRINT "Ränder und die Zahl der Zeilen pro Seite lassen sich
im Lis
      ting"
       PRINT "einstellen. Die Ausgabe erfolgt in eine Datei mit
dem Namen
       PRINT "xxxx.REF, die anschließend ausgedruckt werden kann."
      PRINT
  54
       SYSTEM
  55 END IF
  56 ptr% = INSTR (kommando$,"/")
                                           '! Optionen?
  57 IF ptr% = 0 THEN
  58 filename$ = kommando$
                                            '! nur Filename
  filename$ = LEFT$(kommando$,ptr% -1) '! Filename separieren
       options$ = MID$(kommando$,ptr%) '! Optionen separieren
  62 END IF
  63 END IF
  64 GOSUB parameter
                                             '! Optionen decodieren
  65 IF (rechts% < links%) or (maxzeile% < 10) THEN '! sinnlose
  66 PRINT
                                                      '! Einstellung
     PRINT "Bitte Randeinstellung neu setzen" '! Fehlerexit
  67
  68 END
                                            '! Exit
  69 END IF
  70 IF filename$ = "" THEN
                                            '! Leereingabe?
  72 PRINT "Der Dateiname fehlt"
  73 END
                                            '! Exit
  74 END IF
                                            '! hat Datei eine
  75 ptr% = INSTR(filename$,".")
Extension?
  76 IF ptr% > 0 THEN
      outfile$ = LEFT$(filename$,ptr%) + "REF" '! Filename ohne
Extension
  78 ELSE
  79 outfile$ = filename$ + ".REF" '! Extension anhängen
  80 END IF
      ' prüfe ob Datei vorhanden, nein -> exit
  81 OPEN filename$ FOR INPUT AS #ein$ '! Öffne Eingabedatei 82 OPEN outfile$ FOR OUTPUT AS #aus$ '! Öffne Ausgabedatei
  83 PRINT
```

```
84 PRINT "Die Datei: ";filename$;" wird bearbeitet"
                                   '! Tabellen aufbauen
  85 GOSUB init
  86 GOSUB pageskip
                                   '! Seitenkopf ausgeben
  87 WHILE NOT (EOF(ein%))
                                   '! Datei sequentiell
lesen
  88 LINE INPUT #ein%, linie$
                                   '! lese Zeile
  89 CALL skiprem(1,linie$,remflg%)
                                   '! prüfe auf Kommentar
  90 lang% = LEN(linie$)
                                   '! ermittle Zeilenlänge
  91 CALL ausgabe (linie$)
                                   '! drucke Zeile
  92 IF (lang% > 0) AND (NOT remflg%) THEN '! nur Anweisungen
     CALL scanner(linie$)
                                   '! analysiere Satz
  94 END IF
  95 WEND
  96 PRINT "Referenzliste erzeugen"
                                   '! xref Liste erzeugen
  97 GOSUB addtable
  98 CLOSE
                                   '! Dateien schließen
  99 PRINT
 100 PRINT "Ende Cross Referenz Generator"
 101 END
    Hilfsroutinen
    102 fehler:
     ·-----
    '! Fehlerbehandlung in XREF
    1_____
 103 IF ERR = 53 THEN
 104 PRINT "Die Datei ";filename$;" existiert nicht"
 105 ELSE
 106 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
 107 PRINT "Programmabbruch"
 108 END IF
 109 END
                                  '! MSDOS Exit
 110 RETURN
 111 init:
    !!-----
    '! Initialisierung der Tabelle mit den Schlüsselwörtern
 112 FOR i% = 1 to %maxentry
 113 READ keyword$(i%), keycode%(i%) '! Schlüsselwörter
einlesen
 114 NEXT i%
 115 RETURN
```

```
116 parameter:
     1_____
     '! Decodiere die Eingabeoptionen
     1_____
 117 ptr% = INSTR (options$,"/Z=")
 118 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (maxzeile%) '! Zeilen / Seite
                                   '! Zeilennr Seite
 119 szeile% = maxzeile% + 1
wechseln
 120 ptr% = INSTR (options$,"/L=")
 121 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (links%) '! linker Rand
 122 ptr% = INSTR (options$,"/R=")
 123 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (rechts%) '! rechter Rand
 124 RETURN
 125 SUB getval (wert%)
     '! Decodiere den Eingabestring in eine Zahl
     1_____
 126 SHARED options$, ptr%
 127 LOCAL i%
 128 ptr% = ptr% + 3
129 i% = 1
                                    '! ptr hinter /x=
 130 WHILE ((ptr%+i%) =< LEN (options$)) AND
 131
        (MID$(options$,ptr%+i%,1) <> " ")
                                   '! Ziffernzahl + 1
 132 \quad i\% = i\% + 1
 133 WEND
 134 wert% = VAL(MID$(options$,ptr%,i%)) '! decodiere die Zahl
 135 END SUB
 136 pageskip:
     ·-----
     '! Seitenvorschub mit Kopf (Dateiname, Datum, Seite)
     ·-----
 137 IF szeile% < maxzeile% THEN RETURN '! kein Seitenwechsel
1.1
 138 IF seite% > 1 THEN
                                    '! 1. Seite k. Vorschub
 139 PRINT #aus%, CHR$(12)
                                    '! Vorschub
 140
     szeile% = 5
                                    '! 5 Kopfzeilen
 141 ELSE
 PRINT #aus%, "X R E F "; options$; SPACE$(27);
 143 PRINT #aus%, "(c) Born Version 1.0"
 144 szeile% = 6
                                    '! 6 Kopfzeilen
 145 END IF
 146 PRINT #aus%, "Datei : ";filename$;" Datum : ";DATE$;
 147 PRINT #aus%, " Seite : "; seite%
 148 PRINT #aus%,
 149 PRINT #aus%, SPACE$(links%); " Zeile Anweisung"
 150 PRINT #aus%,
```

```
151 INCR seite%
  152 RETURN
  153 SUB ausgabe (text$)
       ·-----
       '! Ausgabe der eingelesenen Zeile in die Ausgabedatei.
       '! rest% gibt an, wieviele Zeichen pro Zeile gedruckt
       '! werden dürfen. Ist die eingelesene Zeile länger, wird
       '! sie auf mehrere Ausgabezeilen aufgeteilt.
       ·-----
  154 LOCAL linie$, rest%, spalte%
  155 SHARED aus%, links%, rechts%, zeile%
  156 SHARED lang%, szeile%, remflg%
  157 linie$ = text$
                                                  '! kopiere String
  158 GOSUB pageskip
                                                  '! Seitenvorschub?
  159 PRINT #aus%, SPACE$(links%);
                                                 '! auf linken Rand
  160 IF (lang% > 0) AND (NOT remflg%) THEN
  161 INCR zeile%
                                                   '! Zeile im Listing +
  PRINT #aus%, USING "##### "; zeile%; '! Zeilennummer
drucken
  163 ELSE
  164 PRINT #aus%, SPACE$(6);
                                        '! Leerzeichen
  165 END IF
  166 spalte% = links% + 7
                                                  '! linker Rand setzen
 167 rest% = rechts% - spalte% '! Restzeilenlänge
168 CALL skipblank(spalte%,linie$) '! merke Blanks
169 PRINT #aus%, LEFT$(linie$,rest%) '! Ausgabe Teilstring
170 linie$ = MID$(linie$, rest% + 1) '! Reststring
  171 INCR szeile%
  172 WHILE LEN(linie$) > rest%
                                                  '! String > Zeile
      PRINT #aus%, SPACE$(spalte%); '! Seitenvorschub?

PRINT #aus%, SPACE$(spalte%); '! linker Rand

PRINT #aus%, LEFT$(linie$,rest%) '! Teilstring ausgeben

linie$ = MID$(linie$,rest% + 1) '! Reststring bestimmen

INCR szeile% '! Zeile im Ticking
  173
  174
  175
  176
  177
  178 WEND
  179 IF LEN(linie$) > 0 THEN
  180 GOSUB pageskip
                                                  '! Seitenvorschub?
  PRINT #aus%, SPACE$(spalte%);linie$ '! Reststring ausgeben
  182 INCR szeile%
                                                  '! Zeile im Listing + 1
  183 END IF
  184 END SUB
  185 SUB scanner(text$)
```

```
!!-----
     '! Scan Quellcode zeilenweise und trage alle Variablen,
     '! und Prozeduren in die Referenztabelle ein.
     11-----
 186 LOCAL token%, tokentxt%, ptr%, found%, code%
 187 LOCAL zchn$, number%
 188 SHARED linie$, zeile%
                                         '! start mit 1.
 189 ptr% = 1
Zeichen
 190 DO
 191 CALL gettoken(ptr%,linie$,tokentxt$,token%) '! suche token
 192 IF token% THEN
 193 zchn$ = MID$(tokentxt$,1,1)
                                             '! 1. Zeichen
 194 IF (zchn$ <> "$") AND (zchn$ <> "&") THEN '! ignoriere
$..., &...
 195 CALL keychk(tokentxt$, found%, code%, number%)'!
Schlüsselwort?
 196 IF NOT found% THEN '! nur Varia
197 CALL writeref (tokentxt$,zeile%) '! schreibe
                                            '! nur Variable
Zeilennr.
 198 END IF
      END IF
 199
 200 END IF
 201 LOOP WHILE (token%)
                                         '! Ende erreicht?
 202 END SUB
 203 SUB gettoken(ptr%,text$,token$,found%)
     !!-----
     '! durchsuche Zeile auf Variablennamen, found% = TRUE falls
     '! Variable gefunden. Der Name wird dann in token
zurückgegeben.
     !!-----
 204 LOCAL first%, remflg%, search%
                                         '! lokale Variablen
 205 SHARED lang%
                                         '! globale
Variablen
                                         '! init Flag nicht
 206 found% = %false
gefunde
 207 search% = %true
                                         '! init Flag
 208 WHILE search% AND ptr% <= lang%
                                         '! suche
Variablenanfang
 209 CALL skipblank(ptr%,text$)
                                         '! skip führende
Blanks
 210 IF ptr% >= lang% THEN EXIT SUB '! Zeilenende ->
Exit
```

```
211 CALL skiprem(ptr%,text$,remflg%) '! Kommentar?
                                                  '! ja -> Zeile
  212 IF remflg% THEN EXIT SUB
fertiq
 213 IF MID$(text$,ptr*,1) = CHR$(34) THEN '! String "..."?
214 CALL skipstring(ptr*,text$) '! skip string
215 IF ptr* >= lang* THEN EXIT SUB '! Ende -> Exit
       IF ptr% >= lang% THEN EXIT SUB
  216 END IF
                                                  '! Zeichen
  217 zchn$ = UCASE$(MID$(text$,ptr%,1))
separieren
  218 IF ((zchn$ < "A") OR (zchn$ > "Z"))
                                                  !! Suche Anfang
Name
 219 AND (INSTR("$&%",zchn$) = 0) THEN
                                                  '!
                                                  '! nein -> next
  220 INCR ptr%
 221 ELSE
                                                  '! ja -> exit
  222 search% = %false
 223 END IF
  224 WEND
  225 IF search% THEN
                                                  '! qefunden?
 226 EXIT SUB
                                                  '! nein, Zeilenende
-> Exi
  227 END IF
      '! ### Anfang eines Tokens gefunden ####
                                                  '! merke Anfang
  228 first% = ptr%
token
                                                  '! init Flag
 229 search% = %true
 230 WHILE search% AND ptr% <= lang%
                                                  '! suche
Variablenende
 231 zchn$ = UCASE$(MID$(text$,ptr%,1))
                                                  '! Zeichen
separieren
  232 IF (zchn$ < "A") OR (zchn$ > "Z") THEN
                                                 '! Ende Name?
      IF (zchn$ < "0") OR (zchn$ > "9") THEN
  233
        IF INSTR("$%&!#",zchn$) = 0 THEN
  234
 235 search% = %false
236 DECD -- :
                                                   '! gefunden
                                                   '! korrigiere ptr%
wegen Fehler
 237 END IF
                                                   '! da EXIT WHILE
nicht geht!
 238 END IF
  239 END IF
 240 INCR ptr%
                                                  '! nein -> next
  241 WEND
  242 found% = %true
                                                  '! gefunden !
  243 token$ = MID$(text$,first%,(ptr%-first%)) '! get token
```

```
244 END SUB
245 SUB keychk(symbol$, found%, code%, index%)
   !!-----
   '! prüfe, ob symbol in der Tabelle mit den Schlüsselwörtern
   '! vorliegt, falls ja -> found% = true, code% = Schlüsselcode
   '! sonst -> found% = false, index% = Nummer in Tabelle
   '! Es wird ein binäres Suchverfahren benutzt.
   '!-----
246 LOCAL low%, high%, ptr% , token$
247 SHARED keycode%(), keyword$()
248 low% = 1
                                         '! Untergrenze
249 high% = %maxentry
                                         '! Obergrenze
250 found% = %false
                                         '! not found
251 token$ = UCASE$(symbol$)
                                         '! Großbuchst.
252 WHILE (low% + 1 < high%)
                                         '! Binärsuche in
253 ptr% = (high% + low%) / 2
                                         '! calc. Index
254 IF token$ = keyword$(ptr%) THEN
255 found% = %true
                                         '! gefunden
256 code% = keycode%(ptr%)
                                         '! Befehlscode
257 index% = ptr%
                                         '! Tabellenindex
258 EXIT SUB
                                         '! Exit
259 ELSE
260 IF token$ < keyword$(ptr%) THEN
                                         '! welche Hälfte?
261
     high% = ptr%
                                         '! neue Obergrenze
262 ELSE
263 low% = ptr%
                                         '! neue Untergrenze
264 END IF
265 END IF
266 WEND
267 IF token$ = keyword$(low%) THEN
                                        '! erstes Keyword
                                        '! gefunden
268 found% = %true
269 code% = keycode%(low%)
                                         '! Befehlscode
270 index% = low%
                                         '! Tabellenindex
    EXIT SUB
271
                                         '! ja -> EXIT
272 END IF
273 IF token$ = keyword$(high%) THEN
                                         '! letztes Keyword?
274 found% = %true
                                         '! gefunden
275 code% = keycode%(high%)
                                         '! Befehlscode
276 index% = high%
                                         '! Tabellenindex
                                         '! ja -> EXIT
277 EXIT SUB
278 END IF
279 END SUB
280 SUB writeref(token$,zeile%)
   !!-----
   '! Eintrag des Variablennamens und der Zeilennummer
```

```
'! in die Referenzliste. Ist kein Eintrag vorhanden,
    '! wird ein neuer Eintrag mit dem Namen angelegt, sonst
    '! wird nur die Zeilennummer angehängt.
    (|-----
281 LOCAL zchn$, ptr%, code%, tmp%
282 SHARED index1%(), tableline$(), top%
283 zchn$ = UCASE$(MID$(token$,1,1))
                                       '! erstes Zeichen
284 IF zchn$ = "%" THEN
285 ptr% = 0
                                        '! Index %
286 ELSE
287 ptr% = ASC(zchn$) - 64
                                        '! Index A .. Z
288 END IF
289 IF (ptr% > 26) or (ptr% < 0) THEN
290 PRINT "Fehler : Variablenname falsch "
291 EXIT SUB
                                        '! Exit
292 END IF
293 IF index1%(ptr%) = %nil THEN
                                        '! kein Eintrag?
294 CALL addtxt(ptr%,1,token$)
                                       '! Eintrag anlegen
295 tableline$(top%) = STR$(zeile%)+" " '! Eintrag Zeilennr.
296 ELSE
297 tmp% = index1%(ptr%)
298 CALL searchf(tmp%,token$,code%)
                                        '! erster Satz
                                      '! suche Eintrag
299 IF code% > 0 THEN
                                        '! neu anlegen?
300 IF code% = 1 THEN
                                        '! an Anfang
301
     CALL addtxt(ptr%,code%,token$)
                                        '! ptr% in index1%()
302 ELSE
303 CALL addtxt(tmp%,code%,token$)
                                        '! ptr% in tableptr()
304 END IF
305 tableline$(top%) = STR$(zeile%)+" "
                                        '! Eintrag Zeilennr.
                                        '! Eintrag vorhanden
306 ELSE
306 ELSE

307 zchn$ = STR$(zeile%)+" " '! Zelle III AGCII

308 IF INSTR(tableline$(tmp%),zchn$) '! Zeile bereits

'! vorhanden -> Exit
310 tableline$(tmp%) = tableline$(tmp%) + zchn$ '! add Zeilenr
311 END IF
312 END IF
313 END SUB '! write_ref
314 SUB searchf (ptr%,token$,result%)
    11-----
    '! Suche den Variablennamen in der Liste. Es gelten folgende
    '! Bedingungen: ptr% -> pointer auf den ersten Satz in der
    '! Teilkette. Ergebnisse: result% > 0 -> nicht gefunden
    '! 0 gefunden
                                -> ptr% zeigt auf Satz
    '! 1 an Tabellenanfang einfügen -> ptr% zeigt auf Anfang
    '! 2 an Tabellenende anhängen -> ptr% auf letzten Satz
    '! 3 in Tabelle einfügen
                                  -> ptr% auf Vorgängersatz
```

```
315 LOCAL alt%, varname$, tabname$, last% '! Hilfsvariable
316 SHARED tableptr%(), index1%(), tablename$()
317 varname$ = UCASE$(token$)
                                         '! in Großbuchst.
318 alt% = ptr%
                                         '! merke Zeiger
319 WHILE ptr% <> %nil
                                         '! bis Ende Liste
320 tabname$ = UCASE$(tablename$(ptr%))
321 IF varname$ > tabname$ THEN
                                         '! Listenname
                                         '! gefunden?
322    last% = ptr%
323    ptr% = tabley
                                         '! nein -> merke ptr%
                                         '! next entry
     ptr% = tableptr%(ptr%)
324 ELSE
   IF varname$ = tabname$ THEN
                                         '! gefunden?
     result% = 0: EXIT SUB
                                         '! ja, ready
327 ELSE
328 IF ptr% = alt% THEN
                                         '! Tabellenanfang
329
      result% = 1: EXIT SUB
                                         '! ja, ready
     ELSE
330
     result% = 3
ptr% = last%: EXIT SUB
331
                                         '! nein, einfügen
                                         '! ptr% auf Vorgänger
     END IF
334 END IF
335 END IF
336 WEND
337 \text{ result}\% = 2
                                         '! Satz anhängen
338 ptr% = last%
                                         '! ptr% auf letzten
339 END SUB '! search
340 SUB addtxt(ptr%,code%,varname$)
    ·!-----
    '! Eintrag eines neuen Variablennamens in die Liste
    '! ptr% zeigt auf den Satz hinter dem eingefügt wird.
    '! code bestimmt den Einfügemode:
    '! 1 an Tabellenanfang einfügen -> ptr% in index1% (root)
    '! 2 an Tabellenende anhängen -> ptr% in tableptr% (last)
    '! 3 in Tabelle einfügen -> ptr% in tableptr% (pred)
    '! varname$ enthält den Variablennamen
    (|-----
341 SHARED top%, tableptr%(), tablename$()
342 SHARED index1%()
343 INCR top%
                                          '! auf nächsten Satz
344 IF top% > %tablen THEN CALL full '! Überlauf
                                          '! anhängen
345 IF code% = 2 THEN
346 tableptr%(top%) = %nil
                                          '! Ende Liste
347 tableptr%(ptr%) = top%
                                          '! Link Folgesatz
348 ELSE
349 IF code% = 1 THEN
                                          '! erster Satz
350 tableptr%(top%) = index1%(ptr%) '! Link Folgesatz
```

```
'! Link Kopf
  351
      index1%(ptr%) = top%
 352 ELSE
 353 IF code% = 3 THEN
                                            '! zwischen Sätze
      tableptr%(top%) = tableptr%(ptr%)
                                            '! Link Folgesatz
                                            '! Link neuen Satz
       tableptr%(ptr%) = top%
 356 ELSE
       PRINT "Fehler: falscher Code in add"
 357
 358
       END
                                            '! Fehlerausgang
 359 END IF
 360 END IF
 361 END IF
 362 tablename$(top%) = varname$
                                            '! Name eintragen
 363 END SUB
 364 SUB full
     '! Fehlerabbruch bei Überlauf der Tabellen
 365 PRINT "Fehler : interner Tabellenüberlauf ####"
 367 END SUB
 368 addtable:
     11-----
      '! erzeuge Referenztabelle
     *!-----
 369 PRINT #aus%, CHR$(12)
                                           '! Seitenwechsel
 370 PRINT #aus%, "X R E F - T a b e l l e"; SPACE$(27);
  371 PRINT #aus%, "(c) Born Version 1.0"
 372 PRINT #aus%, "Datei : ";filename$;"
                                           Datum : ";DATE$;
 373 PRINT #aus%, " Seite : "; seite%
 374 PRINT #aus%,
 375 INCR seite%
                                             '! Seite + 1
 376 szeile% = 3
                                             '! 3 Kopfzeilen
     '!--- gebe die Referenztabelle formatiert aus
 377 FOR i\% = 0 TO 26
                                             '! über
Indextabelle
 378 ptrx% = index1%(i%)
                                             '! Index in Tabelle
      WHILE ptrx% <> %nil
                                             '! Liste bis Ende
 PRINT #aus%, tablename$(ptrx%)
                                             '! Name ausgeben
 381
       INCR szeile%
                                             '! Zeilenzähler + 1
 382
       GOSUB kopf
                                             '! Seitenwechsel?
 1383 linie$ = tableline$(ptrx%)
1384 rest% = rechts% - links%
1385 WHILE LEN(linie$) > rest%
                                             '! hole Zeilennr.
                                        !! Drucklänge
                                             '! formatiert
ausgeben
 386 GOSUB kopf
                                            '! Seitenwechsel?
                                          '! linker Rand
        PRINT #aus%, SPACE$(links%);
 387
 387 FRINI #4455, ... 388 tmpx% = rest%
                                             '! Drucklänge
merken
```

```
389 WHILE (MID$(linie$,tmpx*,1) <> " ") '! vermeide daß
letzte
                                            '! Zahl
 390
          AND (tmpx% > 9)
abgeschnitten
         DECR tmpx%
                                            '! wird
       WEND
 392
       PRINT #aus%, MID$(linie$,1,tmpx%)
linie$ = MID$(linie$,tmpx%+1)
INCR szeile%
                                           '! Teilstring
 393
                                          '! Rest holen
                                           '! Zeilennr. + 1
 395
      WEND
 396
       IF LEN(linie$) > 0 THEN
 397
                                           '! Seitenwechsel
 398
       GOSUB kopf
        PRINT #aus%, SPACE$(links%);linie$ '! Rest ausgeben
 399
 400
       PRINT #aus%,
 401
        INCR szeile%, 2
 402 END IF
 403
      ptrx% = tableptr%(ptrx%)
                                           '! next entry
 404 WEND
 405 NEXT i%
                                            '! next index
 406 szeile% = szeile% + 7
                                            '! 7 Zeilen res.
 407 GOSUB kopf
                                            '! Seitenwechsel
 408 PRINT #aus%,
 409 PRINT #aus%, "XREF Modul Information"
 410 PRINT #aus%,
 PRINT #aus*, "Lines read : ";zeile*
412 PRINT #aus*, "Symbols found : ";top*
413 PRINT #aus*,
414 PRINT #aus*, "End XREF"
 415 PRINT #aus%, CHR$(12)
                                           '! Seitenvorschub
 416 RETURN
 417 kopf:
     ·!-----
     '! Ausgabe des Kopfes für die Referenzliste
     ·!-----
 418 IF szeile% < maxzeile% THEN RETURN
                                            '! Seitenwechsel?
 419 PRINT #aus%, CHR$(12)
                                         '! Seitenwechsel
 420 PRINT #aus%, "Datei : ";filename$;" Datum : ";DATE$;
 421 PRINT #aus%, " Seite: "; seite%
 422 PRINT #aus%,
 423 szeile% = 2
                                            '! 2 Kopfzeilen
 424 INCR seite%
 425 RETURN
 426 SUB skipblank(ptr%,text$)
     1_____
     '! zähle führende Blanks in einer Zeichenkette
     '! text$ = Zeichenkette, zeiger% = Zeiger in Kette
     1_____
 427 SHARED lang%
```

```
428 WHILE (ptr% =< lang%) and (MID$(text$,ptr%,1) = " ")
 429 INCR ptr%
 430 WEND
 431 END SUB
 432 SUB skipstring(ptr%,text$)
     (|-----
     '! Es wird geprüft, ob ptr% auf ein " im Text zeigt. In
diesem
     '! Fall liegt ein String "...." vor, dessen Ende (") gesucht
     '! wird. ptr% zeigt nach dem Ablauf auf das Zeichen hinter ".
     '! text$ = Zeichenkette mit Anweisung
     ·!------
 433 SHARED lang%
 434 IF MID$(text$,ptr%,1) <> CHR$(34) THEN
 435 EXIT SUB
                                     '! kein String "..."
 436 END IF
 437 DO
                                     '! suche Ende String
                                     '! next char
 438 INCR ptr%
 439 LOOP UNTIL (MID$(text$,ptr%,1) = CHR$(34)) OR (ptr% >= lang%)
 440 END SUB
 441 SUB skiprem (ptr%,text$,flag%)
     '!----
     '! prufe auf Kommentare, text$ = String mit Anweisung
     '! ptr% = Zeiger in Text, flag% = true -> Kommentar gefunden
     !!-----
 442 CALL skipblank(ptr%,text$)
                                 '! führende blanks
 443 IF INSTR(text$, "REM") = ptr% THEN '! scan Anfang = REM oder
                                  '! Kommentar
 444 flag% = %true
 445 ELSE
     IF MID$(text$,ptr%,1) = "'" THEN
 446
 447
      flag% = %true
                                  '! Kommentar
     ELSE
 448
 449
      flag% = %false
                                  '! kein Kommentar
 450
     END IF
 451 END IF
 452 END SUB
     '!-----
     '! Data-Anweisungen mit den reservierten Schlüsselwörtern
     '! von PowerBASIC. Der erste Wert enthält das Schlüsselwort,
     '! während der zweite Wert angibt, ob es sich um ein Funktion
     '! oder ein Schlüsselwort für einen Befehl handelt:
     '! Bsp.: "IF" , 0 '! Schlüsselwort
              "CHR$" , 1 '! Basic-Funktion
     1.1
     ( | ------
```

```
488 DATA "LOCAL" ,0, "LOCATE" ,0, "LOCK" ,0, "LOF" ,0
489 DATA "LOG" ,1
490 DATA "LOG10" ,1, "LOG2" ,1, "LOOP" ,0, "LPOS" ,1
491 DATA "LPRINT" ,0, "LSET" ,0, "LTRIM" ,1, "MAP" ,0
492 DATA "MAX" ,1, "MAX%" ,1, "MAX$ " ,1, "MEMSET" ,0
493 DATA "MID$" ,1, "MIN" ,1, "MIN$" ,1, "MIN$" ,1
494 DATA "MKDIR" ,0, "MKB$" ,1, "MKD$" ,1, "MKE$" ,1
495 DATA "MKF$" ,1, "MKI$" ,1, "MKL$" ,1, "MKMD$" ,1
496 DATA "MKMS$" ,1, "MKQ$" ,1, "MKS$" ,1, "MOD" ,0
497 DATA "MTIMER" ,0
498 DATA "NAME" ,0, "NEXT" ,0, "NOT" ,0, "OCT$" ,1
499 DATA "OFF" ,1, "ON" ,1, "OPEN" ,0, "OPTION" ,0
500 DATA "OR" ,0, "OUT" ,0, "OUTPUT" ,0, "PAINT" ,0
501 DATA "PALETTE" ,0, "PEEK" ,0, "PEEKL" ,0
502 DATA "PEEK$" ,0, "PEEK" ,0, "PEEKL" ,0
503 DATA "POINT" ,0, "POSE" ,0, "POKEI" ,0 "POKEL" ,0
504 DATA "POKE$" ,0, "POS" ,0, "PRESET" ,0, "PRINT" ,0
505 DATA "PRINT#" ,0, "PSET" ,0, "PREDIM" ,0, "RANDOMIZE",0
506 DATA "PUT" ,0, "PUT$" ,0, "REDIM" ,0, "REG" ,0
     489 DATA "LOG" ,1
490 DATA "LOG10" ,1,
```

```
509 DATA "REM" ,0, "REMOVE$"
510 DATA "RESET" ,0. "PEGMOTE"
, o, "REMOVES" ,1, "REPEAT$",0, "REPLACE"
509 DATA "RESET" ,0, "RESTORE" ,0, "RESUME" ,0, "RETURN"
510 DATA "RIGHT$" ,1, "RMDIR" ,0, "RND" ,1, "ROUND"
511 DATA "RSET" ,0, "RSET" ,0, "RTRIM$" ,1, "RUN"
512 DATA "SAVE" ,0, "SCAN" ,0, "SCREEN" ,0, "SEEK"
513 DATA "SEG" ,0, "SELECT" .0. "SEPLICE" ? ""
                                                         ,1, "REPEAT$",0, "REPLACE"
                                                         ,0, "RESUME" ,0, "RETURN" ,0
                                                                                                      , 1
                                                        ,0, "SIN" ,1, "SORT" ,1, "SPC" ,1, "SOR"
514 DATA "SHARED" ,0, "SHELL"
515 DATA "SOUND" ,0, "SPACE$"
                                                                                                      , 0
                                                        ,1, "SPC" ,1, "SQR" ,0, "STICK" ,0, "STOP"
                                                                                                      , 1
516 DATA "STATIC" ,1, "STEP"
                                                                                                      , 0
517 DATA "STR$" ,1, "STRIG"
518 DATA "STRSG" ,1, "SUB"
519 DATA "SYSTEM" ,0, "TAB"
                                                         ,0, "STRING$",0, "STRPTR"
                                                                                                      , 1
                                                      ,0, "SWAP" ,0
                                                        ,0, "TALLY"
                                                                              ,1, "TAN"
                                                                                                      , 1
521 DATA "TIME$" ,0, "TIMER" ,0, "TO"
522 DATA "TRON" ,0, "UBOUND" ,0, "UCASE$"
523 DATA "UNTIL" ,0
                                                                             ,0, "TROF"
                                                                                                      , 0
                                                         ,0, "UCASE$" ,1, "UNTIL"
                                                                                                      , 0
, 0
                                                                                                      , 0
                                                                                                      , 0
                                                                                                      , 0
529 DATA "VIEW" ,0, "WAIT" ,0, "WEND" ,0, "WHILE" 530 DATA "WIDTH" ,0, "WINDOW" ,0, "WRITE" ,0, "WRITE#"
                                                                                                      , 0
                                                                                                      , 0
531 DATA "XOR"
                               , 0
```

'**** Programm Ende *****

Listing 2.6: XREF.BAS

XFORM: Formatierung von Quellprogrammen

Die vorgestellten Lösungen zur Ausgabe von Listings (LISTER, SPOOL) sowie der Cross-Referenz-Generator bilden sicherlich die Basis für die Softwareentwicklung mit PowerBASIC. Allerdings stieß ich bei der Erstellung der Programme für das vorliegende Buch auf einen Mangel des Compilers, der mir bereits häufig bei anderen Sprachen aufgestoßen ist:

Programmablaufsteuerungen Entwicklung der geschachtelte IF-Anweisungen oder Strukturelemente wie DO, WHILE etc. verwendet. Sofern diese Schachtelung nicht stimmt, d.h. auf jedes IF folgt in der Regel ein Abschluß mit END IF, tritt bei der Übersetzung eine Fehlermeldung auf. Allerdings zeigt der Compiler die Fehlermeldung in der Regel in einer Programmzeile, die mit Sicherheit nichts mehr mit dem fehlenden END IF zu tun hat. Dies ist erklärbar, wenn man sich die Arbeitsweise des Compilers vor Augen hält. In der Praxis führt ein solches Verhalten - insbesondere bei größeren oder komplexeren Programmen - zu einer aufwendigen Fehlersuche. Wer gewissenhaft arbeitet und die Schachtelungen jeweils optisch einrückt, kann hier zwar leichter durch die Strukturen durchfinden. Aber trotz dieser manuell durchgeführten Formatierung meiner Quelldateien trat bei PowerBASIC ein Problem auf, welches mich immer wieder nervt:

Die Syntax der Sprache definiert als Abschluß einer Struktur die Schlüsselwörter:

```
END IF
SUB END
```

Da ich häufig in anderen Sprachen programmiere, schreibe ich gewohnheitsmäßig das Schlüsselwort:

ENDIF

PowerBASIC erkennt dies nicht als END IF und generiert vermutlich eine Variable (oder sonst etwas unsinniges). Bei der Übersetzung tritt eine Fehlermeldung an den unmöglichsten Stellen auf. Die Analyse des Listings ist dann sehr aufwendig, da ich gewohnheitsmäßig auf die Struktur der Einrückungen und auf die Anweisungen schaue. Das fehlende Leerzeichen wird dann leicht übersehen.

Dies war schließlich der Grund, über ein Programm nachzudenken, welches die oben geschilderte Fehlersuche unterstützt.

Die Spezifikation

Zu Beginn steht wieder die Frage, welche Funktionalität benötigt wird?

Das Programm soll eine PowerBASIC-Quelldatei einlesen, bearbeiten und wieder in eine zweite Datei speichern. Was soll aber während der Bearbeitung passieren? Nehmen wir an, Sie haben folgendes kleine Programm vorliegen:

```
IF a% > b% THEN
a% = a% * 20
FOR i% = 1 TO 20
b% = b% * i%
PRINT "Index ", i%
NEXT i%
END IF
```

Die Anweisungen sind in Basic-Manier alle linksbündig aufgeführt. Zwar benötigt PowerBASIC keine Zeilennummern mehr, aber viele Basic-Programme sehen nach wie vor so aus. Während der Bearbeitung soll nun ein strukturiertes Listing entstehen. So sind alle Anweisungen, die innerhalb eines Blockes stehen, einzurücken:

```
IF a% > b% THEN
  a% = a% * 20
  FOR i% = 1 TO 20
    b% = b% * i%
    PRINT "Index ", i%
    NEXT i%
END IF
```

Das kleine Beispiel zeigt bereits, daß durch die Einrückung die Struktur wesentlich deutlicher zum Vorschein tritt. Insbesondere lassen sich die einzelnen Blöcke leicht identifizieren und ein Wechsel der Schachtelungstiefe ist einfach erkennbar. Zusätzlich erhalten Sie ein sauber strukturiertes Quellprogramm, welches für weitere Entwicklungen verwendbar ist.

Was ist aber mit Programmen, die bereits von Hand mit diesen Einrückungen versehen sind? Die Programme in diesem Buch weisen zum Beispiel manuelle Einrückungen auf. Hier wäre es für den Fall der Fälle ebenfalls hilfreich, wenn die Quelldatei sich in der Struktur neu aufbereiten ließe. Bei der Bearbeitung müssen dann alle Einrückungen im Original entfernt und durch den Generator gemäß der Schachtelungstiefe neu formatiert werden. Nach der Implementierung des Programmes habe ich dies versucht und es funktioniert erstaunlich gut.

Bezüglich der oben beschriebenen Problematik der falsch geschriebenen Anweisungen END IF reichte mir diese Funktionalität aber nicht aus. Wenn das Programm bereits die Einrückungen vornimmt, kennt es offensichtlich die Schachtelungstiefe. Für die Fehlersuche ist es daher hilfreich, wenn optional eine sogenannte Levelnummer vor jeder Zeile ausgegeben werden kann.

```
0 IF a% > b% THEN
1 a% = a% * 20
1 FOR i% = 1 TO 20
2 b% = b% * i%
2 PRINT "Index ", i%
1 NEXT i%
0 END IF
```

Das kleine Beispiel zeigt das Prinzip: Am Beginn der Einrückung wird die Levelnummer erhöht und am Ende des Blockes wieder erniedrigt. So ist sofort ersichtlich, wenn die Schachtelung nicht mit dem geplanten Programmzustand übereinstimmt. Da die Analyse der Zeilen einen Parser voraussetzt, muß diesem die eindeutige Schreibweise der Schlüsselwörter mitgeteilt werden. Das bedeutet andererseits, daß falsch geschriebene Wörter nicht als Basic-Schlüsselwörter erkannt werden. Dies macht sich dann in der Struktur und in der Levelnummer bemerkbar.

Bezüglich der Aufrufschnittstellen wird die bei den anderen Programmen verwendete Technik benutzt. Wird das Programm mit der Eingabe:

XFORM

aktiviert, ist der Bildschirm zu löschen und die folgende Kopfmeldung auszugeben:

```
X F O R M (c) Born Version 1.0
Optionen [ /L Levelnummer einblenden ]
Eingabedatei :
```

```
Ausgabedatei : Option :
```

Bild 2.16: Kopfmeldung des Programmes XFORM

Als Dateiname dürfen gültige MS-DOS-Bezeichnungen einschließlich Laufwerks- und Pfadbezeichnungen verwendet werden. Quell- und Zieldatei dürfen jedoch keine identischen Namen aufweisen, sonst erscheint die Fehlermeldung:

```
Eingabedatei = Ausgabedatei nicht erlaubt
```

Auch sollte die Quelldatei gültige Basic-Anweisungen enthalten. Die Abfrage der »Optionen« erscheint erst nach Eingabe der Dateinamen. Wird der Schalter /L gesetzt, wird vor jeder Zeile die Levelnummer mit eingeblendet.

Alternativ kann der Aufruf auch direkt von DOS erfolgen, wodurch eine Verwendung in Batchdateien möglich wird. Sobald Dateinamen in der Kommandozeile auftreten, übernimmt XFORM diese Namen und beginnt mit der Bearbeitung. Für diesen Aufruf gilt folgende Syntax:

```
XFORM Quelldatei Zieldatei </L>
```

Auf jeden Fall müssen zwei Dateinamen eingegeben werden, ansonsten erscheint eine Fehlermeldung:

```
Der Name der Ausgabedatei fehlt
```

Wird die Option /L gesetzt, schaltet XFORM die Generierung von Levelnummern ein.

Als Randbedingung gilt, daß die Dateinamen immer zuerst einzugeben sind. Die Option muß durch mindestens ein Leerzeichen vom Dateinamen getrennt werden. Die folgenden Eingaben:

```
XFORM XFORM.BAS XFORM.LEV XFORM XFORM.BAS XFORM.LEV /L
```

stellen gültige Aufrufe des Programmes dar.

Als letzter Punkt soll das Programm noch eine Online-Hilfe bieten. In Anlehnung an DOS 5.0 wird diese Online-Hilfe mit der folgenden Option aufgerufen:

```
XFORM /?
```

Dann muß auf dem Bildschirm folgender Hilfstext erscheinen:

```
X F O R M (c) Born Version 1.0

Aufruf: XFORM <Eingabefile> <Ausgabefile> </L>

XFORM liest eine PowerBASIC Quelldatei ein und rückt die Anweisungen zwischen:
```

FOR	NEXT
DO	LOOP
WHILE	WEND
IF/THEN	ELSEIF / END IF
SUB	END SUB

ein. Dadurch entsteht ein formatiertes Listing, welches sich besser lesen läßt. Über die Option /L kann die Schachtelungstiefe jeder Zeile ausgegeben werden. Danach bricht das Programm ab und der DOS-Prompt erscheint wieder.

Die Implementierung

Das Programm ist zweckmäßigerweise in mehrere Module zu unterteilen, deren Zusammenschaltung in Bild 2.17 gezeigt wird. Insbesondere kann auf viele Techniken zurückgegriffen werden, die bereits aus den bisher vorgestellten Programmen stammen. Gerade die Analyse einer Zeile und Separierung eines Schlüsselwortes (token) wurde ausgiebig im Programm XREF genutzt. Daher werden diese Module in XFORM wieder auftauchen.




Bild 2.17: Modulhierarchie des Programmes XFORM

Das Programm XFORM besitzt die oben gezeigte Modulstruktur. Aufbau und Funktion dieser Module sollen nun kurz beschrieben werden.

Hauptprogramm

Die Steuerung der Benutzereingaben sowie die Ablaufsteuerung übernimmt wie bisher das Modul *main*. Weiterhin sind in diesem Modul die Variablen zu definieren und zu initialisieren. Falls die Dateinamen in der Kommandozeile enthalten sind, müssen diese separiert werden. In diesem Fall ist auf die Ausgabe der Kopfmeldung zu verzichten. Andernfalls erscheint die Kopfmeldung und der Name der Dateien sowie die Optionen werden abgefragt. Durch die Angabe:

```
ON ERROR GOSUB fehler
```

werden mögliche Fehler abgefangen. Hierzu zählen auch nicht vorhandene Quelldateien. Mit der Schleife

```
WHILE NOT (EOF(ein%))
LINE INPUT #ein%, linie$
CALL skiprem(1,linie$,remflg%)
lang% = LEN(linie$)
IF (lang% > 0) AND (NOT remflg%) THEN
   CALL scanner(linie$)
END IF
IF (INSTR(UCASE$(kommando$),"/L") > 0) THEN
   PRINT #aus%, USING "## "; lev1%;
  lev1% = lev2%
END IF
PRINT #aus%, linie$
WEND
```

wird die Datei zeilenweise gelesen und bearbeitet. Das Modul »skiprem« sorgt dafür, dass Kommentare überlesen werden.

Hinweis: Die Implementierung erkennt Kommentarzeilen zur Zeit nur, wenn sie direkt mit einem Kommentarzeichen eingeleitet werden.

Alle Zeilen, die nicht leer oder als Kommentar erkennbar sind, werden anschließend durch den *Scanner* (siehe gleichnamiges Unterprogramm) bearbeitet. Hier erfolgt die Formatierung der jeweiligen Blöcke. Falls die Option /L gesetzt ist, gibt das Hauptprogramm noch den Levelcode als zweistellige Zahl vor jeder Zeile aus. Der Levelcode der aktuellen Zeile steht in *lev1%*. In *lev2%* findet sich der Levelcode der Folgezeile. Diese Konstruktion ist erforderlich, da bei der Ausgabe einer Zeile am Blockbeginn (z.B. IF ...) noch der alte Levelcode gültig ist, der Scanner aber bereits den Level für die Folgezeile verändert. Ist das Dateiende erreicht, wird die Schleife verlassen, die Dateien geschlossen und das Programm beendet.

Die Hilfsmodule

Als Hilfsmodule gelangen unter anderem Routinen aus dem Cross-Referenz-Generator zum Einsatz (*skiprem, gettoken, skipstring*). Die Tabellen mit den PowerBASIC-Schlüsselwörtern werden in XFORM nicht

genutzt. Es sind nur wenige Schlüsselwörter von Interesse, so daß die *tokens* direkt auf diese Schlüsselwörter abgeprüft werden.

fehler

Dieses Modul bildet den Fehlerausgang des Programmes LISTER. Es wird immer dann durch Basic aktiviert, falls Laufzeitfehler auftreten.

getfile

Das Unterprogramm *getfile* wird nur benutzt, falls Parameter in der Kommandozeile auftreten. Dann übernimmt das Modul die Separierung der beiden Bezeichnungen aus der Kommandozeile. Pro Aufruf wird ein Filename zurückgegeben. Der Parameter *ptr*% enthält einen Zeiger auf den Anfang des zu analysierenden Teilstrings. Der Dateiname muß durch das Zeilenende oder ein Leerzeichen abgeschlossen werden.

Scanner

Dieses Modul analysiert jede eingelesene Quellzeile auf Schlüsselwörter, die die Einrückungsstufe beeinflussen. Die Zerlegung der Eingabezeile in einzelne *tokens* erfolgt mit dem Modul *gettoken*. Für die einzelnen Schlüsselwörter gelten einige Besonderheiten, die ich nachfolgend kurz vorstellen möchte.

FOR/NEXT

Wird als erstes das Schlüsselwort FOR erkannt, rückt das Programm die Folgezeile um n Zeichen ein. Die Zahl n ist zur Zeit durch die Variable indent% auf 2 festgelegt. Mit NEXT wird die Einrückung wieder erniedrigt. Die gegenwärtige Implementierung geht jedoch davon aus, daß die FOR ..NEXT-Sequenz sich über mehrere Zeilen erstreckt. Sofern die NEXT-Anweisung in der FOR-Zeile steht, wird dies nicht erkannt. Bei Bedarf können Sie diese Eigenschaft aber nachrüsten. Es müssen lediglich alle tokens der Zeile auf das Schlüsselwort NEXT überprüft werden. Ein ähnliches Beispiel findet sich bei der Analyse der IF-Anweisung.

DO/LOOP, WHILE/WEND

Für diese Kombinationen von Schlüsselwörter gilt das gleiche wie für FOR \dots NEXT.

IF .. THEN .. ELSE, ELSEIF, END IF

Bei der IF-Bedingung sind einige Besonderheiten zu beachten. Die Sequenz:

```
IF .... THEN ....
ELSE ....
END IF
```

führt zu einem bestimmten Einrückmuster. ELSE reduziert dabei die Schachtelungstiefe nur für die eigene Zeile. Das gleiche gilt für ELSEIF.

Bei END IF ist zu beachten, daß dieses Schlüsselwort sich aus zwei *tokens* zusammensetzt. Bei IF ist zusätzlich der Sonderfall zu beachten, daß sich die Anweisung auf eine Zeile beschränkt. Dann folgt keine END IF-Anweisung:

```
IF a\% > 0 THEN b\% = 100 / a\%
```

Hier darf die Schachtelungstiefe nicht verändert werden. Sobald ein IF erkannt wurde, sucht das Modul die Zeile nach weiteren *tokens* ab. Enthält das letzte *token* den Text THEN, liegt eine mehrzeilige IF-Anweisung vor. Dann wird die folgende Zeile eingerückt.

Der Sonderfall, daß eine IF-Anweisung nur eine Zeile umfassen soll, aber über ein Fortsetzungssymbol auf mehrere Teilzeilen aufgeteilt wurde, ist nicht implementiert:

```
IF a% > b% _
  and c% = 0 _
  and d% > 1 THEN a% = 0
```

Hier geht die Bearbeitung durch XFORM schief. Falls Sie diese Form benutzen, sollten Sie XFORM erweitern.

gettoken

Diese Modul übernimmt die Zerlegung einer Zeile in einzelne *tokens* und stammt aus dem Programm XREF. Analoges gilt für *skipblank* und *skiprem*.

Erweiterungsvorschläge

Im Text wurde bereits auf einige Einschränkungen hingewiesen. So werden Kommentarzeilen nur erkannt, falls sie in der ersten Spalte beginnen. Weiterhin läßt sich die Bearbeitung der IF-Anweisungen verbessern. Analoges gilt für die WHILE- und FOR-Schleifen, die sich nur eine Zeile beziehen.

Eine letzte Feinheit besteht in der Markierung der Schachtelungsebenen durch Linien:

```
+-IF a% > b% THEN
| a% = 0
+ END IF
```

Dies ist nicht sonderlich schwierig, Sie müssen lediglich die Ausgabe von Leerzeichen durch die entsprechenden Sonderzeichen ersetzen. Diese Änderungen sind im Modul *scanner* auszuführen.

```
'! File : XFORM.BAS
'! Vers. : 1.0
     '! Last Edit : 2. 5.92
     '! Autor : G. Born
'! Files : INPUT, OUTPUT
     '! Progr. Spr.: PowerBASIC 2.x
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (+ DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm liest den PowerBASIC Quellcode
     1.1
                ein und rückt alle Anweisungen zwischen
     ١!
     ۱!
                   FOR
                            NEXT
     ۱ <u>۱</u>
                   DO
                            LOOP
     ' !
                   WHILE
                            WEND
     ' !
                   IF/THEN ELSEIF/END IF
     ' !
                   SUB
                            END SUB
     тŢ
     ۱ <u>۱</u>
               ein.
     1.1
     '! Aufruf: XFORM Filename1 Filename2 /L
     1.1
     1.1
               Wird das Programm ohne Parameter aufgerufen,
               sind die Dateinamen explizit abzufragen.
     '! Variable und Konstanten definieren
   1 %true = &HFFFF: %false = 0
   2 \text{ spalte} = 0
                                      '! '! Einrück. pro
Stufe
   4 remflq% = %false
                                      '! Kommentar gefunden
   5 lang% = 0
                                      '! Länge Zeile
   6 lev1% = 0
                                      '! Level
   7 lev2% = 0
   8 ein% = 1
                                      '! Dateinummer Eingabe
   9 \text{ aus} % = 2
                                      '! Dateinummer Ausgabe
  10 ON ERROR GOTO fehler
                                       '! Fehlerausgang
     Hauptprogramm
     11 kommando$ = COMMAND$
                                      '! Parameter?
  12 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                      '! User Mode?
  13
     CLS
                                      '! clear Screen
  14 PRINT "X F O R M
                                           (c) Born Version
1.0"
  15
     PRINT
  16 INPUT "Eingabedatei: ",filename1$
  17 INPUT "Ausgabedatei: ",filename2$
                   : ",kommando$
  18 INPUT "Option
  19 PRINT
  20 ELSE
                                      '! Kommando Mode
                                      '! Option /?
  21 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
  22 IF ptr% <> 0 THEN
                                      '! Hilfsbildschirm
```

```
PRINT "X F O R M
   23
                                              (c) Born Version 1.0"
   24 PRINT
   25 PRINT "Aufruf: XFORM <Eingabefile> <Ausgabefile> </L>"
   27 PRINT "XFORM liest eine PowerBASIC Quelldatei ein und rückt
die"
   28 PRINT "Anweisungen zwischen:
      PRINT
                     FOR
      PRINT "
                                NEXT"
   30
                    UO
WHILE
IF/TT
       PRINT "
                                LOOP"
   31
       PRINT "
                                WEND"
   32
                     IF/THEN ELSEIF/END IF"
       PRINT "
   33
       PRINT "
                     SUB
                                 END SUB"
   34
   35
       PRINT
      PRINT "ein. Dadurch entsteht ein formtierters Listing,
   36
welches sich"
      PRINT "besser lesen läßt. Über die Option /L kann die
Schachtelung"
  38 PRINT "jeder Zeile ausgegeben werden."
  40 SYSTEM
  41 END IF
      '! separiere Bezeichnungen
   42 ptr% = 1 '! Paramata '! Paramata '! Paramata '! Name
                                                 '! Parameter holen
Eingabedatei1
   44 INCR ptr%
   45 CALL getfile(ptr%, kommando$, filename2$) '! Name
Ausgabedatei
  46 END IF
  47 IF filename1$ = "" THEN
                                           '! Leereingabe?
   48 PRINT "Der Name der Eingabedatei fehlt"
   49 END
   50 END IF
   51 IF filename2$ = "" THEN
                                           '! Leereingabe?
   52 PRINT "Der Name der Ausgabedatei fehlt"
   53 END
   54 END IF
   55 IF filename1$ = filename2$ THEN '! gleiche Namen?
   56 PRINT "Eingabedatei = Ausgabedatei nicht erlaubt!"
     END
   57
   58 END IF
      ' prüfe ob Datei vorhanden, nein -> exit
   59 OPEN filename1$ FOR INPUT AS #ein$ '! Öffne Eingabedatei 60 OPEN filename2$ FOR OUTPUT AS #aus$ '! Öffne Ausgabedatei
   61 PRINT
   62 PRINT "Die Datei: ";filename1$;" wird bearbeitet"
```

```
63 WHILE NOT (EOF(ein%))
                                   '! Datei sequentiell
lesen
  64 LINE INPUT #ein%, linie$
                                   '! lese Zeile
  65 CALL skiprem(1,linie$,remflg%)
                                   '! prüfe auf Kommentar
                                   '! ermittle Zeilenlänge
  66 lang% = LEN(linie$)
  67 IF (lang% > 0) AND (NOT remflg%) THEN '! nur Anweisungen
  68 CALL scanner(linie$)
                                   '! analysiere Satz
  69 END IF
  70 IF (INSTR(UCASE$(kommando$),"/L") > 0) THEN '! Level
ausgeben
  71 PRINT #aus%, USING "## "; lev1%;
     lev1% = lev2%
  73 END IF
                                   '! Satz speichern
  74 PRINT #aus%, linie$
  75 WEND
  76 CLOSE
                                   '! Dateien schließen
  77 PRINT
  78 PRINT "Die Datei: ";filename2$;" wurde erzeugt"
    Hilfsroutinen
     '! Fehlerbehandlung in XFORM
     81 IF ERR = 53 THEN
  82 PRINT "Die Datei ";filename1$;" existiert nicht"
  83 ELSE
  84 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
  85 PRINT "Erradr : "; ERADR
  86 PRINT "Programmabbruch"
  87 END IF
  88 END
                                  '! MSDOS Exit
  89 RETURN
  90 SUB getfile(ptr%,text$,result$)
    ·!-----
    '! separiere Filename aus Eingabetext (text$)
    '! ptr% -> Anfang Filename, result$ = Filename
    (|-----
  91 LOCAL tmp%, i%, zchn$
  92 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                    '! entferne Blanks
  93 tmp% = ptr%
                                    '! Anfang Filename
  94 FOR i% = ptr% to LEN(text$)
                                    '! suche Ende Filename
  95 zchn$ = MID$(text$,i%,1)
  96 IF (zchn$ = " ") or (zchn$ = "/") THEN
  97 result$ = MID$(text$,ptr%,i%-ptr%) '! Filename
extrahieren
```

```
ptr% = i%
  98
  99 EXIT SUB
 100 END IF
 101 tmp% = i%
 102 NEXT i%
 103 IF (tmp% = ptr%) THEN
 104 PRINT "Fehler: kein Fileseparator" '! kein Endeseparator
                                            '! Exit
 105
      END
 106 ELSE
 107 result$ = MID$(text$,ptr%,tmp%-ptr%+1) '! Filename
extrahieren
 108 ptr% = tmp%
 109 END IF
 110 END SUB
 111 SUB scanner(text$)
     !!-----
     '! Scan Quellcode zeilenweise und rücke die Zeilen gegeben-
     '! enfalls ein. Die Zeile wird in text$ zurückgegeben.
 112 LOCAL token%, tokentxt$, ptr%, found%, ptr1%, zchn$, tmp%
 113 SHARED lang%, spalte%, indent%, lev1%, lev2%
 114 ptr% = 1
                                               '! Start mit 1.
Zeichen
 115 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                               '! Blanks
entfernen
 116 ptr1% = ptr%
 117 CALL gettoken(ptr%,text$,tokentxt$,token%) '! suche token
 118 IF token% THEN
 119 tokentxt$ = UCASE$(tokentxt$)
                                                '! Großbuchstaben
     '! bearbeite 1. Token und berechne Einrückung
      IF (tokentxt$ = "FOR") THEN
 120
       text$ = SPACE$(spalte%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
 121
 122
        spalte% = spalte% + indent%
 123
        lev2\% = lev2\% + 1
      ELSEIF (tokentxt$ = "DO") THEN
 124
      text$ = SPACE$(spalte%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
 125
 126
       spalte% = spalte% + indent%
 127
        lev2\% = lev2\% + 1
 128 ELSEIF (tokentxt$ = "WHILE") THEN
 129
       text$ = SPACE$(spalte%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
       spalte% = spalte% + indent%
 130
       lev2\% = lev2\% + 1
 132 ELSEIF (tokentxt$ = "SUB") THEN
      text$ = SPACE$(spalte%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
spalte% = spalte% + indent%
 133
 134
```

```
135
         lev2\% = lev2\% + 1
      ELSEIF (tokentxt$ = "IF") THEN
  136
  137
       text$ = SPACE$(spalte%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
       token% = %true
  138
       DO WHILE (token%) '! prufe, ob letztes Token = THEN
  139
  140
        CALL gettoken(ptr%,text$,tokentxt$,token%) '! suche token
         IF token% THEN oldtoken$ = UCASE$(tokentxt$)
  141
       LOOP
  142
        IF oldtoken$ = "THEN" THEN
  143
        spalte% = spalte% + indent%
  144
  145
         lev2\% = lev2\% + 1
 146 END IF
147 ELSEIF (tokentxt$ = "ELSE") THEN
  149
       IF tmp% < 0 THEN tmp% = 0
  150
       text$ = SPACE$(tmp%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
  151
        IF lev2% > 0 THEN lev1% = lev2% - 1
 152 ELSEIF (tokentxt$ = "ELSEIF") THEN
      tmp% = spalte% - indent%
IF lev2% > 0 THEN lev1% = lev2% - 1
 153
 154
  155
       IF tmp% < 0 THEN tmp% = 0
  156
        text$ = SPACE$(tmp%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
 157 ELSEIF (tokentxt$ = "END") THEN
                                                   '! END IF/ END
SUB
 158 CALL gettoken(ptr%,text$,tokentxt$,token%) '! suche token
 159 IF token% THEN
        tokentxt$ = UCASE$(tokentxt$)
                                                    '!
 160
Großbuchstaben
       IF (tokentxt$ = "IF") or (tokentxt$ = "SUB") THEN
          spalte% = spalte% - indent%
  162
  163
          IF spalte% < 0 THEN spalte% = 0
          IF lev2% > 0 THEN lev2% = lev2% - 1
  164
          lev1% = lev2%
  165
        END IF
  166
       END IF
  167
        text$ = SPACE$(spalte%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
  168
      ELSEIF (tokentxt$ = "NEXT") THEN
  169
  170 spalte% = spalte% - indent%
  171
        IF spalte% < 0 THEN spalte% = 0
  172
       text$ = SPACE$(spalte%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
       IF lev2% > 0 THEN lev2% = lev2% - 1
  173
  174
        lev1% = lev2%
  175 ELSEIF (tokentxt$ = "LOOP") THEN
       spalte% = spalte% - indent%
  176
       IF spalte% < 0 THEN spalte% = 0
  177
  178
       text$ = SPACE$(spalte%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
  179
        IF lev2% > 0 THEN lev2% = lev2% - 1
```

```
180
     lev1% = lev2%
 181 ELSEIF (tokentxt$ = "WEND") THEN
      spalte% = spalte% - indent%
 182
 183
       IF spalte% < 0 THEN spalte% = 0
       text$ = SPACE$(spalte%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
 184
 185
       IF lev2% > 0 THEN lev2% = lev2% - 1
       lev1% = lev2%
 186
 187
      ELSE
 188
       text$ = SPACE$(spalte%) + MID$(text$,ptr1%,lang%)
      END IF
 189
 190 END IF
 191 END SUB
 192 SUB gettoken(ptr%,text$,token$,found%)
     ·!-----
     '! durchsuche Zeile auf Variablennamen, found% = TRUE falls
     '! Variable gefunden. Der Name wird dann in token
zurückgegeben.
     !!-----
                                             '! lokale Variablen
 193 LOCAL first%, remflg%, search%
 194 SHARED lang%
                                             '! globale
Variablen
 195 found% = %false
                                             '! init Flag nicht
gefunde
 196 search% = %true
                                             '! init Flag
 197 lang% = LEN (text$)
 198 WHILE search% AND ptr% <= lang%
                                             '! suche
Variablenanfang
                                             '! skip führende
 199 CALL skipblank(ptr%,text$)
Blanks
 200 IF ptr% >= lang% THEN EXIT SUB
                                             '! Zeilenende ->
Exit
 201 CALL skiprem(ptr%,text$,remflg%)
                                             '! Kommentar?
 202 IF remflg% THEN EXIT SUB
                                             '! ja -> Zeile
fertia
 203 IF MID$(text$,ptr$,1) = CHR$(34) THEN '! String "...."?
204 CALL skipstring(ptr$,text$) '! skip string
 205 IF ptr% >= lang% THEN EXIT SUB
                                            '! Ende -> Exit
 206 END IF
 207 zchn$ = UCASE$(MID$(text$,ptr%,1)) '! Zeichen
separieren
 208 IF ((zchn$ < "A") OR (zchn$ > "Z")) _ '! Suche Anfang
Name
```

```
AND (INSTR("$&%",zchn$) = 0) THEN
  209
                                                 1.1
  210 INCR ptr%
                                                  '! nein -> next
  211 ELSE
  212 search% = %false
                                                 '! ja -> exit
  213 END IF
  214 WEND
  215 IF search% THEN
                                                  '! gefunden?
 216 EXIT SUB
                                                  '! nein, Zeilenende
-> Exi
  217 END IF
      '! ### Anfang eines Tokens gefunden ####
  218 first% = ptr%
                                                  '! merke Anfang
token
 219 search% = %true
                                                  '! init Flag
  220 WHILE search% AND ptr% <= lang%
                                                 '! suche
Variablenende
  221 zchn$ = UCASE$(MID$(text$,ptr%,1))
                                                '! Zeichen
separieren
  222 IF (zchn$ < "A") OR (zchn$ > "Z") THEN '! Ende Name?
  223 IF (zchn$ < "0") OR (zchn$ > "9") THEN
224 IF INSTR("$%&!#",zchn$) = 0 THEN
        IF INSTR("$%&!#",zchn$) = 0 THEN
           search% = %false
DECR ptr%
                                                  '! gefunden
  225
  226
                                                  '! korrigiere ptr%
wg. Feh
  ler
227 END IF
                                                  '! da EXIT WHILE
nicht geh
      t!
  228 END IF
  229 END IF
  230 INCR ptr%
                                                  '! nein -> next
  231 WEND
  232 found% = %true
                                                 '! gefunden !
  233 token$ = MID$(text$,first%,(ptr%-first%)) '! get token
  234 END SUB
  235 SUB skipblank(ptr%,text$)
      '! zähle führende Blanks in einer Zeichenkette
      '! text$ = Zeichenkette, zeiger% = Zeiger in Kette
  236 SHARED lang%
  237 WHILE (ptr% =< lang%) and (MID$(text$,ptr%,1) = " ")
  238 INCR ptr%
  239 WEND
  240 END SUB
```

```
241 SUB skipstring(ptr%,text$)
     !!-----
     '! Es wird geprüft, ob ptr% auf ein " im Text zeigt. In
diesem
     '! Falls liegt ein String "...." vor, dessen Ende (") gesucht
     '! wird. ptr% zeigt nach dem Ablauf auf das Zeichen hinter ".
     '! text$ = Zeichenkette mit Anweisung
     ·!-----
 242 SHARED lang%
 243 IF MID$(text$,ptr%,1) <> CHR$(34) THEN
 244 EXIT SUB
                                     '! kein String "..."
 245 END IF
 246 DO
                                     '! suche Ende String
 247 INCR ptr%
                                     '! next char
 248 LOOP UNTIL (MID$(text$,ptr%,1) = CHR$(34)) OR (ptr% >= lang%)
 249 END SUB
 250 SUB skiprem (ptr%,text$,flag%)
     '! prüfe auf Kommentare, text$ = String mit Anweisung
     '! ptr% = Zeiger in Text, flag% = true -> Kommentar gefunden
     ·!-----
 251 CALL skipblank(ptr%,text$)
                                 '! führende blanks
entfernen
 252 IF INSTR(text$, "REM") = ptr% THEN '! scan Anfang = REM oder
 253 flag% = %true
                                 '! Kommentar
 254 ELSE
 255 IF MID$(text$,ptr%,1) = "'" THEN
      flag% = %true
 256
                                  '! Kommentar
     ELSE
 257
 258
      flag% = %false
                                  '! kein Kommentar
     END IF
 259
 260 END IF
 261 END SUB
     '**** Programm Ende *****
```

Listing 2.7: XFORM.BAS

3 Werkzeuge zur Behandlung von Textdateien

Bei der Bearbeitung von Textdateien und Programmen treten immer wieder die gleichen Aufgabenstellungen auf. Oft ist der Inhalt der Datei nach bestimmten Kriterien auszuwerten oder bestimmte Dateien sollen kombiniert werden. Die Benutzer von Unix erhalten hier durch das Betriebssystem reichhaltige Unterstützung. Aber unter MS-DOS ist in der Beziehung (abgesehen von Programmen wie MORE, COMP, SORT) nichts zu finden. Aus diesem Grund werden nachfolgend einige kleine Hilfsprogramme erstellt, die hier Unterstützung bieten. Das Programm LISTER.BAS paßt ebenfalls in dieses Kapitel, da es sich zur Bearbeitung von Texten eignet. Nun werden noch einige ergänzende Utilities vorgestellt.

WC: Auswertung von Textdateien

Bei der Erstellung von Textdateien werden manchmal Informationen über den Dateiinhalt benötigt. Auch ein Quellprogramm ist in der Regel nichts anderes als eine spezielle Textdatei. Der Dateiinhalt läßt sich nun im Hinblick auf folgende Fragestellungen analysieren:

- Wieviele Textzeichen sind in der Datei vorhanden?
- Wieviele Wörter enthält der Text?
- Wieviele Zeilen enthält der Text?

Insbesondere der letzte Punkt tritt häufig auf, wenn nach den »Lines of Code« eines Programms gefragt wird. Das Programm ist recht kurz und liefert diese Information.

Die Benutzerschnittstelle ermöglicht verschiedene Varianten der Aktivierung. Nach dem Programmstart mit dem Befehl:

WC

erscheint folgende Meldung:

```
W C (c) Born Version 1.0 File: .....
```

auf dem Bildschirm. Mit »File :« wird ein gültiger MS-DOS-Dateiname abgefragt, der auch Laufwerks- und Pfadangaben enthalten darf. Alternativ läßt sich der Dateiname direkt beim Programmstart in der Kommandozeile mit angegeben. Dann gilt die Syntax:

WC Filename

Hier kann dann auf die Anzeige des Programmkopfes verzichtet werden.

Existiert die angegebene Datei nicht, bricht das Programm mit folgender Meldung:

File nicht vorhanden

Andernfalls erscheint der Hinweis:

Datei <filename> wird bearbeitet

»filename« steht für den eingegebenen Dateinamen. Nach der Analyse erscheinen die Ergebnisse in folgnder Form:

Zeichen : 3698 Wörter : 382 Zeilen : 117 Leerzeilen : 14

auf dem Bildschirm. Neben der Zeilenzahl wird auch der Anteil an Leerzeilen in diesem Text mit ausgegeben. Obige Daten geben zum Beispiel die Auswertung der Datei WC.BAS wieder.

Über den Aufruf:

WC /?

steht die Online-Hilfe zur Verfügung. Das Programm gibt dann einen Textbildschirm aus.

```
W C (c) Born Version 1.0
```

Aufruf: WC <Filename>

Das Programm analysiert die Textdatei und gibt die Anzahl der Zeichen, Wörter und Zeilen aus.

Die Implementierung

Die Implementierung ist recht einfach. Das Programm besteht zunächst aus einem Hauptprogramm zur Variableninitialisierung und zur Dateibehandlung. In einer WHILE-Schleife wird die Textdatei satzweise mit LINE INPUT bearbeitet. Am Programmende wird die Datei geschlossen und die Ergebnisse werden am Bildschirm angezeigt. Das Strichdiagramm in Bild 3.1 zeigt den Ablauf.




Bild 3.1: Programmablauf in WC.BAS

Nach der Ausgabe der Kopfmeldung wird der Name der auszugebenden Datei in die Stringvariable *filename\$* eingelesen. Hierbei sind neben Laufwerksangaben auch Pfadbezeichnungen vor dem Dateinamen erlaubt. Auf die restlichen Einzelheiten wird nicht eingegangen, da diese im Prinzip bereits bei der Entwicklung des Programmes LISTER.BAS diskutiert wurden.

getword

Neben dem Modul »fehler« wird nur ein Unterprogramm benutzt. Aufgabe dieses Moduls ist es, die Zahl der Wörter innerhalb einer Zeile zu ermitteln un in der Variablen worte% zu addieren. Als Wörter gelten hier alle Zeichenketten, die mehr als ein Zeichen enthalten. Wörter, werden durch Leerzeichen, oder durch das Zeilenende, getrennt. Leerzeilen werden ignoriert.

Die Einzelheiten sind nachfolgendem Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Die Separation der Wörter beschränkt sich darauf, Zeichenketten mit mehr als einem Zeichen zu ermitteln. Für die Auswertung von Textdateien interessieren vielleicht aber nur wirkliche Wörter. Hier kann der Algorithmus so verfeinert werden, daß er nur noch Wörter der deutschen Sprache, einschließlich Umlaute, erkennt. Weiterhin können Leerzeilen bei der Berechnung der Zeilenzahl ignoriert werden. Als letzte Verbesserung besteht die Möglichkeit, daß Programm mit einer Endlosschleife zu versehen, die nach der Auswertung einer Datei wieder an den Programmanfang geht und einen weiteren Dateinamen abfragt. Nur bei

Leereingaben wird dann das Programm verlassen. Diese Erweiterung kann auch bei vielen anderen in diesem Buch vorgestellten Modulen benutzt werden.

```
X R E F /Z=50
                                     (c) Born Version 1.0
                 Datum : 05-16-1992
Datei : wc.bas
                                         Seite : 1
 Zeile
        Anweisung
     ******************
            : WC.BAS
     ' Vers.
                : 1.0
     ' Last Edit : 7. 5.92
     ' Autor : G. Born : Files : INPUT
     ' Progr. Spr.: PowerBASIC
     ' Betr. Sys. : MS-DOS 2.1 - 5.0
     ' Funktion: Das Programm untersucht einen Textfile und
                gibt die Zahl der Zeichen, Wörter und Zeilen
                aus. Ein Wort wird nur gezählt, falls es mehr
                als einen Buchstaben enthält. Trennzeichen
                zwischen Wörtern sind Leerzeichen.
     ' screens und Variable definieren
                                      '! Zeilen im Text
   1 \text{ zeile} = 0
                                      '! Worte im Text
   2 \text{ worte} \& = 0
                                      '! Zeichen im Text
   3 \text{ char} \& = 0
                                      '! Leerzeilen
   4 leerz& = 0
   5 ein% = 3
                                      '! I/O Kanal
   6 linie$ = ""
                                      '! Textpuffer
                                      '! Zeilenlänge
   7 lang% = 0
   8 ptr% = 0
     Hauptprogramm
     9 ON ERROR GOTO fehler
  10 kommando$ = COMMAND$
                                       '! Parameter ?
                                      '! User Mode ?
  11 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                       '! clear Screen
  12
     CLS
     PRINT "W C
                                     (c) Born Version 1.0"
  13
     PRINT
  15 INPUT "File : ",filename$
  16 PRINT
  17 ELSE
  18 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                       '! Option /?
                                       '! Hilfsbildschirm
  19 IF ptr% <> 0 THEN
  20 PRINT "W C
                                    (c) Born Version 1.0"
      PRINT
  22 PRINT "Aufruf: WC <Filename>"
  23
  24
      PRINT "Das Programm analysiert die Textdatei und gibt die
Zahl"
```

```
PRINT "der Zeichen, Wörter und Zeilen aus."
  26 PRINT
  27 SYSTEM
  28 END IF
  29 | | | |
           '! Kommando Mode
  30 filename$ = kommando$
                                      '! nur Filename
  31 END IF
     ' prüfe ob Datei vorhanden, nein -> exit
  32 OPEN filename$ FOR INPUT AS #ein% '! File öffnen
  33 PRINT "Datei ";filename$;" wird bearbeitet"
  34 WHILE NOT (EOF(ein%))
                                        '! Datei sequentiell
lesen
  35 LINE INPUT #ein%, linie$
                                        '! lese Zeile
                                        '! Zeichen / Zeile
  36 lang% = LEN (linie$)
  37 char& = char& + lang%
                                        '! count chars
                                        '! count lines
  38 INCR zeile&
  39 IF lang% <= 0 THEN
  40 INCR leerz&
                                        '! Zahl der Leerzeilen
  41 ELSE
                                        '! count words
  42
     GOSUB getword
  43 END IF
  44 WEND
  45 CLOSE #ein%
                                         '! close datei
  46 PRINT
  47 PRINT "Zeichen :", char&
48 PRINT "Wörter :", worte&
49 PRINT "Zeilen :", zeile&
  50 PRINT "Leerzeilen :", leerz&
  51 PRINT
  52 END
     Hilfsroutinen
     53 fehler:
     '! Fehlerbehandlung in WC
  54 IF ERR = 53 THEN
  55 PRINT "Die Datei ";filename$;" existiert nicht"
  57 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
  58 PRINT "Programmabbruch"
  59 END IF
  60 END
                                        '! MSDOS Exit
  61 RETURN
```

```
62 getword:
  ·-----
  '! zähle die Zahl der Worte in der Zeile
  1_____
                                '! init char count
63 \quad zahl\& = 0
64 FOR i%= 1 TO lang%
                                '! scan line
  zchn$ = MID$(linie$,i%,1)
                                '! separate char
   IF zchn$ <> " " THEN
    INCR zahl&
                                '! zähle Buchstaben
67
   ELSE
   IF zahl& > 1 THEN INCR worte&
                                '! count words
                                '! clear char count
    zahl\& = 0
71
   END IF
72 NEXT i%
73 IF zahl& > 1 THEN INCR worte&
                                '! letztes Wort zählen
74 RETURN
  ' ##### Programm Ende ########
```

Listing 3.1: WC.BAS

CUT: Ein Filter für Textdateien

Bei Textdateien, insbesondere mit Tabellen, sollen öfters bestimmte Spalten entfernt werden. Bei umfangreichen Texten ist nur eine automatische Bearbeitung sinnvoll. Ein Editor hilft hier nicht weiter, da er zeilenorientiert arbeitet. Also bleibt nur die manuelle Bearbeitung, Zeichen für Zeichen. Es stellt sich die Frage, ob diese Aufgabe nicht wesentlich einfacher durch ein Programm zu erledigen ist.

Ausgehend von der Unix-Utility CUT entstand ein solches Programm, welches einige dieser Funktionen übernimmt.

Die Spezifikation

Beginnen wir zuerst mit der Spezifikation der Anforderungen. Das Modul soll zwar Textdateien zeilenorientiert bearbeiten. Aufgabe ist es jedoch, spaltenweise bestimmte Zeichen auszufiltern und den Restsatz in eine Ausgabedatei zu übertragen. Diese Aufgabenstellung tritt zum Beispiel bei Tabelle 3.1 auf.

```
    Artikel
    4711
    5,70
    30 - 50
    1743
    3,80
    22
    (Euro) • Rabatt
    30 - 50
    .
```

Tabelle 3.1: Beispiel einer Tabelle mit feldorientiertem Aufbau

Diese enthält neben der Artikelnummer und dem Preis auch die Rabattspanne die jeweils eingeräumt werden kann. Wird nun diese Tabelle gedruckt, ist es nicht immer erwünscht, wenn die Rabattsätze auftauchen. Nach der herkömmlichen Methode werden also jeweils zwei Listen erstellt und gepflegt. Dies ist zeitraubend und fehlerträchtig. Schaltet man nun das Programm CUT vor die Ausgabe, läßt sich die Rabattspalte leicht entfernen. Damit erscheint nur noch der gewünschte Text.

Ein ähnliches Problem tritt auf, wenn aus einer Adreßdatei mit Name, Anschrift und Telefonnummer die Adresse entfernt werden soll. Die Einträge sind gemäß nachfolgender Darstellung spaltenweise geordnet, wobei die Einträge durch Doppelpunkte getrennt sind.

```
Name Adresse Telefonnummer

Müller, Udo: 6000 Frankfurt Wiesenstraße 18: 069 - 12345

Dr. Post, Josef: 8000 München 1 Schillerstraße 23: 089 1007

Heinz Peter: 6230 Frankfurt (M) 80 Königstr. 1: 069 - 33456
```

Hier besteht nun die Schwierigkeit, daß keine genaue Spalte angegeben werden kann, ab der der Text zu entfernen ist. Da aber die einzelnen Felder durch ein Trennzeichen (hier ein »:«) markiert sind, kann ein anderes Verfahren angewandt werden. Es wird das Trennzeichen sowie die Nummer des zu entfernenden Feldes spezifiziert. Mit der Feldnummer 2 lässt dich die Adresse entfernen, wodurch nur noch Name und Telefonnummer in der Ausgabedatei stehen. Damit sit bereits obige Forderung erfüllt. Sind mehrere Felder zu entfernen, ist CUT mehrmals aufzurufen.

Nun wollen wir mit der Beschreibung der Ein-/Ausgabemeldungen beginnen. Hier gibt es wieder die zwei Alternativen zur Übergabe der Parameter: den Kommandomodus und den interaktiven Eingabemodus. Wird nun der Name CUT ohne weitere Parameter eingegeben, dann verzweigt das Programm in den interaktiven Eingabemodus. Auf dem Bildschirm erscheint folgende Meldung:

Bild 3.2: Kopfmeldung von CUT im Eingabemodus

Mit »Eingabedatei« wird ein gültiger MS-DOS Dateiname, der auch Laufwerks- und Pfadangaben enthalten darf, abgefragt. Exisitiert die angegebene Datei nicht, bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab (Tabelle 3.2):

```
Die Datei <name> existiert nicht
```

Mit <name> wird hier die eingegebene Datei bezeichnet. Andernfalls erscheint die folgende Abfrage am Bildschirm:

```
Ausgabedatei : .....
```

Existiert die Datei bereits, erfolgt eine Warnung:

```
Die Ausgabedatei existiert bereits, überschreiben (J/N) ?
```

die explizit bestätigt werden muß. Nur durch die Eingabe »J« oder »j« wird die Bearbeitung fortgesetzt und die Abfrage der Optionen erscheint:

```
Optionen :
```

Es muß nun entweder die Feld- (/F) oder die Column-Option (/C) korrekt eingegeben werden. Ist dies nicht der Fall, erscheinen die Fehlermeldungen (Tabelle 3.2):

```
Die Optionen fehlen oder sind falsch
```

Dann ist das Programm erneut zu starten.

Für den Einsatz in Batchdateien besteht die Möglichkeit der Parameterübergabe innerhalb der Kommandozeile. In diesem Fall besitzt der Aufruf folgende Struktur:

```
CUT <Eingabedatei> <Ausgabedatei> <Optionen>
```

Wichtig ist hierbei, daß alle drei Eingabeparameter innerhalb der Kommandozeile auftauchen. Im Kommandomodus erfolgt ebenfalls eine Warnung, falls die Ausgabedatei bereits existiert.

Fehlt die Eingabe in einem Datei- oder Optionsfeld, wird unabhängig vom Kommando- oder Interaktiv-Modus der Programmablauf mit einer Fehlermeldung (Tabelle 3.2) abgebrochen.

Über die Option:

```
CUT /?
```

läßt sich der Bildschirm mit der Online-Hilfe abrufen.

Die Optionen

Nun wollen wir uns noch etwas genauer mit den Optionseingaben beschäftigen.

Die Feld-Option /F

Die Feld-Option erlaubt es, ein komplettes Feld zu entfernen. Daher muß die laufende Nummer des Feldes sowie das Trennzeichen (Delimiter) zwischen den Feldern angegeben werden. Es sind z.B. folgende Eingaben möglich:

```
/F=2 /D=:
/D=; /F=2
```

In diesem Fall wird das zweite Feld entfernt, wobei die Felder durch einen Doppelpunkt oder ein Semikolon getrennt sind. Wird das Trennzeichen (z.B. /D=:) bei Verwendung der /F-Option nicht angegeben, erfolgt ein Programmabbruch mit einer Fehlermeldung:

```
Option /D fehlt
```

Obiges Format ist bei der Eingabe einzuhalten. Bei der /F-Option ist in jedem Fall auch das Trennzeichen mit /D zu definieren. Falls die Column-Option nicht verwendet wird, ist die Feld-Option zwingend vorgeschrieben.

Die Column-Option /C

Befinden sich die zu entfernenden Zeichen an festen Positionen innerhalb einer Zeile, läßt sich die Column-Option verwenden.

```
/C=x1-x2
```

Mit x1 wird dabei die Anfangsspalte angegeben, ab der die Zeichen zu entfernen sind. Die Variable x2 spezifiziert die Spalte, bis zu der die Zeichen noch entfernt werden. Nachfolgend sind einige gültige Eingaben aufgeführt:

```
/C=3-10 entferne Zeichen ab Spalte 3 bis Spalte 10
/C=5 entferne alle Zeichen ab Spalte 5
/C=-12 entferne alle Zeichen bis Spalte 12
```

Es werden alle Zeichen, einschließlich der jeweils spezifizierten Spalten entfernt.

Ist der Wert der Anfangsspalte kleiner als der Wert der Endspalte, bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab:

```
Fehler bei /C= Ende < Anfang
```

Falls die Feld-Option nicht verwendet wird, ist die Column-Option zwingend vorgeschrieben. Sonst bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab.

Die Skip Line-Option /S

Oft ist es so, daß die zu bearbeitende Tabelle in einen Text integriert ist. Dieser Text darf natürlich nicht bearbeitet werden. Hierfür dient die Option *Skip Line*. Durch die Eingabe:

```
/S = 20
```

werden die ersten 20 Zeilen innerhalb der Textdatei überlesen und unbearbeitet in die Ausgabedatei gespeichert. Diese Option ist nicht zwingend vorgeschrieben. Falls sie fehlt, beginnt die Bearbeitung der Datei ab der ersten Zeile.

Die Process-Line Option /P

Diese Option ergänzt die Skip Line-Option. Der Text vor der Tabelle läßt sich durch die /S-Option überlesen. Schließt sich an die Tabelle weiterer Text an, darf dieser natürlich nicht bearbeitet werden. Mit der Eingabe:

/P=15

wird dem Programm CUT signalisiert, daß nur 15 Zeilen innerhalb der Datei zu bearbeiten sind. Fehlt die /S-Option, sind dies die ersten 15 Zeilen der Datei. Sonst werden xx-Zeilen überlesen (S=xx) und anschließend sind die folgenden 15 Zeilen zu bearbeiten. Dann wird der Rest der Datei unmodifiziert ausgegeben. Die /P-Option ist nicht zwingend vorgeschrieben.

Mit dieser Technik läßt sich eine Tabelle innerhalb eines Textes selektiv bearbeiten. Bei mehreren Tabellen im Text ist CUT mehrmals aufzurufen, wobei pro Durchlauf jeweils eine Tabelle bearbeitet wird.

Die Trace-Option /T

Wird der Schalter /T gesetzt, erscheinen alle Zeilen, die in die Ausgabedatei abgespeichert werden, auch auf dem Bildschirm. Diese Option ist standardmäßig ausgeschaltet, um die Anzeige zu unterdrücken. Waren die Eingaben korrekt, meldet sich das Programm mit:

```
CUT Start
```

Falls der Trace-Mode eingeschaltet ist, wird anschließend der Inhalt der bearbeiteten Datei satzweise auf dem Bildschirm ausgegeben. Die erste Zeile enthält den Originalsatz, während die zweite Zeile die korrigierte Fassung zeigt. Leere Sätze werden übergangen. Findet sich kein Separator oder kein entsprechendes Feld, erscheinen auch bei ausgeschalteten Trace-Mode die Meldungen:

```
kein Separator
Feld Nr. .. fehlt
```

Der Satz wird dann unbearbeitet abgespeichert. Am Dateiende erfolgt eine Abschlußmeldung:

```
CUT Ende
```

Damit liegt das Ergebnis in der spezifizierten Ausgabedatei vor.

Die Fehlermeldungen

Da das Programm eine Reihe von Fehlermeldungen ausgibt, werden diese nachfolgend zusammengefaßt.

```
Meldung: Der Name der <....datei> fehlt

Ursache: Es fehlt der Name einer Ein- oder Ausgabedatei. Dies kann insbesondere beim Kommandomodus auftreten.

Meldung: Die Optionen fehlen oder sind falsch

Ursache: Die Eingabe ist zwingend erforderlich.

Das Eingabeformat muß eingehalten wer-
```

```
den.
    _____
Meldung: Die Datei <name> existiert nicht
Ursache: Im eingegebenen Verzeichnis wurde die
 Eingabedatei nicht gefunden.
     Meldung: Fehler : <Nummer> unbekannt
 Ursache: Laufzeitfehler PowerBASIC. Die Nummer
       gibt die Fehlerart an (PowerBASIC
       Dokumentation).
Meldung: Fehler : Options /C oder /F fehlen
 Ursache: Es wurde keine gültige Column- oder
 Feldoption gefunden.
______
Meldung: Option /D fehlt
 Ursache: Es wurde eine Feld Option eingegeben
  und keine gültige /D Option gefunden.
  Meldung: kein Separator
Ursache: Die eingelesene Zeile enthält kein
       Separatorzeichen, der Satz wird kom-
       plette in die Ausgabe übernommen.
      Meldung: Feld <nummer> nicht gefunden
Ursache: In der /F Option wurde ein Wert ange-
   geben, der größer ist als die Zahl der
       Felder in der Eingabezeile.
______
Meldung: Fehler : kein Fileseparator
Ursache: In der Kommandozeile fehlen die Blanks
       zwischen den Dateinamen, oder es wurden
     zwischen den zum
keine Optionen eingegeben.
-----
Meldung: Fehler bei /C= Ende < Anfang
 Ursache: Bei der /C Option ist der Wert der
   Endespalte kleiner als der Wert der
       Anfangsspalte.
```

Tabelle 3.2: Fehlermeldungen des Programmes CUT

Die obigen Fehler führen zu einem Programmabbruch, während nach Warnungen (z.B. kein Separator) der Ablauf fortgesetzt wird.

Die Implementierung von CUT

Die Implementierung ist recht einfach. Das Programm besteht wieder aus mehreren Modulen, die im folgenden Hierarchiediagramm (Bild 3.3) aufgeführt sind.




Bild 3.3: Modulhierarchie in CUT.BAS

Das Hauptprogramm dient zur Variableninitialisierung und zur Dateibehandlung. In einer WHILE-Schleife wird die Textdatei satzweise mit

LINE INPUT gelesen und über die Unterprogramme *fieldx* und *column* bearbeitet. Am Programmende wird die Datei geschlossen und die Endemeldung erscheint auf dem Bildschirm. Das Strichdiagramm in Bild 3.4 zeigt den Ablauf.



Bild 3.4: Programmablauf in CUT.BAS

Im Hauptmodul werden einige Variable definiert, deren Bedeutung kurz erläutert wird.

col1% col2% ptr%	Zeiger auf das erste zu entfernende Zeichen Zeiger auf das letzte zu entfernende Zeichen Hilfzeiger auf aktuelles Zeichen
feld%	Nummer des zu entfernenden Feldes
colopt%	true = Column-Option false = Feld-Option
inlinie\$	String mit Originalzeile
outlinie\$	String mit Ausgabezeile
trace%	Schalter = true -> Trace-Mode
skip%	Zahl der zu überlesenden Zeilen
work&	Zahl der zu bearbeitenden Zeilen
zeile&	bearbeitete Zeile

Einzelheiten innerhalb des Hauptmoduls sind dem Listing zu entnehmen.

Die CUT-Hilfsmodule

Die Bearbeitung bestimmter Funktionen erfolgt wie üblich in Hilfsmodulen, die nachfolgend besprochen werden.

getswitch

Hier wird der eingegebene Options-String decodiert. Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob die Trace-Option gesetzt ist. Dann werden die Skip Linesund Process Lines-Optionen ausgewertet. Ist die Feld-Option selektiert, muß auch der /D-Schalter gesetzt sein. Andernfalls erfolgt ein Fehlerabbruch. Alternativ zur Feld-Option kann auch der Column-Schalter aktiviert sein. Dann werden Anfangs- und Endspalte ermittelt. Dabei kann es vorkommen, daß nur ein Wert definiert wird (/C=1 oder /C=-20). In diesen Fällen sind die jeweils fehlenden Parameter auf 0 oder 255 zu setzen. Ist der Wert der Anfangsspalte größer als der Wert der Endespalte, dann bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab.

getval

Dieses Modul liest einen String aus vorzeichenbehafteten Dezimalziffern ein und bestimmt den Wert (Integer). Das Ergebnis wird dann in der Variablen *tmp*% abgelegt. Die Funktion wird aus dem Unterprogramm *getswitch* aufgerufen.

column

Dieses Unterprogramm entfernt aus dem String *inlinie\$* alle Zeichen zwischen den Zeigern *col1%* und *col2%*. Der Reststring wird dann in *outlinie\$* abgelegt.

fieldx

Bei Anwahl der Feld-Option sucht dieses Modul das entsprechende Feld. Dabei werden die Variablen *col1%* und *col2%* auf die Anfangs- und Endeseparatoren des betreffenden Feldes positioniert. Fehlt der Separator im untersuchten Satz oder wird kein Feld mit der entsprechenden Nummer gefunden, erfolgt eine Warnung an den Bediener. Der Satz wird anschließend unmodifiziert in die Ausgangsdatei kopiert. Wurde ein gültiges Feld gefunden, erfolgt ein Aufruf des Unterprogrammes *column*, da dieses ja bereits die Funktion der Zeichenentfernung erfüllt.

getfile

Dieses Modul separiert einen Dateinamen aus dem übergebenen Optionsstring. Der Name muß durch ein Leerzeichen vom nachfolgenden Text getrennt sein. Der Parameter ptr% spezifiziert, ab welcher Position im Optionsstring die Separierung erfolgen soll. Nach dem Aufruf zeigt ptr% auf das Leerzeichen hinter dem Dateinamen.

fehler

Mit fehler werden Laufzeitfehler des PowerBASIC-Systems abgefangen. Die Fehlernummer wird angezeigt, danach bricht das Programm ab.

skipblank

Das Modul entfernt führende Leerzeichen aus einem übergebenen Text (string\$). Der Zeiger (ptr%) bestimmt beim Aufruf, ab welcher Position der Text bearbeitet wird. Nach dem Aufruf zeigt ptr% auf das erste Zeichen, das kein Leerzeichen ist. Der Text wurde aber nicht verändert. Im rufenden Programm lassen sich dann die Leerzeichen leicht durch die Funktion MID\$() entfernen.

Die Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Mit der Feld-Option läßt sich nur jeweils ein Feld pro Programmlauf bearbeiten. Eine Erweiterung hinsichtlich der Möglichkeit zur gleichzeitigen Entfernung mehrerer Felder ist denkbar. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Filteralgorithmus so abzuwandeln, daß ein bestimmtes Zeichen gesucht wird, ab dem dann die eingelesenen Zeilen bearbeitet werden.

```
XREF
         /Z = 50
                                         (c) Born Version 1.0
Datei : cut.bas
                   Datum : 05-17-1992
                                               Seite: 1
 Zeile
          Anweisung
      : CUT.BAS
      '! File
      '! Vers.
                   : 1.0
      '! Last Edit : 6. 5.92
      '! Autor : G. Born
'! Files : INPUT, (
                  : INPUT, OUTPUT
      '! Progr. Spr.: POWERBASIC
      '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
      '! Funktion: Das Programm liest eine Textdatei ein und
filtert
      '!
                  bestimmte Textspalten aus. Das Ergebnis wird in
      1.1
                  einer zweiten Datei abgelegt. Es sind folgende
      1.1
                  Optionen möglich:
      ۱Ţ
      ц
                  /F=x1
                          entferne Feld x1
      ١.
      ١!
                  In diesem Fall muß ein Feldseparator mit
      ' I
      1.1
                          x = Trennzeichen
      ц
      ۱ <u>۱</u>
                  eingegeben werden. Weiterhin können einzelne
Spalten
      1.1
                  mit
      1.1
      '!
                  /C=x1-x2 x1 = Anfangsspalte x2 = Endspalte
      ' <u>!</u>
      1.1
                  entfernt werden. Es ist jeweils nur die /F oder
      1.1
                  /C Option zulässig. Die Option:
      ۱ <u>۱</u>
```

```
۱ <u>۱</u>
                /S=xx
     тŢ
     1.1
                erlaubt am Anfang der Textdatei n Zeilen zu
überlesen,
     '!
                während bei der
     1.1
     ' I
                /P=xx
     ' 1
     тŢ
                Option nur n Zeilen bearbeitet werden.
     1.1
     '! Aufruf: CUT
                                                '! Interaktiv
Modus
                CUT <datei1> <datei2> <Optionen>
                                                '! Kommando
Modus
     '! Variable definieren
   1 %true = &HFFFF: %false = 0
                                       '! Konstante
                                       '! No Trace Mode
   2 trace% = %false
   3 ein\% = 1 : aus\% = 2
                                       '! Kanäle für I/O
                                       '! Anfangsspalte
   4 \text{ col1}\% = 1
   5 \text{ col} 2\% = 255
                                       '! Endspalte
                                       '! Feldnr. für Option
   6 \text{ feld}\% = 0
/F
                                       '! Column Option
   7 colopt% = %true
einstellen
   8 options$ = ""
                                       '! Optionen
   9 inlinie$ = ""
                                       '! Puffer Lesedatei
  10 outlinie$ = ""
                                       '! Puffer Schreibdatei
  11 skip% = 0
                                       '! Zeilen überlesen
  12 \text{ work} = 100000
                                       '! Zeilen zu bearbeiten
                                       '! bearbeitete Zeilen
  13 \text{ zeile} = 0
  14 ptr% = 0: hilf% = 0
                                       '! Hilfszeiger
  15 tmp$ = ""
                                       '! Hilfsstring
  16 sep$ = ""
                                       '! Delimiter Feld
  17 ON ERROR GOTO fehler
     Hauptprogramm
     18 kommando$ = COMMAND$
                                       '! Parameter ?
  19 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                       '! Interaktiv Mode ?
  20 CLS
                                       '! ja -> Clear Screen
     '! ##### Kopf ausgeben #####
  21 PRINT "C U T
                                       (c) Born Version 1.0"
  22 PRINT
  23 PRINT "Optionen : [ /F=xx Feld Nummer
                                               /D=x
Delimiter
        1"
  24 PRINT "
                 [ /S=xx Skip n Lines /P=xx Prozess
n Line
      s ]"
                 [ /C=x1-x2 Column x1 bis x2 /T Trace
  25 PRINT "
ON
```

```
1 "
  26 PRINT
  27 INPUT "Eingabedatei : ",infilename$ '! lese Dateiname
  28 INPUT "Ausgabedatei : ",outfilename$ '! lese Dateiname
Ausgabe
  29 INPUT "Optionen : ",options$
                                          '! lese Optionen
  30 PRINT
  31 ELSE
                                           '! Kommando Mode
                                           '! Option /?
  32 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
     IF ptr% <> 0 THEN
                                           '! Hilfsbildschirm
      PRINT "C U T
                                            (c) Born Version 1.0"
      PRINT
  36
       PRINT "Optionen : [ /F=xx
                                  Feld Nummer
                                                     /D=x
Delimiter
         ] "
      PRINT "
                        [ /S=xx Skip n Lines
  37
                                                     /P=xx
Prozess n Lin
      es ]"
  38 PRINT "
                         [ /C=x1-x2 Column x1 bis x2 /T
ON
         ] "
      PRINT
      PRINT "Das Programm filtert bestimmte Textspalten aus
einer"
  41
      PRINT "Eingabedatei heraus. Optionen:"
       PRINT "/F=xx filtert das durch Delimiter getrennte Feld
  43
Nr. xx heraus"
  44
      PRINT "/D=x gibt den Delimiter (z.B., oder ;) für die
Felder a
  45 PRINT "/C=x1-x2 schneidet die Spalten x1 bis x2 aus der
Datei"
      PRINT "/S=xx überliest n Zeilen, bevor der Filter
aktiviert wird
  47
     PRINT "/P=xx filtert nur n Zeilen und terminiert dann"
      PRINT "/T
                     gibt die bearbeitete Zeile und das Ergebnis
  48
am Bild
      schirm aus"
  49
      PRINT
       SYSTEM
  50
  51
     END IF
      '!
      '! getfile separiert den Dateinamen aus der Kommandozeile
      '! Falls ein Name fehlt, würden die Optionen in die jeweilige
      '! Variable gespeichert. Dies ist abgefangen, da Optionen mit
      '! /.. beginnen. Dann wird ein Leerstring zurückgegeben
      ١!
  52 ptr% = 1
                                                '! Parameter holen
  53 CALL getfile(ptr%, kommando$,infilename$) '! Name
Eingabedatei
  54 INCR ptr%
                                                '! Anfang next
token
```

```
55 CALL getfile(ptr%, kommando$,outfilename$)'! Name
Ausgabedatei
  gabedate1
56 hilf% = INSTR(kommando$,"/")
                                          '! suche Optionen
  57 IF hilf% >= ptr% THEN
                                          '! gefunden ?
  options$ = MID$(kommando$, hilf%)
                                         '! Reststring mit
Optionen
  59 END IF
  60 END IF
  61 IF infilename$ = "" THEN
                                         '! Leereingabe ?
  62 PRINT "Der Name der Eingabedatei fehlt"
  63 END
  64 END IF
  65 IF outfilename$ = "" THEN
                                       '! Leereingabe ?
  66 PRINT "Der Name der Ausgabedatei fehlt"
  67 END
  68 END IF
                                          '! Optionen prüfen ?
  69 IF (LEN(options$) = 0) OR
  70 (INSTR(options$, "/") = 0) THEN
  71 PRINT "Die Options fehlen oder sind falsch"
  72 END
  73 END IF
  74 OPEN infilename$ FOR INPUT AS #ein% '! öffne Eingabedatei
      '! Ausgabedatei vorhanden -> prüfe über OPEN inputdatei
  75 ON ERROR GOTO ok
  76 OPEN outfilename$ FOR INPUT AS #aus% '! existiert
Ausqabedatei%
  77 ON ERROR GOTO fehler
                                          '! nein -> Close
  78 CLOSE #aus%
  79 INPUT "Ausgabedatei existiert bereits, überschreiben (J/N) ?
", tmp$
  80 PRINT
  81 IF UCASE$(tmp$) <> "J" THEN END '! stopp -> sonst Datei
weg
  82 ok:
  83 OPEN outfilename$ FOR OUTPUT AS #aus% '! Ausgabedatei open
  84 options$ = UCASE$(options$)
                                          '! in Großbuchstaben
  85 GOSUB getswitch
                                          '! lese Optionen
  86 PRINT
  87 PRINT "CUT Start "
  88 PRINT
      '! überlese führende Zeilen falls skip line gesetzt
      тŢ
```

```
89 WHILE (skip% > 0) AND (NOT (EOF(ein%)))
  90 DECR skip%
                                         '! skip% - 1
  91 LINE INPUT #ein%, inlinie$
                                         '! lese eine Zeile
  92 PRINT #aus%, inlinie$
93 IF trace% THEN
94 PRINT inlinie$
95 PRINT inlinie$
                                        '! in Ausgabedatei
                                        '! Trace Mode ?
                                        '! Anzeige Original
                                        '! Anzeige Kopie
  96 PRINT
  97 END IF
  98 WEND
     1.1
     '! bearbeite n Zeilen
  99 WHILE (zeile& < work&) AND (NOT (EOF(ein%)))
 100 LINE INPUT #ein%, inlinie$ '! lese eine Zeile
 101 lang% = LEN (inlinie$)
                                        '! Merke Zeilenlänge
 102 IF colopt% THEN
 103 CALL column (inlinie$, outlinie$) '! auswerten Zeile
 105 CALL fieldx(inlinie$, outlinie$) '! "
 106 END IF
 107 PRINT #aus%, outlinie$
                                        '! Zeile in
Ausgabedatei
                                        '! Trace Mode ?
 108 IF trace% THEN
 109 PRINT inlinie$
110 PRINT outlinie$
                                         '! display Original
                                         '! display Zeile
 111
      PRINT
 112 END IF
 113 INCR zeile&
                                       '! Zeile + 1
 114 WEND
     1.1
     '! restliche Zeilen umkopieren
 115 WHILE NOT (EOF (ein%))
 116 LINE INPUT #ein%, inlinie$
                                        '! lese eine Zeile
 117 PRINT #aus*, inlinie$
118 IF trace* THEN
                                        '! in Ausgabedatei
                                        '! Trace Mode ?
                                        '! ja -> Anzeige
'! 2 x
 119
     PRINT inlinie$
 120
     PRINT inlinie$
 121
      PRINT
 122 END IF
 123 WEND
 124 CLOSE
 125 PRINT
 126 PRINT "CUT Ende"
     Hilfsroutinen
```

```
128 fehler:
     ·-----
     '! Fehlerbehandlung in CUT
     1_____
 129 IF ERR = 53 THEN
 130 PRINT "Die Datei ";infilename$;" existiert nicht"
 131 ELSE
 132 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
    PRINT "Programmabbruch"
 134 END IF
                                  '! MSDOS Exit
 135 END
 136 RETURN
 137 getswitch:
     1_____
     '! decodiere eingegebene Optionen
     '! /F = field /D = separator /C = column
     '! /S = skip /P = process /T = trace
 138 options$ = UCASE$(options$)
 139 IF INSTR(options$,"/T") > 0 THEN
 140
     trace% = %true
                                     '! Trace Mode ein
 141 END IF
 142 ptr% = INSTR(options$,"/S=")
                                     '! Skip Lines Option ?
 143 IF ptr% > 0 THEN
 144 CALL getval(options$,ptr%+3,skip%)
                                     '! lese Zahl
 145 END IF
 146 ptr% = INSTR(options$,"/P=")
                                    '! Process Lines
Option ?
 147 IF ptr% > 0 THEN
 148 CALL getval(options$,ptr%+3,tmpx%)
                                    '! lese Zahl
    work& = tmpx%
 149
 150 END IF
 151 ptr% = INSTR(options$,"/F=")
                                    '! Field Option ?
 152 IF ptr% > 0 THEN
    CALL getval(options$,ptr%+3,feld%) '! lese Zahl
     IF feld% <= 0 THEN
 154
                                    '! falsche Nummer
     PRINT "Feld Nummer ";feld%;" nicht zulässig"
 155
 156
      END
 157 END IF
                                    '! check Delimiter
 158 ptr% = INSTR(options$,"/D=")
 159 IF ptr% = 0 THEN
 160 PRINT "Option /D fehlt"
      END
 161
 162 END IF
 '! select Field Option
 164 colopt% = %false
 165 RETURN
 166 END IF
```

```
167 ptr% = INSTR(options$,"/C=")
                                        '! Column Option ?
168 IF ptr% > 0 THEN
   '! es sind folgende Eingaben erlaubt:
   '! /C10-20 /C-20 /C10-
   INCR ptr%,3
                                        '! auf 1. Zeichen
170 CALL getval (options$,ptr%,tmpx%)
                                        '! lese 1. Wert
     IF tmpx% < 0 THEN
                                        '! negativer Wert ?
171
                                        '! Endespalte
172
      col2% = -tmpx%
     ELSE
173
                                        '! Startspalte
174
      col1% = tmpx%
      IF MID$(options$,ptr%,1) = "-" THEN
175
      CALL getval (options$,ptr%,tmpx%) '! lese 2. Wert
176
       tmpx% = - tmpx%
                                        '! Vorzeichenwechsel
177
       IF tmpx% > col1% THEN
178
                                        !! Endewert?
179
       col2% = tmpx%
                                        '! ja
       END IF
180
     END IF
181
182 END IF
183 ELSE
184 PRINT "Fehler: Options /C oder /F fehlen"
186 END IF
187 RETURN
188 SUB getval(text$,ptr%,result%)
   ·-----
    '! decodiere Eingabewert als Dezimalzahl
   ·-----
189 LOCAL tmp%, zchn$, leng%, sign%
                                       '! Vorzeichen +
190 sign% = 1
                                       '! Hilfsvariable
191 \text{ tmp}\% = 0
192 leng% = LEN(text$)
                                      '! überlese Leerzeichen
193 CALL skipblank(ptr%,text$)
194 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                      '! separ. Zeichen
                                      '! Vorzeichen ?
195 IF zchn$ = "-" THEN
                                      '! Vorzeichen -
196 sign% = -1
197 INCR ptr%
                                       '! auf 1. Ziffer
198 END IF
199 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                      '! separ. Zeichen
200 WHILE (zchn$ >= "0") AND (zchn$ <= "9")
                                      '! n Ziffern
201 AND (ptr% <= leng%)
202 tmp% = tmp% * 10 + VAL(zchn\$)
                                      '! Ziffer holen
                                      '! nächstes Zeichen
203 INCR ptr%
204 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                      '! lese Zeichen
205 WEND
206 result% = tmp% * sign%
                                      '! Vorzeichen
207 END SUB
208 SUB column(quelle$, ziel$)
```

```
'!-----
     '! entferne alle Zeichen von Spalte (start) bis Spalte (ende)
     ·!-----
 209 SHARED col1%, col2%
 210 IF col1% <= 0 THEN col1% = 1 '! negativer We: 211 ziel$ = LEFT$(quelle$,col1%-1) '! Anfang merken
                                   '! negativer Wert
 212 ziel$ = ziel$ + MID$(quelle$,col2*+1)'! Rest anhängen
 213 END SUB
 214 SUB fieldx (quelle$,ziel$)
     '!-----
     '! entferne Feld Nr. n
     (|-----
 215 SHARED feld%, col1%, col2%, sep$
 216 LOCAL ptr%, zahl%, anf%, ende%, lang%
 217 lang% = LEN(quelle$)
 218 ptr% = INSTR(quelle$, sep$)
                                    '! suche separator
 219 IF ptr% = 0 THEN
                                    '! nicht gefunden
 220 ziel$ = quelle$
                                     '! alles übernehmen
 221 PRINT "kein Separator"
 222 EXIT SUB
 223 END IF
     '! beachte, daß ein Delimiter entfernt wird !!!
 224 anf% = 1: ende% = ptr%
                                     '! init Feldgrenzen
 225 \text{ zahl}\% = 1
                                    '! Feldzähler
 226 WHILE (zahl% < feld%) AND (ptr% > 0)
                                     '! hinter Delimiter
 227 anf% = ende% + 1
 228 ptr% = INSTR(ptr%+1,quelle$,sep$)
                                    '! suche Feldende
     1.1
     '! Achtung TB Fehler: Der Befehl INSTR() funktioniert
     '! nicht immer, falls der Suchbegriff nicht vorkommt.
     '! Deshalb muß ptr% = 0 und ptr% < Stringlänge abge-
     '! fragt werden. (In PowerBASIC übernehmen?!)
     229 IF (ptr% = 0) OR (ptr% >= lang%) THEN '! letztes Feld ?
 230 ende% = LEN(quelle$)
                                    '! ja -> auf
Stringlänge
 231 DECR anf%
                                     '! auf Delimiter
                                     '! Ende Schleife!
 232 ptr% = 0
 233 ELSE
 234 ende% = ptr%
                                    '! nein -> auf
Delimiter
 235 END IF
 236 INCR zahl%
                                    '! next Feld
```

```
237 WEND
                                    '! Feld gefunden?
 238 IF (zahl% < feld%) THEN
                                    '! Feld nicht gefunden
 239 ziel$ = quelle$
 240 PRINT "Feld Nr. "; feld%; " nicht gefunden"
 241 EXIT SUB
 242 END IF
 243 IF zahl% = feld% THEN
                                    '! Feld gefunden
                                    '! Feldanfang
 244 col1% = anf%
 245 col2% = ende%
                                    '! Feldende
 246 CALL column(quelle$, ziel$)
                                    '! cut field with
column
 247 END IF
 248 END SUB
 249 SUB getfile(ptr%,text$,result$)
     '! separiere Filename aus Eingabetext (text$)
     '! ptr% -> Anfang Filename, result$ = Filename
     ·!-----
 250 LOCAL tmp%
 251 CALL skipblank (ptr%,text$)
 252 tmp% = INSTR(ptr%,text$," ")
253 IF tmp% = 0 MUNY
                                     '! entferne Blanks
                                    '! suche Separator
 253 IF tmp% = 0 THEN
 254 PRINT "Fehler: kein Fileseparator" '! kein Endeseparator
 255 END
                                      '! Exit
 256 END IF
 257 IF MID$(text$,ptr%,1) = "/" THEN
                                     '! Optionen eingegeben
 258 result$ = ""
                                     '! Leerstring
 259 ELSE
 260 result$ = MID$(text$,ptr%,tmp%-ptr%)
                                     '! Filename
 261 ptr% = tmp%
                                     '! korrigiere ptr%
 262 END IF
 263 END SUB
 264 SUB skipblank(ptr%,text$)
     ·!-----
     '! entferne führende Leerzeichen aus text$
 265 LOCAL lang%, zchn$
 266 lang% = LEN (text$)
                                     '! Stringlänge
 267 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                     '! separiere Zeichen
 268 WHILE (zchn$ = " ") AND (ptr% <= lang%) '! Zeichen <> blank
 269 INCR ptr%
 271 WEND
```

272 END SUB

'***** Programm Ende *****

Listing 3.2: CUT.BAS

PASTE: Vereinigung von Textdateien

CUT ermöglicht es, bestimmte Spalten aus einem **Textdokument** »herauszuschneiden«. Nun fehlt noch eine Funkton Zusammenkleben. Hierbei sind die Texte satzweise zu kombinieren. Bei der Bearbeitung von Tabellen tritt diese Aufgabe zum Beispiel häufiger auf: Informationen sind aus zwei Dateien spaltenweise zu kombinieren. Nachfolgend wird ein solcher Fall konstruiert. Es liegt eine Datei mit Namen und Adressen vor. Eine zweite Datei enthält satzweise die zugehörigen Telefonnummern. Hieraus ist nun ein Textdokument zu erstellen, welches die Daten im folgenden Format enthält:

Name Adresse Telefonnummer

Beide Dateien sind satzweise zu lesen, zusammenzufügen und in einer dritten Datei auszugeben. Eine Arbeit, die per Texteditor nur mit erheblichem manuellen Aufwand zu erledigen ist.

Ein ähnliches Problem tritt auf, wenn zum Beispiel aus folgender Tabelle:

Name: Adresse: Telefonnummer

die Spalten *Adresse* und Te*lefonnummer* zu tauschen sind. Per Editor kaum zu schaffen, aber mit den Modulen CUT und PASTE elegant nach folgendem Schema durchzuführen.

- Zerlege die Urdatei mit CUT in drei Dateien, die jeweils nur noch eine Spalte besitzen.
- Kombiniere die (Spalten-) Dateien mittels des Programms PASTE in beliebiger Reihenfolge.

Es sind sicherlich einige Aufrufe notwendig, aber die Arbeit wird zuverlässig verrichtet. Notfalls läßt sich hierfür eine kleine Batchdatei erstellen, so daß die Aufgabe beliebig oft wiederholbar ist.

Da das Modul PASTE recht klein ist, wird sich hier auf die Diskussion der Ein-/Ausgabemeldungen beschränkt.

Das Programm ist wie gewohnt mit einer interaktiven Bedieneroberfläche und mit einer Kommandoversion ausgestattet. Bei der Eingabe des Wortes PASTE, ohne weitere Parameter, verzweigt das Programm in den interaktiven Modus und meldet sich nach dem Start mit dem Kopftext:

PASTE

(c) Born Version 1.0

Bild 3.5: Kopfmeldung des Programmes PASTE

Mit »Ein-/Ausgabedatei« werden gültige MS-DOS Dateinamen, die auch Laufwerks- und Pfadangaben enthalten dürfen, abgefragt. Existiert eine der angegebenen Eingabedateien nicht, bricht das Programm mit folgender Meldung ab:

```
Die Datei <Name 1> oder <Name 2> existiert nicht
```

An Stelle von *<Name 1>* und *<Name 2>* erscheinen die eingegebenen Dateinamen. Die Abfrage nach der Eingabedatei 2 erscheint erst nach Eingabe des vorhergehenden Dateinamens. Das gleiche gilt für die Abfrage der Ausgabedatei. Existiert die Ausgabedatei bereits, erfolgt eine Warnung:

```
Ausgabedatei existiert bereits, überschreiben (J/N) ?
```

die explizit zu quittieren ist. Der Programmablauf wird mit den folgenden Meldungen angezeigt:

PASTE Start

PASTE Ende

Im Trace-Modus erscheinen zusätzlich die bearbeiteten Zeilen auf dem Bildschirm.

Für den Einsatz in Batchdateien besteht die Möglichkeit zur Eingabe der Dateinamen in der Kommandozeile. Der Kommandomodus besitzt folgende Syntax:

```
PASTE <Eingabedatei 1> <Eingabedatei 2> <Ausgabedatei> <Options>
```

Die Dateinamen dürfen Laufwerks- und Pfadbezeichnungen enthalten. Wildcard-Zeichen (*.*) sind allerdings nicht erlaubt. Die einzelnen Parameter sind durch jeweils ein Leerzeichen voneinander zu trennen.

Über den Aufruf:

```
PASTE /?
```

läßt sich die Online-Hilfe aktivieren. Auf dem Bildschirm erscheint dann folgender Text:

Das Programm liest zwei Eingabedateien und kombiniert die Texte zeilenweise in eine Ausgabedatei.

Optionen:

```
/S=xx überliest n Zeilen in File 1 bis File 2 angehängt wird /D=xx definiert den Delimiter, der die Teilsätze trennt /T schaltet den Trace-Modus ein
```

Bild 3.6: Online-Hilfe für PASTE

Anschließend endet das Programm wieder.

Die Optionen

Nun sollten noch kurz die Optionen besprochen werden. Anders als bei CUT sind diese bei der Eingabe nicht zwingend vorgeschrieben. Aber sie ermöglichen in einigen Fällen etwas mehr Komfort beim Umgang mit CUT.

DieSkip Line-Option /S

Oft ist es so, daß die zu ergänzende Tabelle in einen Text integriert ist. Dieser Text darf natürlich nicht bearbeitet werden. Hierfür dient die Option *Skip Line*. Durch die Eingabe:

```
/S=20
```

werden die ersten 20 Zeilen innerhalb der Textdatei überlesen und unbearbeitet in die Ausgabedatei gespeichert. Diese Option ist nicht zwingend vorgeschrieben. Falls sie fehlt, beginnt die Bearbeitung der Datei ab der ersten Zeile.

DieTrace-Option /T

Wird der Schalter /T gesetzt, erscheinen alle Zeilen, die in die Ausgabedatei abgespeichert werden, auch auf dem Bildschirm. Diese Option ist standardmäßig ausgeschaltet, um die Anzeige zu unterdrücken.

Die Delimiter-Option /D

Mit dieser Option läßt sich ein Trennzeichen definieren, welches zwischen die zwei zu kombinierenden Sätze eingefügt wird. Dies kann ein Feldtrennzeichen (z.B.: , ,) oder einfach ein Leerzeichen sein. Gültige Eingaben sind:

```
/D=#
/d=:
```

Mit der Taste Alt lassen sich auch Zeichen eingeben, die nicht auf der Tastatur vorkommen. Fehlt diese Option, werden die Sätze direkt (auch ohne Leerzeichen) zusammengefügt.

Der Text der Eingabedatei1 wird immer linksbündig gespeichert. Jeder

Satz wird dann durch den zugehörigen Satz der Eingabedatei2 ergänzt.

Die Fehlermeldungen

Ähnlich dem Programm CUT gibt PASTE einige Fehlermeldungen aus, die nachfolgend zusammengefaßt werden.

```
• Meldung: Der Name der <....datei> fehlt
• Ursache: Es fehlt der Name einer Ein- oder Aus- •
        gabedatei. Dies kann insbesondere beim •
        Kommandomodus auftreten.
_____

    Meldung: Die Datei < > oder < > existiert nicht •

• Ursache: Im eingegebenen Verzeichnis wurde die
        Eingabedatei nicht gefunden.
_____
• Meldung: Fehler : <Nummer> unbekannt
 Ursache: Laufzeitfehler PowerBASIC. Die Nummer
         gibt die Fehlerart an (PowerBASIC
     Dokumentation).
_____
• Meldung: Fehler : kein Fileseparator
• Ursache: In der Kommandozeile fehlen die Blanks •
          zwischen den Dateinamen, oder es wurden•
        keine Optionen eingegeben.
_____
```

Tabelle 3.3: Fehlermeldungen des Programmes PASTE

Bei diesen Fehlern bricht das Programm den Ablauf ab.

Die Implementierung

Das Programm besitzt einen relativ einfachen Aufbau, der in Bild 3.7 dargestellt wird.




Bild 3.7: Ablauf des Hauptprogrammes PASTE.BAS

Im Hauptmodul werden die Variablen initialisiert. Dann wird geprüft, ob eine Kommandozeile mit Dateinamen vorhanden ist. In diesem Fall erfolgt die Separierung der Eingabedaten mit dem Unterprogramm getfile. Andernfalls erscheint die Kopfmeldung und die Daten werden interaktiv abgefragt. Nach einer Überprüfung der Eingaben auf Plausibilität werden die Dateien geöffnet. In einer Schleife werden die eventuell mit der Skip Line-Option spezifizierten Zeilen überlesen. Dann beginnt die Bearbeitung der beiden Eingabedateien. Es wird jeweils ein Satz der Eingabedatei 1 gelesen. Dann ist der entsprechende Satz der Eingabedatei 2 zu lesen. Die Ausgabe erfolgt mit einer PRINT-Anweisung, wobei die gelesenen Texte hintereinander geschrieben werden. Die Variable delimiter\$ kann ein Trennzeichen enthalten (/D= Option). Im Initialisierungsteil wird der Variablen ein Leerstring zugewiesen. Ist das Ende einer der beiden Eingabedateien erreicht, wird die Schleife verlassen. Falls die Längen der Eingabedateien verschieden sind, werden die restlichen Sätze der unbearbeiteten Datei in die Ausgabedatei kopiert. Danach endet das Programm.

Die Hilfsmodule

Das Programm PASTE benutzt einige Hilfsmodule, die kurz vorgestellt werden.

fehler

Mit fehler werden Laufzeitfehler des PowerBASIC-Systems abgefangen. Die Fehlernummer wird angezeigt und das Programm bricht ab. Die Fehlerursache ist den PowerBASIC-Handbüchern zu entnehmen.

getswitch

Hier wird der eingegebene Options-String decodiert. Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob die Trace-Option gesetzt ist. Dann wird die Skip Lines-Option ausgewertet. Die letzte Prüfung gilt der Delimiter-Option. Ist diese vorhanden, trägt das Modul den gefunden Wert in die Variable delimiter\$ ein.

getval

Dieses Modul liest einen String aus vorzeichenbehafteten Dezimalziffern ein und bestimmt den Wert (Integer). Das Ergebnis wird dann in der Variablen *tmp*% abgelegt. Die Funktion wird aus dem Unterprogramm *getswitch* aufgerufen.

getfile

Dieses Modul separiert einen Dateinamen aus dem übergebenen Optionsstring. Der Name muß durch ein Leerzeichen vom nachfolgenden Text getrennt sein. Der Parameter ptr% spezifiziert, ab welcher Position im Optionsstring die Separierung erfolgen soll. Nach dem Aufruf zeigt ptr% auf das Leerzeichen hinter dem Dateinamen.

skipblank

Das Modul entfernt führende Leerzeichen aus einem übergebenen Text (string\$). Der Zeiger (ptr%) bestimmt beim Aufruf, ab welcher Position der Text bearbeitet wird. Nach dem Aufruf zeigt ptr% auf das erste Zeichen, das kein Leerzeichen ist. Der Text wurde aber nicht verändert. Im rufenden Programm lassen sich dann die Leerzeichen leicht durch die Funktion MID\$() entfernen.

Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Das Programm kann um eine Process-Line-Option erweitert werden, so daß nur n Zeilen einer Eingabedatei zu bearbeiten sind. Weiterhin kann eine Option den Ablauf bei ungleichen Längen der Eingabedateien steuern (z.B. Abbruch, falls das Ende der ersten Datei erreicht ist).

```
'! Vers. : 1.0
     '! Last Edit : 6. 5.92
     '! Autor : G. Born
'! Files : INPUT, OUTPUT
     '! Progr. Spr.: POWERBASIC
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
     '! Funktion: Das Programm liest zwei Textdateien ein und
                kombiniert diese zeilenweise, so daß aus je-
     ı į
                 weils den zwei Einzelsätzen ein Satz wird.
     1.1
                 Das Ergebnis wird in einer Ausgabedatei abge-
     ١.
                 legt. Es sind folgende Aufrufe möglich:
     ' I
     '! Aufruf: PASTE
                                                '! Interaktiv
Mode
                 PASTE <datei1> <datei2> <datei3> '! Kommando
Mode
     '! Variable definieren
   1 %true = &HFFFF: %false = 0
                                        '! Konstante
   2 ein1% = 1 : ein2% = 2 : aus% = 3
                                        '! Kanäle für I/O
   3 inlinie1$ = ""
                                        '! Puffer Lesedatei 1
   4 inlinie2$ = ""
                                        '! Puffer Lesedatei 2
   5 trace% = %false
                                        '! Trace Mode aus
   6 \text{ skip}\% = 0
                                        '! Zeilen überlesen
   7 ptr% = 0: hilf% = 0
                                        '! Hilfszeiger
   8 delimiter$ = ""
                                        '! Trennzeichen
     'ON ERROR GOTO fehler
     ۱#
                          Hauptprogramm
     9 kommando$ = COMMAND$
                                        '! Parameter ?
  10 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                        '! Interaktiv Mode ?
  11 CLS
                                        '! ja -> Clear Screen
     '! ##### Kopf ausgeben ######
  12 PRINT "P A S T E
                                             (c) Born Version
1.0"
  13 PRINT
     PRINT "Optionen : [ /S=xx Skip n Lines in File 1
PRINT " [ /D=xx Delimiter /T Trace ON
                                Delimiter /T Trace ON
                                                         ] "
  16 PRINT
  17
     INPUT "Eingabedatei 1 : ",infilename1$ '! lese Dateiname
Eingabe 1
  18 INPUT "Eingabedatei 2 : ",infilename2$ '! lese Dateiname
Einqabe 2
  19 INPUT "Ausgabedatei : ",outfilename$ '! lese Dateiname
Ausqabe
  20 INPUT "Optionen : ",options$ '! lese Optionen
  22 ELSE
                      '! Kommando Mode
  23 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                        '! Option /?
  24 IF ptr% <> 0 THEN
                                        '! Hilfsbildschirm
  25 PRINT "P A S T E
                                              (c) Born Version
```

```
1.0"
  26 PRINT
  30 PRINT "Das Programm liest zwei Eingabedateien und
kombiniert"
  31 PRINT "die Texte zeilenweise in eine Ausgabedatei.
Optionen:"
  32 PRINT
      PRINT "/S=xx überliest n Zeilen in File 1 bis File 2
angehängt wird"
  34 PRINT "/D=xx definiert den Delimiter, der die Teilsätze
trennt"
  35 PRINT "/T schaltet den Trace-Modus ein"
     PRINT
  36
  37
     SYSTEM
  38 END IF
     1.1
     '! getfile separiert den Dateinamen aus der Kommandozeile
  39 kommando$ = UCASE$(kommando$)
                                           '! in Großbuchstaben
                                           '! Parameter holen
  40 ptr% = 1
  41 CALL getfile(ptr%, kommando$,infilename1$)'! Name
Eingabedatei1
  42 INCR ptr%
token
  43 CALL getfile(ptr%, kommando$,infilename2$)'! Name
Eingabedatei2
  44 INCR ptr%
                                             '! Anfang next
token
  45 CALL getfile(ptr%, kommando$,outfilename$)'! Name
Ausgabedatei
  46 hilf% = INSTR(kommando$,"/")
                                           '! suche Optionen
  47 IF hilf% >= ptr% THEN
                                          '! gefunden ?
                                          '! Reststring mit
  48 options$ = MID$(kommando$, hilf%)
Optionen
  49 END IF
  50 END IF
  51 IF infilename1$ = "" THEN
                                         '! Leereingabe ?
  52 PRINT "Der Name der Eingabedatei 1 fehlt"
     END
  54 END IF
  55 IF infilename2$ = "" THEN
                                        '! Leereingabe ?
  56 PRINT "Der Name der Eingabedatei 2 fehlt"
  57 END
  58 END IF
  59 IF outfilename$ = "" THEN
                                         '! Leereingabe ?
  60 PRINT "Der Name der Ausgabedatei fehlt"
  61 END
  62 END IF
```

```
63 OPEN infilename1$ FOR INPUT AS #ein1% '! öffne Eingabedatei
   64 OPEN infilename2$ FOR INPUT AS #ein2% '! öffne Eingabedatei
      '! Ausgabedatei vorhanden -> prüfe über OPEN inputdatei
   65 ON ERROR GOTO ok
   66 OPEN outfilename$ FOR INPUT AS #aus% '! existiert
Ausgabedatei%
   67 ON ERROR GOTO fehler
   68 CLOSE #aus%
                                             '! nein -> Close
  69 INPUT "Ausgabedatei existiert bereits, überschreiben (J/N) ?
", tmp$
   70 PRINT
   71 IF UCASE$(tmp$) <> "J" THEN END '! stopp -> sonst Datei
weg
   72 ok:
   73 OPEN outfilename$ FOR OUTPUT AS #aus% '! Ausgabedatei open
   74 options$ = UCASE$(options$)
                                              '! in Großbuchstaben
   75 GOSUB getswitch
                                              '! lese Optionen
   76 print "opt "; skip%; " "; delimiter$; " "; trace%
   77 PRINT
   78 PRINT "PASTE Start "
   79 PRINT
      '! überlese führende Zeilen falls skip line gesetzt
   80 WHILE (skip% > 0) AND (NOT (EOF(ein1%)))
   81 DECR skip%
                                              '! skip% - 1
   82 LINE INPUT #ein1%, inlinie1$
                                             '! lese eine Zeile
   83 PRINT #aus%, inliniel$
84 IF trace% THEN
85 PRINT inliniel$
                                             '! in Ausgabedatei
                                             '! Trace Mode ?
       PRINT inlinie1$
                                             '! Anzeige Original
   86 END IF
   87 WEND
      ' <u>!</u>
      '! bearbeite n Zeilen
   88 LINE INPUT #ein1%, inlinie1$ '! lese eine Zeile
89 LINE INPUT #ein2%, inlinie2$ '! lese eine Zeile
   90 WHILE (NOT EOF(ein1%)) AND (NOT EOF(ein2%))
   91 PRINT #aus%, inlinie1$; delimiter$; '! Zeile in
Ausgabedatei
                    inlinie2$
                                              1.1
   92
                                             '! Trace Mode ?
   93 IF trace% THEN
   94 PRINT inlinie1$;delimiter$;_
95 inlinie2$
                                            '! Display Zeile
                                              1.1
        inlinie2$
```

```
96 END IF
97 LINE INPUT #ein1%, inlinie1$ '! lese eine Zeile
98 LINE INPUT #ein2%, inlinie2$ '! lese eine Zeile
99 WEND
   '! restliche Zeilen umkopieren bei unterschiedl. Dateilängen
100 WHILE NOT (EOF (ein1%))
                                  '! Datei 1 fertig?
101 PRINT #aus%, inlinie1$
                                  '! in Ausgabedatei
102 IF trace% THEN
                                  '! Trace Mode ?
    PRINT inlinie1$
                                  '! ja -> Anzeige
104 END IF
105 LINE INPUT #ein1%, inlinie1$
                                  '! lese eine Zeile
106 WEND
                                  '! Datei 2 fertig?
107 WHILE NOT (EOF (ein2%))
108 PRINT #aus%, inlinie2$
                                  '! in Ausgabedatei
                                  '! Trace Mode ?
109 IF trace% THEN
110 PRINT inlinie2$
                                  '! ja -> Anzeige
111 END IF
112 LINE INPUT #ein2%, inlinie2$ '! lese eine Zeile
113 WEND
114 CLOSE
115 PRINT
116 PRINT "PASTE Ende"
117 END
   Hilfsroutinen
   118 fehler:
   ·-----
   '! Fehlerbehandlung in PASTE
   ·-----
119 IF ERR = 53 THEN
120 PRINT "Die Datei ";infilename1$;" oder ";infilename2$;
        " existiert nicht"
122 ELSE
123 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
124 PRINT "Programmabbruch"
125 END IF
126 END
                                '! MSDOS Exit
127 RETURN
128 getswitch:
   '! decodiere eingegebene Optionen
   '! /S = skip /D = separator /T = tracen
   ·-----
```

```
129 options$ = UCASE$(options$)
130 IF INSTR(options$,"/T") > 0 THEN
131 trace% = %true
                                       '! Trace Mode ein
132 END IF
133 ptr% = INSTR(options$,"/S=")
                                       '! Skip Lines Option ?
134 IF ptr% > 0 THEN
CALL getval(options$,ptr%+3,skip%)
                                       '! lese Zahl
136 END IF
137 ptr% = INSTR(options$,"/D=")
                                       '! check Delimiter
138 IF ptr% > 0 THEN
139
    delimiter$ = MID$(options$,ptr%+3,1) '! get Separator
140 END IF
141 RETURN
142 SUB getval(text$,ptr%,result%)
   1______
   '! decodiere Eingabewert als Dezimalzahl
143 LOCAL tmp%, zchn$, leng%, sign%
                                      '! Vorzeichen +
144 \text{ sign}\% = 1
145 \text{ tmp}\% = 0
                                      '! Hilfsvariable
146 leng% = LEN(text$)
147 CALL skipblank(ptr%,text$)
                                      '! überlese Leerzeichen
                                      '! separ. Zeichen
148 \text{ zchn} = MID$(text$,ptr%,1)
149 IF zchn$ = "-" THEN
                                      '! Vorzeichen ?
                                      '! Vorzeichen -
150 sign% = -1
151 INCR ptr%
                                      '! auf 1. Ziffer
152 END IF
153 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                     '! separ. Zeichen
154 WHILE (zchn$ >= "0") AND (zchn$ <= "9")
                                      '! n Ziffern
155 AND (ptr% <= leng%)
                                      '! Ziffer holen
156 tmp% = tmp% * 10 + VAL(zchn$)
157 INCR ptr%
158 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                      '! nächstes Zeichen
                                      '! lese Zeichen
159 WEND
160 result% = tmp% * sign%
                                      '! Vorzeichen
161 END SUB
162 SUB getfile(ptr%,text$,result$)
   !!-----
   '! separiere Filename aus Eingabetext (text$)
   '! ptr% -> Anfang Filename, result$ = Filename
   ·!-----
163 LOCAL tmp%
```

```
164 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                      '! entferne Blanks
165 tmp% = INSTR(ptr%,text$," ")
                                      '! suche Separator
166 IF tmp% = 0 THEN
167 PRINT "Fehler: kein Fileseparator"
                                      '! kein Endeseparator
                                      '! Exit
169 END IF
170 IF MID$(text$,ptr%,1) = "/" THEN
                                      '! Optionen eingegeben
171 result$ = ""
                                      '! Leerstring
172 ELSE
173 result$ = MID$(text$,ptr%,tmp%-ptr%)
                                      '! Filename
174 ptr% = tmp%
                                      '! korrigiere ptr%
175 END IF
176 END SUB
177 SUB skipblank(ptr%,text$)
   11-----
   '! entferne führende Leerzeichen aus text$
   !!-----
178 LOCAL lang%, zchn$
179 lang% = LEN (text$)
                                      '! Stringlänge
180 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                      '! separiere Zeichen
181 WHILE (zchn$ = " ") AND (ptr% <= lang%) '! Zeichen <> blank
182 INCR ptr%
183 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                             '! separiere Zeichen
184 WEND
185 END SUB
   '**** Programm Ende *****
```

Listing 3.3: PASTE.BAS

SHOW: Bildschirmanzeige von Textdateien

Bei der Entwicklung von Software oder bei der Erstellung von Texten fallen mit der Zeit eine Reihe Dateien an. Oft stellt sich dann die Frage nach dem Inhalt der Dateien. Nicht immer steht ein Drucker zur Ausgabe der Listings zur Verfügung, oder dieser Weg ist nicht erwünscht. Also wird die MS-DOS-Funktion TYPE zur Anzeige der Texte am Bildschirm benutzt. Sind mehrere längere Dateien zu bearbeiten, muß sich der Anwender in Geduld üben, da ja immer der komplette Inhalt ausgegeben wird. Oft möchte man jedoch nur einige Zeilen des Dateianfangs sehen, um eine bestimmte Datei zu identifizieren. Sind die Programme (wie in diesem Buch) mit einem Kommentarkopf versehen, kann die interne Programmfunktion oft an Hand dieser Informationen bestimmt werden. TYPE oder COPY bieten keine Möglichkeit zur Ausgabe dieser Kommentarköpfe, vielmehr wird der komplette Text ausgegeben, womit

meist der Dateianfang nicht mehr auf dem Bildschirm steht.

Das Betriebssystem Unix bietet ein entsprechendes Hilfsprogramm, welches die Ausgabe des Textanfangs oder des -endes erlaubt. Ein ähnliches Werkzeug soll nun auch für die MS-DOS-Welt entwickelt werden, das folgende Funktionen bietet:

- Bildschirmausgabe des Dateianfangs, wobei die Zeilenzahl vorgegeben werden kann.
- Anzeige des Textendes mit wählbarer Zeilenzahl.
- Ausgabe der kompletten Textdatei auf dem Bildschirm mit zuschaltbarer Zeilennumerierung.
- Seitenweise Ausgabe auf dem Bildschirm analog der DOS-MORE-Funktion.

Der erste Punkt erfüllt obige Forderung, nur den Kommentarkopf auszugeben. Bei der Erstellung von Texten ist Punkt 2 oft hilfreich. Hier läßt sich schnell überprüfen, ob das Dateiende textlich und inhaltlich zum Anfang der folgenden Datei paßt. Die letzten Punkte fallen etwas aus der Reihe. TYPE erlaubt ja bereits die Ausgabe kompletter Dateien. Was aber fehlt ist die Anzeige mit einer vorangestellten Zeilennummer. Gerade dies wird bei den Programmen CUT oder PASTE benötigt. Ist bei CUT eine Tabelle innerhalb eines Textes zu bearbeiten, benötigt der Anwender die Parameter für die Optionen »Skip Lines« und »Process Lines«. Das Modul SHOW liefert nun genau diese Informationen. Weiterhin ist es störend, wenn der ausgegeben Text über den Bildschirm rollt. MS-DOS bietet zwar die Möglichkeit, über den Filter MORE eine seitenweise Ausgabe zu erzwingen. Aber warum sollte ein solche Funktion nicht direkt im eigentlichen Programm implementiert werden?

Nach diesen Vorüberlegungen fehlt noch die genaue Spezifikation der Bedieneroberfläche. Mit der Eingabe:

```
SHOW
```

wird das Programm im Interaktiv-Modus gestartet. Es erscheint folgende Meldung (Bild 3.8):

Bild 3.8: Kopfmeldung des Programmes SHOW

Der Name der Eingabedatei darf sowohl Laufwerks- als auch Pfadangaben enthalten. Es sind also alle gültigen MS-DOS-Dateinamen erlaubt, lediglich Wildcards (* bzw. ?) werden nicht unterstützt. Die Abfrage nach

den Optionen erscheint erst nach Eingabe des Dateinamens. Im Kopftext werden die möglichen Eingaben dargestellt. Eine Leereingabe bei der Optionsabfrage veranlaßt SHOW, die komplette Datei auszugeben. Die gleiche Funktion bietet das DOS-Kommando TYPE.

Die Optionen

Nun soll das Programm aber einigen Komfort bieten. Weiterhin muß die Zahl der auszugebenden Zeilen am Dateianfang oder -ende spezifiziert werden. Für diese Zwecke besteht die Möglichkeit, beim Aufruf verschiedene Optionen zu wählen.

Die More-Option /M

Wird die More-Option /M gesetzt, unterbricht SHOW die Ausgabe, sobald die untere Bildschirmzeile erreicht wird. In der untersten Zeile erscheint die Meldung:

```
Weiter, bitte eine Taste betätigen ...
```

Wird eine Taste gedrückt, löscht SHOW den Bildschirm und gibt die nächste Seite aus. Damit läßt sich der ausgegebene Text in Ruhe lesen, ohne daß die Bildschirmanzeige mit <u>Strg+S</u> angehalten werden muß. Die More-Option läßt sich mit den anderen Optionen kombinieren.

Die Option Zeilennumerierung /N

Wird diese Option gesetzt, gibt SHOW vor jeder ausgegebenen Zeile eine laufende Zeilennummer aus. Diese Information ist zum Beispiel für die Programme CUT und PASTE wichtig. Ohne die /N-Option entfällt die Ausgabe der Zeilennumerierung. Die /N-Option läßt sich mit den anderen Optionen kombinieren.

Die Line-Option /L

Diese Option erlaubt es, die Anzahl der auszugebenden Zeilen am Textanfang oder -ende zu spezifizieren. Ohne /L wird die komplette Textdatei auf dem Bildschirm ausgegeben. Soll nur der Anfang der Datei angezeigt werden, ist dies mit:

```
/L=+xx
```

anzugeben. Das Pluszeichen signalisiert, daß sich die nachfolgende Zahl (xx) auf den Dateianfang bezieht. Es sind also xx Zeilen ab dem Textanfang auf dem Bildschirm anzugeben. Für xx ist der Zahlenbereich von 1 bis 99 erlaubt. Längere Textdateien sind ohne die /L-Option auszugeben.

Alternativ besteht die Möglichkeit zur Anzeige von n Zeilen am Textende. Hierfür ist die folgende Eingabe vorgesehen:

```
/L=-xx
```

Das Minuszeichen steht für die Ausgabe des Textendes. Als Zahlenbereich für xx sind die Werte zwischen 1 und 99 zulässig. Längere Texte lassen

sich durch TYPE ausgeben. Wird gleichzeitig die /N-Option selektiert, erscheinen die Zeilennummern (bezogen auf den Textanfang) mit in der Anzeige. Die /L=+xx und /L=-xx Optionen lassen sich nicht gleichzeitig selektieren. Um sowohl den Textanfang als auch das Textende auszugeben, besteht die nachfolgend beschriebene Möglichkeit des Aufrufes über den Kommandomodus.

Der Aufruf von SHOW im Kommandomodus

Zur Benutzung in Batchdateien besteht die Möglichkeit der Parametereingabe innerhalb der Kommandozeile. Dieser Aufruf besitzt folgende Syntax:

```
SHOW <dateiname> <Options>
```

Der Dateiname entspricht den gültigen MS-DOS-Konventionen. Das Optionsfeld kann entfallen. In diesem Fall wird die komplette Datei ausgegeben. Falls keine Datei existiert, erscheint bei beiden Eingabeversionen die Fehlermeldung:

```
Datei <Filename> nicht gefunden
```

Bei der Kommandooption lassen sich die Schalter in beliebiger Reihenfolge getrennt durch Leerzeichen eingeben. Nachfolgend finden sich einige gültige Angaben für Optionen:

```
/N /M /L=+10
/L=-99 /N /M
/L= +10 /L= -30 /N
```

Die letzte Zeile enthält zweimal die /L-Option. Dies ist nach der Definition aber nicht zulässig. SHOW übernimmt in diesem Fall nur die zuerst gefundene gültige Option und ignoriert die nachfolgenden Zeichen der /L=-xx-Option.

Bei fehlerhaften Eingaben erfolgt eine Fehlermeldung. Bei der More-Option wird vor Ausgabe der ersten Zeile der Bildschirm gelöscht, während ohne More-Option die Anzeige gescrollt wird.

Die Online-Hilfe

Wie bei DOS 5.0 und den anderen Programmen läßt sich ein Bildschirm mit Online-Informationen über die Eingabe:

```
SHOW /?
```

abrufen. Dann erscheint folgender Text:

```
S H O W (c) Born Version 1.0

Aufruf: SHOW 
SHOW <dateil> <optionen>
```

Das Programm gibt n Zeilen am Anfang oder Ende einer Textdatei aus. Optionen:

```
/L=+xx Anzeige n Zeilen vom Dateianfang
/L=-xx Anzeige n Zeilen vom Dateiende
/N Zeilennumerierung
/M More-Option
```

Bild 3.9: Die Online-Hilfe von SHOW

Anschließend bricht das Programm ab, und Sie können weitere DOS-Befehle eingeben.

Der Entwurf

Damit kann mit dem Programmentwurf begonnen werden. Die Optionen /L=+xx und /N sind ohne Probleme zu erfüllen. Hier muß einfach die Datei satzweise gelesen und ausgegeben werden. Die Anzeige der Zeilennummern kann durch einen PRINT-Befehl erfolgen. Bei der More-Option ist ein interner Zähler zu führen, der beim Erreichen des unteren Bildschirmrandes ein eigenes Modul aktiviert. Dieses muß die Benutzereingaben abfragen, die Anzeige löschen und die Ausgabe auf Zeile 1 setzen

Bleibt noch die /L=-xx-Option, die etwas mehr Probleme bringt. Wie läßt sich die Zeile erkennen, ab der der Text bis zum Dateiende auszugeben ist?

In den wenigsten Fällen ist die Zahl der Zeilen in der Textdatei bekannt. Also muß eine geeignete Lösung für diese Aufgabe gesucht werden. Die erste Möglichkeit besteht darin, die Zeilenzahl in einem ersten Durchlauf zu ermitteln. Dann ist die Datei in einem zweiten Durchgang satzweise zu lesen und ab der selektierten Position auszugeben. Dies hat den großen Vorteil, daß kein großer Aufwand für die Aufbereitung entsteht. Aber bei längeren Textdateien wirkt sich das zweimalige Durchsuchen negativ auf das Laufzeitverhalten aus.

Eine andere Alternative besteht darin, sich für jeden Satz den Offset in Byte zum Dateianfang zu merken. Dann läßt sich anschließend der Lesezeiger direkt auf den ersten auszugebenden Satz positionieren. Dies spart zwar Laufzeit, bedingt aber andererseits einen hohen Verwaltungsaufwand. Bei längeren Dateien dauert der Positioniervorgang auch eine gewisse Zeit.

Für die nachfolgende Implementierung wird eine dritte Alternative gewählt. Die Zahl der auszugebenden Zeilen ist per Definition auf maximal 99 begrenzt. Ein interner Ringpuffer dient zur Aufnahme der laufenden Zeilennummern und der jeweils gelesenen Sätze. Der Puffer besitzt eine feste Größe für 99 Einträge. Dies bedeutet, daß in jeder Situation die (maximal 99) zuletzt gelesenen Sätze der Datei im Puffer vorliegen. Sobald die Datei komplett gelesen wurde, läßt sich die gewünschte Anzahl der

Textzeilen am Dateiende ausgeben.

Noch ein paar Bemerkungen zur Pufferverwaltung. Einmal findet sich eine Variable, die die Zahl der Einträge enthält. Dies ist erforderlich, da der Fall auftreten kann, daß mit /L=-xx mehr Zeilen zur Ausgabe spezifiziert werden als die Datei enthält (z.B. Datei = 50 Zeilen und /L=-99). Ein Zeiger adressiert die jeweils nächste zu beschreibende Zeile im Puffer. Da der Puffer eine ringförmige Topologie besitzt, ist der Zeiger mit Modulo 99 zu erhöhen, d.h. bei mehr als 99 Zeilen wird einfach der älteste Eintrag am Pufferanfang überschrieben. Dies hat gegenüber einer linearen Anordnung den Vorteil, daß die Sätze innerhalb des Puffers nicht verschoben werden müssen.

Die Implementierung

Um die Realisierung zu vereinfachen, wurde die Aufgabe in verschiedene Teile strukturiert und in Form von kleineren Modulen implementiert. Das folgende Hierarchiediagramm (Bild 3.10) zeigt die Zusammenschaltung aller Module.




Bild 3.10: Hierarchiediagramm des Programmes SHOW

Es ist ersichtlich, daß bereits in den vorhergehenden Abschnitten entwickelte Module Verwendung finden. Dies gilt insbesondere für die

Unterprogramme fehler, getswitch, getval, getfile und skipblank. Dadurch beschränkt sich die Implementierung nur noch auf die restlichen Module, deren Aufbau und Funktion nachfolgend beschrieben wird.

Das Hauptmodul

In diesem Programm werden die globalen Variablen und Konstanten definiert. Die Puffergröße zur Aufnahme der eingelesenen Zeilen (buff\$()) und der Zeilennummern (buffz&()) wird durch die Konstante %max spezifiziert. Durch Variation dieser Konstante lassen sich auch mehr als 99 Zeilen ausgeben. Die Bedeutung der Variablen ist im Listing beschrieben. Der Ablauf ähnelt den bereits besprochenen Programmen. Nach den Variablendefinition wird geprüft, ob in der Eingabezeile weitere Parameter vorhanden sind. Ist dies der Fall, sind Dateiname und eventuelle Optionen zu separieren. Andernfalls verzweigt das Modul in den interaktiven Abfragemodus und gibt die Kopfmeldung aus. Nach dem Öffnen der Eingabedatei sind eventuelle Optionen zu decodieren. Die jeweiligen Schalter (more%, linenr%, outz%) wurden bei der Initialisierung auf Standardwerte gesetzt. Dann wird je nach dem Wert von outz\% (/L=) die Eingabedatei bearbeitet. Falls keine /L-Option vorliegt (outz% = 0), kann der Text ganz normal ausgegeben werden. Mit outz% > 0 (/L=+xx) muß das Modul anfang aktiviert werden. Für die /L=-xx-Option ist das Modul ende zuständig. Die Unterscheidung erfolgt über den Wert von outz% in der CASE-Anweisung. Nach der Bearbeitung ist die Datei zu schließen und das Programm zu beenden.

getswitch

Hier sind die eingegeben Optionen zu decodieren und die jeweiligen Parameter zu setzen. Bei der /L-Option ist auf eine Begrenzung der Eingabewerte zu achten. Dies erfolgt durch Vergleich mit der Konstanten *%max*, was letztlich zur Flexibilität des Programmes beiträgt.

getval

Das Modul wurde so modifiziert, daß es Zahlen mit positiven und negativen Vorzeichen erkennt und decodiert.

anfang

Dieses Unterprogramm ist für die Ausgabe des Textes am Dateianfang verantwortlich. Die Datei wird in der WHILE-Schleife satzweise gelesen und mit PRINT ausgegeben, bis die spezifizierte Zeilenzahl erreicht ist. Dann bricht das Modul die Bearbeitung ab. Falls die /N-Option selektiert ist, erscheint vor jeder Zeile der Wert der Variablen zeile& (Zeilennummer). Der Aufruf des Unterprogrammes newscreen sorgt dafür, daß bei selektierter More-Option eine Benutzerabfrage am unteren Bildschirmrand erscheint. Das Modul nutzt nur einen Eintrag im Textpuffer (buff\$(1)) für die Speicherung der Daten.

ende

Dieses Modul gibt n Zeilen am Textende auf dem Bildschirm aus. In einer eigenen WHILE-Schleife wird die Datei zuerst satzweise gelesen. Diese Schleife ist bereits so organisiert, daß die Zeichen direkt in den Ringpuffer (buffs()) geschrieben werden. Gleichzeitig dient das Feld buffz&() zur Aufnahme der Zeilennummern. In count% wird die Zahl der Puffereinträge geführt. Dies ist wichtig, um Dateien mit weniger als %max Sätzen zu erkennen, da dort nur ein Teilpuffer auszugeben ist. Nach Erreichen des Dateiendes ist die spezifizierte Zeilenzahl aus dem Puffer anzuzeigen. Vorher muß der Zeiger auf den Puffer so justiert werden, daß er auf den auszugebenden Text zeigt. Dann werden n Zeilen ausgegeben, wobei dieser Wert in count% steht. Es ist aber darauf zu achten, daß count% immer kleiner oder gleich der mit /L spezifizierten Zeilenzahl ist.

newscreen

Bei der More-Option ist die Ausgabe zu unterbrechen, sobald der untere Bildschirmrand erreicht wird. Dann muß die folgende Benutzermeldung erscheinen:

```
Weiter, bitte ein Taste betätigen ...
```

Diese Aufgabe fällt dem Modul *newscreen* zu. Falls der Wert der Variablen *scrline*% die maximale Zeilenzahl pro Bildschirmseite (*%maxscr*) übersteigt, erscheint diese Meldung. Erst nach Betätigung einer Taste löscht der Befehl CLS den Bildschirm und gibt die weitere Bearbeitung frei.

Weitere Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Das Modul SHOW erlaubt nur die Ausgabe von 99 Zeilen am Textanfang oder -ende. Durch Variation der Konstanten *%max* läßt sich dieser Wert vergrößern. Weiterhin kann SHOW so erweitert werden, daß jeder beliebige Ausschnitt aus einer Textdatei ausgegeben werden kann. Denkbar ist auch, daß mit einem Aufruf Anfang und Ende einer Datei angezeigt werden.

```
diese auf dem Bildschirm aus. Dabei kann
angegeben
     1.1
                werden, wieviele Zeilen vom Textende oder -
anfang
                angezeigt werden (max. 99).
     1.1
     тŢ
                 /L=+xx Anzeige des Dateianfangs
     1.1
                 /L=-xx Anzeige des Dateiendes
     υį
                        Zeilennumerierung
                 /N
     ' <u>!</u>
                 /M
                        More-Option
     1.1
     '! Aufruf:
                SHOW
                                                 '! Interaktiv
Mode
     1.1
                SHOW <dateil> <optionen>
                                                !! Kommando
Mode
     '! Variable definieren
                                       '! Konstante
   1 %true = &HFFFF: %false = 0
   2 ein% = 1
                                       '! Kanal für I/O
   3 options$ = ""
                                       '! Optionen
   4 more% = %false
                                        '! More Option aus
   5 linenr% = %false
                                        '! Zeilennummern aus
   6 \% max = 99
   7 DIM buff$(0:%max-1)
                                       '! Puffer Lesedatei
   8 DIM buffz&(0:%max-1)
                                       '! Puffer Zeilennummern
                                       '! Ausgaben /L=...
   9 \text{ outz} % = 0
  10 \text{ zeile} = 0
                                       '! bearbeitete Zeilen
  11 \% maxscr = 20
                                       '! Zeilen pro Screen
  12 \text{ scrline} \& = 0
                                        '! aktuelle Bildzeile
                                       '! Hilfszeiger
  13 ptr% = 0: hilf% = 0
  14 ON ERROR GOTO fehler
     Hauptprogramm
     15 kommando$ = COMMAND$
                                       '! Parameter ?
                                        '! Interaktiv Mode ?
  16 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                        '! ja -> Clear Screen
     '! #####
              Kopf ausgeben #####
  18 PRINT "S H O W
                                        (c) Born Version 1.0"
  19 PRINT
  20 PRINT "Optionen : [ /L=+xx Anzeige n Zeilen am Dateianfang
] "
     PRINT "
  21
                     [ /L=-xx Anzeige n Zeilen am Dateiende
] "
     PRINT "
                      [ /N
                               Zeilennumerierung /M More Ein
] "
     PRINT
  24 INPUT "Eingabedatei : ",infilename$ '! lese Dateiname
Eingabe
  25 INPUT "Optionen : ", options$ '! lese Optionen
```

```
26 PRINT
  27 ELSE
                                           '! Kommando Mode
                                           '! Option /?
  28 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                          '! Hilfsbildschirm
  29 IF ptr% <> 0 THEN
  30 PRINT "S H O W
                                           (c) Born Version 1.0"
  31
      PRINT
  32 PRINT "Aufruf: SHOW"
  33 PRINT "
                       SHOW <dateil> <optionen>"
      PRINT
  34
      PRINT "Das Programm gibt n Zeilen am Anfang oder Ende einer
  35
Text-"
      PRINT "datei aus. Optionen:"
       PRINT
      PRINT "/L=+xx Anzeige n Zeilen vom Dateianfang"
  38
  39 PRINT "/L=-xx Anzeige n Zeilen vom Dateiende"
  40 PRINT "/N Zeilennumerierung"
41 PRINT "/M More Option"
  42 PRINT
  43 SYSTEM
  44 END IF
      1.1
      '! getfile separiert den Dateinamen aus der Kommandozeile
      '! Falls ein Name fehlt, würden die Optionen in die jeweilige
      '! Variable gespeichert. Dies ist abgefangen, da Optionen mit
      '! /.. beginnen. Dann wird ein Leerstring zurückgegeben
  45 kommando$ = UCASE$(kommando$) + " " '! Blank als
Endeseparator
  46 ptr% = 1
                                           '! Parameter holen
  47
     CALL getfile(ptr%, kommando$,infilename$) '! Name
Eingabedatei
  48 INCR ptr%
                                           '! Anfang next token
  49 hilf% = INSTR(kommando$,"/")
                                          '! suche Optionen
                                          '! gefunden ?
  50 IF hilf% >= ptr% THEN
  options$ = MID$(kommando$, hilf%) '! Reststring mit
Optionen
  52 END IF
  53 END IF
  54 IF infilename$ = "" THEN
                                          '! Leereingabe ?
  55 PRINT "Der Name der Eingabedatei fehlt"
  56 END
  57 END IF
  58 OPEN infilename$ FOR INPUT AS #ein$ '! öffne Eingabedatei
  59 IF LEN(options$) > 0 THEN
  60 GOSUB getswitch
                                          '! lese Optionen
  61 END IF
      ' !
      '! bearbeite Datei je nach Option
                                           '! Leerzeile
  62 PRINT
```

```
63 IF more% THEN CLS
                               '! clear Screen bei
More
  64 SELECT CASE outz%
  65 CASE > 0
  66 CALL anfang(outz%)
                               '! L=+xx Option
  67 \text{ CASE} = 0
    ·!-----
    '! kopiere komplette Textdatei auf Screen
    *!-----
  68 WHILE NOT (EOF(ein%))
  69
    INCR zeile&
                               '! laufende
Zeilennummer
  70 LINE INPUT #ein%, buff$(1)
                               '! lese eine Zeile
                               '! Bildzeile + 1
  71 INCR scrline&
                               '! Bildwechsel bei More
  72 IF more% THEN CALL newscreen
  73 IF linenr% THEN PRINT zeile&;" "; '! Zeilennr. ausgeben
  74 PRINT buff$(1)
                               '! anzeigen
  75 WEND
  76 CASE < 0
  77 CALL ende (outz%)
  78 END SELECT
                                '! Datei schließen
  79 CLOSE
  80 END
    Hilfsroutinen
    81 fehler.
    '! Fehlerbehandlung in SHOW
    1_____
  82 IF ERR = 53 THEN
    PRINT "Die Datei "; infilename$; " existiert nicht"
  84 ELSE
  85 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
  86 PRINT "Programmabbruch"
  87 END IF
  88 END
                             '! MSDOS Exit
  89 RETURN
  90 getswitch:
    ·-----
    '! decodiere eingegebene Optionen
    '! /M= more /N= Zeilennummern
```

```
'! /L=+xx Textanfang /L=-xx Textende
     1_____
  91 options$ = UCASE$(options$)
                                      '! in Großbuchstaben
  92 IF INSTR(options$,"/M") > 0 THEN
  93
     more% = %true
                                          '! More Mode ein
  94 END IF
  95 IF INSTR(options$,"/N") > 0 THEN
                                         '! Linenr. Option ?
                                          '! Zeilennumerierung
  96
     linenr% = %true
ein
  97 END IF
  98 ptr% = INSTR(options$,"/L=")
                                          '! Anfang oder Ende
Text
  99 IF ptr% > 0 THEN
 100 CALL getval(options$,ptr%+3,outz%) '! lese Zahl
101 IF outz% > %max THEN outz% = %max '! begrenze Wert
 102 IF outz% < -%max THEN outz% = - %max '! auf +99 bis -99
 103 END IF
 104 RETURN
 105 SUB getval(text$,ptr%,result%)
     ·-----
     '! decodiere Eingabewert als Dezimalzahl
     ·-----
 106 LOCAL tmp%, zchn$, leng%, sign%
                                        '! Vorzeichen +
 107 \text{ sign}\% = 1
                                        '! Hilfsvariable
 108 \text{ tmp}\% = 0
 109 leng% = LEN(text$)
                                        '! überlese Leerzeichen
 110 CALL skipblank(ptr%,text$)
 111 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                        '! separ. Zeichen
 112 IF zchn$ = "+" THEN
  113 INCR ptr%
                                        '! auf 1. Ziffer
 114 ELSEIF zchn$ = "-" THEN
                                        '! Vorzeichen ?
 115 sign% = -1
116 INCR ptr%
                                        '! Vorzeichen -
                                         '! auf 1. Ziffer
 117 END IF
                                        '! separ. Zeichen
 118 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
 119 WHILE (zchn$ >= "0") AND (zchn$ <= "9")
 120 AND (ptr% <= leng%)
                                        '! n Ziffern
 121 tmp% = tmp% * 10 + VAL(zchn\$)
                                        '! Ziffer holen
 122 INCR ptr%
                                        '! nächstes Zeichen
 123 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                        '! lese Zeichen
 124 WEND
 125 result% = tmp% * sign%
                                       '! Vorzeichen
```

```
126 END SUB
 127 SUB getfile(ptr%,text$,result$)
     ·!-----
     '! separiere Filename aus Eingabetext (text$)
     '! ptr% -> Anfang Filename, result$ = Filename
     ·!-----
 128 LOCAL tmp%
 129 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                    '! entferne Blanks
 130 tmp% = INSTR(ptr%,text$," ")
                                    '! suche Separator
 131 IF tmp% = 0 THEN
 132 PRINT "Fehler: kein Fileseparator"
                                    '! kein Endeseparator
                                    '! Exit
 133 END
 134 END IF
 135 IF MID$(text$,ptr%,1) = "/" THEN
                                    '! Optionen eingegeben
 136 result$ = ""
                                    '! Leerstring
 137 ELSE
 138 result$ = MID$(text$,ptr%,tmp%-ptr%) '! Filename
 139 ptr% = tmp%
                                    '! korrigiere ptr%
 140 END IF
 141 END SUB
 142 SUB anfang(maxzeile%)
     !!-----
     '! kopiere Textanfang bis maxzeile auf Screen
     !!-----
 143 SHARED more%, zeile&, ein%, scrline&, linenr%
 144 SHARED buff$()
 145 WHILE NOT (EOF(ein%))
 146 INCR zeile&
                                   '! laufende
Zeilennummer
 147 IF zeile& > maxzeile% THEN
                                   '! ready
 148
     EXIT SUB
 149 END IF
 150 LINE INPUT #ein%, buff$(1)
                                   '! lese eine Zeile
 151 INCR scrline&
                                   '! Bildzeile + 1
 152 IF more% THEN CALL newscreen
                                   '! Bildwechsel bei More
 153 IF linenr% THEN PRINT zeile&;" "; '! Zeilennr. ausgeben
 154 PRINT buff$(1)
                                   '! anzeigen
 155 WEND
 156 END SUB
 157 SUB ende (maxzeile%)
    11-----
```

```
'! kopiere Ende der Textdatei auf Screen. Hierzu werden
      '! %max Zeilen in einen Umlaufpuffer geschrieben. Am Datei-
      '! ende liegen dann die letzten Zeilen vor und lassen sich
      '! einfach ausgeben.
      ·!-----
  158 LOCAL ptr%, count%
  159 SHARED more%, zeile&, ein%, buff$(), scrline&
  160 SHARED linenr%, buffz&()
  161 ptr% = 0
                                              '! Zeiger auf Buffer
  162 count% = 0
                                               '! keine Einträge
  163 maxzeile% = -maxzeile%
                                              '! Betrag bilden
  164 WHILE NOT (EOF(ein%))
                                              '! lese Datei
  165 INCR zeile&
                                              '! laufende
Zeilennummer
 166 IF count% < %max THEN INCR count% '! zähle bis %max
167 LINE INPUT #ein%, buff$(ptr%) '! lese eine Zeile
 168 buffz&(ptr%) = zeile& '! merke Zeilennummer
169 ptr% = (ptr% + 1) MOD %max '! ptr auf next entry
  170 WEND
      '! Text aus dem Ringpuffer ausgeben, count definiert die
      '! falls der Puffer nicht voll ist, findet sich der 1. Satz
      '! in buff$(0), sonst steht er in buff$(ptr%)
      ۱ <u>۱</u>
  171 IF count% < %max THEN
                                              '! Puffer voll ?
  1/1 IF COUNT% < %max THEN
172 ptr% = ptr% - maxzeile%</pre>
                                              '! nein -> auf Anfang
  173 IF ptr% < 0 THEN ptr% = 0
  174 ELSE
                                              '! Position im
  175 ptr% = ptr% - maxzeile%
Ringpuffer
  176 IF ptr% < 0 THEN ptr% = ptr% + %max '! berechnen
  177 END IF
                                              '! ja -> ptr% lassen
                                              '! Ausgabezahl auf
  178 IF count% > maxzeile% THEN
                                              '! /L=-xx begrenzen
  179 count% = maxzeile%
  180 END IF
  181 \text{ scrline} \& = 0
  182 WHILE count% > 0
                                              '! Sätze ausgeben
  183 INCR scrline&
  184 IF more% THEN CALL newscreen
                                              '! Bildwechsel bei More
  185 IF linenr% THEN PRINT buffz&(ptr%); " ";'! Zeilennr. ausgeben
  186 PRINT buff$(ptr%)
  186 PRINT buff$(ptr%)
187 ptr% = (ptr% + 1) MOD %max
                                              '! anzeigen
                                              '! next entry
  188 DECR count%
                                              '! 1 Zeile weniger
  189 WEND
  190 END SUB
```

```
191 SUB newscreen
   1______
   '! More Abfrage bei vollem Bildschirm
   ·-----
192 SHARED scrline&
193 IF scrline& > %maxscr THEN
194 PRINT
195 PRINT "Weiter, bitte eine Taste betätigen ..."
196 WHILE LEN(INKEY$) = 0
                                     '! warte auf Taste
197
   WEND
198 scrline& = 0
                                     '! auf 1. Zeile
199 CLS
                                     '! clear Screen
200 END IF
201 END SUB
202 SUB skipblank(ptr%,text$)
   '! entferne führende Leerzeichen aus text$
203 LOCAL lang%, zchn$
204 lang% = LEN (text$)
                                      '! Stringlänge
205 \text{ zchn} = MID$(text$,ptr%,1)
                                      '! separiere Zeichen
206 WHILE (zchn$ = " ") AND (ptr% <= lang%) '! Zeichen <> blank
207 INCR ptr%
208 \text{ zchn} = MID$(text$,ptr%,1)
                                     '! separiere Zeichen
209 WEND
210 END SUB
   '**** Programm Ende *****
```

Listing 3.4: SHOW.BAS

CRDEL: Ein Filter zum Entfernen von Returnzeichen

Seit den Anfangstagen der Textverarbeitung besteht das Problem, daß diese Produkte eine andere Satzformatierung verwenden als zum Beispiel die DOS-Editoren. Wer nur mit einem Textverarbeitungsprogramm oder nur mit einem Editor arbeitet, den braucht dies nicht zu stören. Aber es gibt eine Menge Leute, die vor der Aufgabe stehen, einen vorhandenen ASCII-Text in eines der vielen Textverarbeitungsprogramme zu übernehmen. Dabei stören insbesondere die »harten« Returns, die bei normalen Editioren nach jeder Zeile eingefügt werden. Dieses Zeichen werden aber bei vielen Textverarbeitungsprogrammen als Absatzmarken interpretiert. Zur Bearbeitun per Textsystem sind alle diese Returns zu

entfernen. Die manuelle Filterung im jeweiligen Textverarbeitungsprogramm sicherlich eine abendfüllende ist Beschäftigung. Abhilfe versprechen automatische Konvertierprogramme. Aber diese Tools müssen erst einmal vorhanden sein. Die Sache hat jedoch noch einen weiteren Haken: Sobald Tabellen oder fest formatierte Texte in der Datei auftreten, entfernt der Konverter auch hier die Returns. Damit müssen diese Tabellen doch wieder mühsam nachbearbeitet werden. Aus der Notwendigkeit heraus, ca. 600 Seiten ASCII-Text in das MS-Word-Format zu konvertieren, entstand die Idee für das Programm CRDEL. Da das Programm in Pascal vorlag wurde eine Portierung nach PowerBASIC vorgenommen, um auch diesem Anwenderkreis Möglichkeit zur Dateikonvertierung zu bieten.

CRDEL beschreitet einen etwas anderen Ansatz als die meisten Konvertierprogramme. Die Textdatei wird eingelesen und auf dem Bildschirm dargestellt. Dann wird bei jeder Zeile abgefragt, ob das Return am Zeilenende zu entfernen ist. Damit ist zwar einerseits eine manuelle Interaktion notwendig. Aber der Anwender kann andererseits selbst entscheiden, wo die Returns entfernt werden sollen. Da die Steuerung des Programmes nur zwei Tasten erfordert, lassen sich auch längere Dateien in kurzer Zeit konvertieren.

Die Anforderungen

Bevor mit der Erstellung des Programmes begonnen wird, sind wieder die Anforderungen zu definieren. Das Programm soll eine ASCII-Datei satzweise einlesen und je nach Benutzereingabe die Returnzeichen entfernen. Nach der Eingabe:

CRDEL

befindet sich das Programm im Interaktiv-Modus und gibt folgende Maske aus:

```
CRDEL (c) Born Version 1.0

<RET> löschen -> J eingeben, sonst eine beliebige Taste betätigen

Eingabedatei :
Ausgabedatei :
```

Die Abfrage der Dateinamen erfolgt sequentiell. Die Namen dürfen Laufwerks- und Pfadangaben enthalten. Nach Eingabe des Namens der Eingabedatei wird der Name der Ausgabedatei abgefragt. Falls beide Namen identisch sind, bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab:

```
Fehler: Eingabedatei = Ausgabedatei nicht erlaubt
```

Existiert eine Eingabedatei nicht, erscheint ebenfalls eine Meldung:

```
Die Datei <Name> existiert nicht
```

und das Programm endet. Falls bereits eine Datei mit dem Namen der Ausgabedatei existiert, erfolgt eine Warnung:

```
Ausgabedatei existiert bereits, überschreiben (J/N) ?
```

Durch Eingabe des Zeichens »J« wird die Datei überschrieben. Alle anderen Eingaben beenden das Programm. Fehlende Namen für Ein- und Ausgabedateien führen ebenfalls zu einem Programmabbruch mit der meldung:

Der Name der Eingabedatei fehlt

```
Der Name der Ausgabedatei fehlt
```

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Dateinamen bereits in der Kommandozeile beim Aufruf anzugeben. Hierfür gilt folgende Syntax:

```
CRDEL <Eingabedatei> <Ausgabedatei>
```

Im Kommandomodus erscheint keine Kopfmeldung. Es gelten aber die bereits oben beschriebenen Fehlermeldungen und Warnungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Online-Hilfe über die Eingabe:

```
CRDEL /?
```

zu aktivieren. Dann erscheint folgender Text auf dem Bildschirm:

```
C R D E L (c) Born Version 1.0

Aufruf: CRDEL oder CRDEL <Quellfile> <Zielfile>

Das Programm filtert die harten Returns aus einer Textdatei.

Löschen -> J eingeben, sonst eine beliebige Taste betätigen
```

Anschließend endet das Programm wieder.

Sobald CRDEL mit der Bearbeitung der Datei beginnt, erscheinen die ersten n Zeilen der ASCII-Datei auf dem Bildschirm. Durch die Anzeige mehrerer Zeilen lassen sich Absätze und Tabellen vorausschauend erkennen und behandeln. Die aktuell zu bearbeitende Zeile wird am Textende durch die Zeichen «--- markiert. Nun muss die Taste J betätgt werden, um die Absatzmarke zu entfernen. Falls am Satzende ein getrenntes Wort auftritt, ist gleichzeit der Trennstrich zu entfernen. Wird ein andere Taste gedrückt, ist die Zeile unmodufiziert zu speichern. Anschließend rollt der Text eine Zeile nach oben und am unteren Bildrand erscheint eine neue Zeile. Dies wiederholt sich solange, bis die komplette Datei eingelesen und bearbeitet wurde. Durch diese Technik lassen sich auch große Dateien in kurzer Zeit bearbeiten.

Der Entwurf

Die Aufgabe ist recht einfach, so daß auf eine breitere Diskussion verzichtet wird. Es soll nur kurz das Konzept zur Dateibearbeitung erläutert werden. Aus Anwendersicht muß ein kompletter Textabschnitt auf dem Bildschirm erscheinen. Innerhalb dieses Textes werden die Zeilen dann bearbeitet. Dies hat zur Konsequenz, daß ein Zwischenpuffer zur Bearbeitung der eingelesenen Zeilen erforderlich wird. Dieser wird als Ringpuffer mit einem Schreib- und einem Lesezeiger implementiert. Zuerst ist der Puffer zu füllen und der Inhalt auf dem Bildschirm anzuzeigen. Dann wird jeweils ein Zeile aus dem Puffer gelesen, bearbeitet und in die Ausgabedatei gespeichert. Gleichzeitig muß der Puffer mit einem neuen Satz aus der Eingabedatei wieder aufgefüllt werden. Der Filteralgorithmus wird durch die Benutzereingaben gesteuert. Bei der Eingabe »J« ist das Return-Zeichen zu entfernen. Dies ist recht einfach, da der LINE INPUT-Befehl nur den reinen Text im Puffer ablegt. Wird hinter der Augabeanweisung (PRINT) ein Semikolon gesetzt, schreibt Basic den Text ohne Return in die Ausgabedatei. Jetzt muß aber aber noch das Textende aufbereitet werden. Wird ein Return entfernt, ist am Satzende ein Leerzeichen einzufügen, um den Satz vom nachfolgenden Wort zu trennen. Ein Sonderfall tritt bei getrennten Wörtern auf. Trennzeichen »-« sind zu entfernen, wobei kein Lerrzeichen eigefügt werden darf. Das getrennte Wort soll ja in der kombinierten Zeile zusammenstehen. Allerdings gibt es den Fall, wo der Bindestrich nicht als Trennzeichen fungiert (z.B. MS-DOS). Hier ist es nicht erwünscht, wenn CRDEL das Zeichen »-« entfernt. Deshalb wird geprüft, vo vor dem »-« ein Lerrzeichen steht. Ind iesem Fall wird das Zeichen nicht entfernt, sondern mit einem anhänden Lerrzeichen ausgegeben. Damit ist das Thema abgeschlossen.

Die Implementierung

Das Hauptmodul initialisiert die Variable und liest je nach Modus die Namen der Ein-/Ausgabedateien ein. Nach einer Überprüfung werden die Dateien geöffnet und die Bearbeitung beginnt. Zuerst sind n Zeilen aus der Datei in den Puffer zu lesen und am Bildschirm anzuzeigen (1. FOR-Schleife). Der Puffer (inline\$()) wird über den Schreibzeiger (zeile%) und den Lesezeiger (hilf%) verwaltet. Nachdem der Puffer gefüllt ist, beginnt die eigentliche Bearbeitung des Textes. Es wird jeweils ein Satz auf dem Puffer gelesen, bearbeitet und abgespeichert. Gleichzeitig wird ein neuer Eingabesatz aus der Quelldatei in den Puffer übertragen. Mit den LOCATE-Befehlen wird der Cursor auf die erforderlichen Positionen gesetzt. Dies ist einmal für die Markierung «--- erforderlich. Weiterhin wird durch eine PRINT-Anweisung in Zeile 25 ein Bildsroll erzwungen.

Bei Erreichen des Dateiendes sorgt eine zweite FOR-Schleife für die Bearbeitung und Ausgabe des restlichen Pufferinhaltes. Dann beendet CRDEL die Bearbeitung.

fehler

Das Modul fängt PowerBASIC-Laufzeitfehler ab. Der Aufbau wurde bereits besprochen.

getfile

Das Unterprogramm separiert die Dateinamen aus dem übergebenen Kommandostring.

Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Bei Fehleingaben besteht in der vorliegenden Version keine Möglichkeit zur Korrektur. Eine Erweiterung um eine »Undo«-Funktion für die letzte Eingabe ist sicherlich wünschenswert.

```
XREF
       /Z = 50
                                (c) Born Version 1.0
Datei : crdel.bas Datum : 05-17-1992
                                       Seite : 1
Zeile Anweisung
     '! File : CRDEL.BAS
'! Vers. : 1.0
     '! Last Edit : 6. 5.92
    '! Autor : G. Born
'! Files : INPUT, OUTPUT
     '! Progr. Spr.: POWERBASIC
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
     '! Funktion: Das Programm liest eine Textdatei ein und
     '!
              filtert auf Benutzeranweisung die "harten
     '!
              RETURN" Zeichen am Zeilenende aus der Datei.
     ' !
              Damit kann diese mit Textverarbeitungsprogrammen
     ' <u>!</u>
              wie Word bearbeitet werden.
     υį
     '! Aufruf: CRDEL
'! CRDEL <datei1> <datei2> '! Kommando Mode
                                    '! Interaktiv Mode
     '! Variable definieren
   1 %max = 15
                                    '! Konstante
   2 ein% = 1 : aus% = 2
                                    '! Kanäle für I/O
   3 DIM inlinie$(0:%max-1)
                                    '! Puffer Lesedatei
   4 \text{ zeile} = 0
                                    '! Hilfszeiger
   5 ptr% = 0: hilf% = 0
   6 y\% = 0
                                    '! Cursor
   7 ON ERROR GOTO fehler
     Hauptprogramm
     8 kommando$ = COMMAND$ + " "
                                   '! Parameter ?
```

```
9 IF LEN (kommando$) <= 1 THEN
                                            '! Interaktiv Mode ?
                                            '! ja -> Clear Screen
  10 CLS
     '! ##### Kopf ausgeben #####
  11 PRINT "C R D E L
                                            (c) Born Version 1.0"
  13 PRINT "löschen -> J eingeben, sonst eine beliebige Taste
betätigen"
  14 PRINT
  15 INPUT "Eingabedatei : ",infilename$
                                            '! lese Dateiname
Eingabe
  16 INPUT "Ausgabedatei : ",outfilename$ '! lese Dateiname
Ausqabe
  17 PRINT
  18 ELSE
                                            '! Kommando Mode
  19 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                          '! Option /?
  20 IF ptr% <> 0 THEN
                                          '! Hilfsbildschirm
  21 PRINT "C R D E L
                                              (c) Born Version
1.0"
  22 PRINT
  23 PRINT "Aufruf: CRDEL"
  24 PRINT " oder CRDEL <Quellfile> <Zielfile>"
  26 PRINT "Das Programm filtert die harten Returns aus einer
Textdatei.
  27 PRINT "Löschen -> J eingeben, sonst eine beliebige Taste
betätigen
  28
      PRINT
  29
      SYSTEM
  30 END IF
      1.1
      '! getfile separiert den Dateinamen aus der Kommandozeile
      '! Falls ein Name fehlt, würden die Optionen in die jeweilige
      '! Variable gespeichert. Dies ist abgefangen, da Optionen mit
      '! /.. beginnen. Dann wird ein Leerstring zurückgegeben
                                            '! Parameter holen
  31 ptr% = 1
  CALL getfile(ptr%, kommando$,infilename$) '! Name
Eingabedatei
  33 INCR ptr%
                                                '! Anfang next
     CALL getfile(ptr%, kommando$,outfilename$)'! Name
Ausgabedatei
  35 END IF
  36 IF infilename$ = "" THEN
                                            '! Leereingabe ?
  37 PRINT "Der Name der Eingabedatei fehlt"
  38 END
  39 END IF
  40 IF outfilename$ = "" THEN '! Leereingabe ?
  41 PRINT "Der Name der Ausgabedatei fehlt"
  42 END
  43 END IF
```

```
44 IF outfilename$ = infilename$ THEN '! Namen gleich ?
   45 PRINT "Eingabedetei = Ausgabedatei nicht erlaubt"
   46 END
   47 END IF
   48 OPEN infilename$ FOR INPUT AS #ein% '! öffne Eingabedatei
     '! Ausgabedatei vorhanden -> prüfe über OPEN inputdatei
   49 ON ERROR GOTO ok
   50 OPEN outfilename$ FOR INPUT AS #aus% '! existiert
Ausgabedatei%
   51 ON ERROR GOTO fehler
   52 CLOSE #aus%
                                            '! nein -> Close
  53 INPUT "Ausgabedatei existiert bereits, überschreiben (J/N) ?
",zchn$
  54 PRINT
   55 IF UCASE$(zchn$) <> "J" THEN END '! stopp -> sonst
Datei weg
   56 ok:
   57 OPEN outfilename$ FOR OUTPUT AS #aus% '! Ausgabedatei open
   58 CLS
                                            '! Clear Screen
   59 PRINT
                                            '! Leerzeile
      '!
      '! lese die ersten n Sätze aus der Datei und den Puffer und
      '! zeige sie an
   60 FOR i\% = 0 TO \%max-2
   61 LINE INPUT #ein%, inlinie$(i%) '! lese eine Zeile
   62 PRINT inlinie$(i%)
                                          '! Anzeige auf Screen
   63 IF EOF(ein%) THEN GOTO weiter
   64 zeile% = i%
   65 NEXT i%
   66 weiter:
      ١!
      '! Lese weitere Sätze aus der Datei und bearbeite den
      '! Puffer, zeige gelesene Sätze an.
   67 INCR zeile%
   68 WHILE (NOT (EOF(ein%)))
   69 lang% = LEN (inlinie$(hilf%))
                                          '! Länge Satz ermitteln
   70 y% = csrlin - 1
                                           '! merke Zeile Cursor
   71 LOCATE 2, lang%+2
                                           '! Marke an akt.
                                        '! Zeile setzen» 73
   72 PRINT "«;
                                   '! lese Taste
zchn$ = INPUT$ (1)
   74 LOCATE 2,lang%+2
                                           '! clear Marke
   75 PRINT " ";
                                           1.1
```

```
76 IF UCASE$(zchn$) = "J" THEN
  77 IF lang% > 0 THEN
       IF RIGHT$(inlinie$(hilf%),1) = "-" THEN '! Ende = "-" ?
  78
        IF MID$(inlinie$(hilf%),lang%-1,1)_ '! Ende = " -" ?
                                              '! END = " -"?
                  <> " " THEN
         82
                     lang% - 1);
  83
         PRINT #aus%, inlinie$(hilf%);" "; '! volle Zeile
        END IF
  85
       ELSE
        PRINT #aus%, inlinie$(hilf%);" "; '! volle Zeile
  89
      END IF
  90 ELSE
      PRINT #aus%, inlinie$(hilf%)
  91
                                        '! mit RETURN ausgeben
  93 LINE INPUT #ein%, inlinie$(zeile%) '! lese neue Zeile
  94 LOCATE 25,1
                                         '! Cursor an unteres
Bild
  95 PRINT
                                         '! -> Scroll
  96 LOCATE y% ,1
                                         '! restore Cursor
  97 PRINT inlinie$(zeile%)
                                        '! Anzeige auf Screen
  98 zeile% = (zeile% + 1) MOD %max '! Adresse berechnen 99 hilf% = (hilf% + 1) MOD %max '! "
  99 hilf% = (hilf% + 1) MOD %max
 100 WEND
     ' <u>!</u>
     '! bearbeite restlichen Puffer
 101 rest% = %max - hilf% + zeile% - 2
 102 FOR i% = 0 TO rest%
 103 lang% = LEN (inlinie$(hilf%))
                                        '! Länge Satz ermitteln
 104 y\% = csrlin - 1
                                         '! merke Zeile Cursor
 105 LOCATE 2, lang%+2
                                         '! Marke an akt.
 106 PRINT "«;
                                       '! Zeile setzen» 107
                            '! lese Taste
zchn$ = INPUT$ (1)
 108 LOCATE 2, lang%+2
                                         '! clear Marke
 109 PRINT " ";
                                         1.1
 110 IF UCASE$(zchn$) = "J" THEN
 111 IF lang% > 0 THEN
      IF RIGHT$(inlinie$(hilf%),1) = "-" THEN '! Ende = "-" ?
 112
       IF MID$(inlinie$(hilf%),lang%-1,1) _ '! END = " -"?
           <> " " THEN
         PRINT #aus%, LEFT$(inlinie$(hilf%),_ '! entferne "-"
 115
 116
                      lang%-1);
 117 ELSE
118 PRIN
        PRINT #aus%, inlinie$(hilf%);" "; '! volle Zeile
```

```
119
       END IF
 120
      ELSE
      PRINT #aus%, inlinie$(hilf%);" "; '! volle Zeile
 121
 122
      END IF
 123 END IF
 124 ELSE
 125 PRINT #aus%, inlinie$(hilf%)
                                   '! mit RETURN ausgeben
 126 END IF
 127 LOCATE 25,1
                                    '! Cursor an unteres
Bild
 128 PRINT
                                    '! -> Scroll
 129 LOCATE y% ,1
                                    '! restore Cursor
 130 PRINT
                                    '! Leerzeile
 131 hilf% = (hilf% + 1) MOD %max
                                   '! Zeiger erhöhen
 132 NEXT i%
 133 CLOSE
 134 PRINT
 135 PRINT "CRDEL Ende"
 136 END
     Hilfsroutinen
     137 fehler:
     '! Fehlerbehandlung in CRDEL
 138 IF ERR = 53 THEN
 139 PRINT "Die Datei ";infilename$;" existiert nicht"
 141 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
 142 PRINT "Programmabbruch"
 143 END IF
 144 END
                                  '! MSDOS Exit
 145 RETURN
 146 SUB getfile(ptr%,text$,result$)
     ·!------
     '! separiere Filename aus Eingabetext (text$)
     '! ptr% -> Anfang Filename, result$ = Filename
     '!----
 147 LOCAL tmp%
 148 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                     '! entferne Blanks
 149 tmp% = INSTR(ptr%,text$," ")
                                    '! suche Separator
 150 IF tmp% = 0 THEN
 151 PRINT "Fehler: kein Fileseparator" '! kein Endeseparator
 152 END
                                     '! Exit
 153 END IF
 154 IF MID$(text$,ptr%,1) = "/" THEN '! Optionen eingegeben
```

```
155 result$ = ""
                                    '! Leerstring
156 ELSE
157 result$ = MID$(text$,ptr%,tmp%-ptr%)
                                    '! Filename
158 ptr% = tmp%
                                    '! korrigiere ptr%
159 END IF
160 END SUB
161 SUB skipblank(ptr%,text$)
   · [-----
   '! entferne führende Leerzeichen aus text$
   ·!------
162 LOCAL lang%, zchn$
163 lang% = LEN (text$)
                                    '! Stringlänge
164 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                    '! separiere Zeichen
165 WHILE (zchn$ = " ") AND (ptr% <= lang%) '! Zeichen <> blank
166 INCR ptr%
167 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                    '! separiere Zeichen
168 WEND
169 END SUB
   '**** Programm Ende *****
```

Listing 3.5: CRDEL.BAS

PSCRIPT: Textausgabe für PostScript-Drucker

Ausgehend von dem bereits vorgestellten Programm PSLIST möchte ich nun noch ein etwas universelleres Werkzeug vorstellen, welches beliebige Textdateien für die Ausgabe auf PostScript-Geräten aufbereitet.

Der Entwurf

Auf Grund der Vorarbeiten an den bisherigen Programmen läßt sich der Entwurf auf einige wenige Einzelheiten beschränken. Die restlichen Überlegungen und Techniken können direkt aus PSLIST übernommen werden.

Die Benutzeroberfläche soll sich an den Möglichkeiten von PSLIST anlehnen. Wird das Programm mit der Eingabe:

```
PSCRIPT
```

aufgerufen, erscheint die Kopfmeldung:

```
P S C R I P T (c) Born Version 1.0

Optionen [ /L=10 linker Rand /R=500 rechter Rand ]
```

```
[ /O=700 oberer Rand /U=100 unterer Rand ]
[ /F=10 Fontgröße/Punkt /H Kopf 1. Seite ]

File :
Optionen :
```

Bild 3.11: Kopfmeldung des Programmes PSCRIPT

Im Gegensatz zum Programm PSLIST sind die Optionen etwas verändert. Die Zeilennumerierung wird bei Textdateien in der Regel nicht mehr benötigt. Was aber erwünscht ist, ist ein Kopftext auf der ersten Seite, der den Dateinamen und das aktuelle Erstellungsdatum definiert. Diese Option soll sich jedoch zu- und abschalten lassen. Die Einstellungen für die Ränder können aus PSLIST übernommen werden.

Als Dateiname darf jeder gültige MS-DOS-Dateiname, einschließlich Laufwerks- und Pfadbezeichnung, verwendet werden. Die Abfrage der Optionen soll nach der Eingabe des Dateinamens erfolgen. Kopfmeldung zeigt die möglichen Eingaben für diese Optionen. Die Optionen dürfen zwar in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden, das Format ist jedoch gemäß obigen Angaben aufzubauen. Jede Option beginnt mit dem Zeichen »/« gefolgt von einem Großbuchstaben. Bei zwischen numerischen Werten ist Zahl und Buchstabe Gleichheitszeichen erforderlich. Die Optionen sind durch ein Leerzeichen zu trennen. Hier sind einige gültige Optionen:

```
/H
/L=10 /O=655 /R=550 /U=50 /H
/L=5
/H /R=600
```

Fehlerhafte Eingaben (z.B. linker Rand größer als rechter Rand etc.) sind durch das Programm abzufangen. In diesem Fall erscheint die Fehlermeldung:

```
Bitte Randeinstellung neu setzen
```

Wird kein Dateiname eingegeben, bricht das Programm mit folgender Meldung ab:

```
Der Dateiname fehlt
```

Existiert die angegebene Datei nicht, endet das Programm ebenfalls mit der Meldung:

```
Die Datei <Name> existiert nicht
```

Wird eine Datei gefunden, beginnt die Ausgabe mit dem Hinweis:

```
Die Datei <Name> wird bearbeitet
```

Name steht dabei für den eingegebenen Dateinamen. Nach Beendigung der Ausgabe in die PostScript-Datei erscheint die Meldung:

```
Die <Datei> wurde im aktuellen Verzeichnis erzeugt
```

Sie können dann die Datei per COPY oder PRINT auf dem PostScript-Gerät

ausgeben.

Die eigentliche Ausgabe des Textes entspricht der gewohnten Form, lediglich die Schriftgröße läßt sich durch die Option /F in Schritten zu 1 Punkt variieren. Sinnvolle Angaben dürften dabei zwischen 8 Punkt und 16 Punkt liegen. Bei zu großen Schrifttypen passen die Ausgabezeilen nicht mehr auf eine Seite. Allerdings existiert in PSCRIPT keine Begrenzung der Zeilenlänge auf 75 Zeichen. Vielmehr werden alle Formatierungen innerhalb des PostScript-Programmes (HEADER.PS) vorgenommen.

Alternativ lassen sich Dateiname und Optionen mit in der Kommandozeile angeben:

```
PSCRIPT <Filename> <Optionen>
```

Dies ist insbesondere in Batchdateien interessant. Weiterhin kann eine Online-Hilfe mit dem folgenden Kommando aufgerufen werden:

```
PSCRIPT /?
```

Auf dem Bildschirm erscheint folgende Meldung:

Bild 3.12: Online-Hilfe von PSCRIPT

Anschließend endet das Programm und der DOS-Prompt erscheint wieder.

Die Implementierung

PostScript-Gerät ausgegeben werden.

Bezüglich der Implementierung bietet es sich an, möglichst viele Teile von PSLIST übernehmen. Bild 3.13 zeigt das Moduldiagramm des Programmes.




Bild 3.13: Moduldiagramm von PSCRIPT.BAS

Gerade die Formatierung der Ausgaben ist über die Datei HEADER.PS bereits gelöst. Bei der Implementierung möchte ich noch einen Schritt weitergehen. In HEADER.PS sind alle Routinen zum Zeilenumbruch und zum Seitenwechsel enthalten. Damit braucht lediglich der Text für die Ausgabe aufbereitet werden ((text....) printline).

Die gegenwärtige Implementierung sieht allerdings vor, daß nach jeder Zeile, die durch *printline* ausgegeben wird, ein Zeilenvorschub ausgeführt

wird. Wird bei der Ausgabe der Zeile der rechte Rand erreicht, beginnt das PostScript-Programm automatisch eine neue Zeile. Soll ein fortlaufender Text ausgegeben werden, sind die Zeilenumbrüche am Ende einer jeden Ausgabezeile störend. Dies kann aber leicht durch Modifikation der Datei HEADER.PS erreicht werden. Nachfolgend ist der Inhalt der Datei HEADER.PS zu sehen. Es muß lediglich der *crlf*-Aufruf in der Prozedur *printline* entfernt werden (die betreffende Zeile ist markiert).

```
%---> File: HEADER.PS (c) G. Born
%---> Definitionen für Textausgabe mit Umlauten
%--> definiere Konstanten
/LW { CH CH 3 div add } def % Zeilenabstand
/Blank ( ) def % Leerzeichen
/Buff 12 dict def % lokales Dictionary
/endtest % Test ob Seitenende erreicht ist
dup
                     % Y duplizieren
BM lt
                    % unterer Rand?
                   % ja-> neue Seite
 showpage
                   % neue Y-Koordinate
 pop TM
 } if
                    % auf 1. Zeile
} def
                    % Seitenvorschub
/newpage
                    % Seite wechseln
 showpage
 LM TM moveto
                   % Startpunkt neue Seite
} def
/crlf
                     % Zeilenvorschub
{
                    % linker Rand
 currentpoint LW sub % y-dy
                    % X entfernen
 exch pop
                    % neue Seite?
 endtest
 moveto
                    % Zeilenanfang
} def
/printword
                   % Ausgabe eines Wortes
                    % String duplizieren
 dup
 stringwidth pop % Länge Text
 currentpoint
                   % aktuelle Ausgabe
 pop add LM add
                   % Ausgabelänge berech.
 RM qt
 { crlf } if
                   % Zeilenvorschub
 show
                   % Text ausgeben
 ( ) show
                    % Leerzeichen
} def
/printline
                    % Ausgabe eines Satzes
                   % Beginn der Prozedur
```

```
% Beginn der Schleife
  Blank search
                     % separiere Wort
   { printword pop } % Ausgabe Wort
   { printword exit } % Ausgabe Resttext
  ifelse
} loop
                     % loop alle Worte
%### die folgende Zeile muß eventuell entfernt werden
                     % Zeilenvorschub #######
%###
} def
/Redefine
                      % Umcodierung Font
{ Buff begin
                      % lokales Dictionary
 /NCodeName exch def % Hilfsvariable
  /NFontName exch def
 /AFontName exch def
                      % suche alten Font
 /AFontDict
  AFontName findfont def
 /NeuFont AFontDict % neue Dictionary schaffen
  maxlength dict def
 AFontDict
                      % kopiere alten Font
  { exch dup /FID ne % bis auf FID-Feld
   { dup /Encoding eq
    { exch dup length array copy
     NeuFont 3 1 roll put
    { exch NeuFont 3 1 roll put
    } ifelse
   } { pop pop } ifelse
  } forall
NeuFont
/FontName NFontName put % setze neuen Namen
NCodeName aload pop % Werte laden
NCodeName length 2 idiv % und eintragen
{ NeuFont /Encoding get
  3 1 roll put
} repeat
                       % definiere neuen Font
NFontName NeuFont
definefont pop
end
} def
        % Ende der Prozedur /Redefine
%--> Hauptprogramm
/Umlaute
                     % Feld mit Umlautdefinitionen
[ 8#201 /udieresis % ü
 8#204 /adieresis
                    % ä
 8#216 /Adieresis
                    %Ä
 8#224 /odieresis
                    % Ö
 8#231 /Odieresis % Ö
```

```
8#232 /Udieresis % Ü
 8#341 /germandbls % ß
] def
%--> Umcodierung des Fonts
%--> Hier ist der Name des Basis-Fonts einzutragen:
%--> z.B. /Times-Roman oder /AvantGarde oder /Courier
/Courier
%--> Umdefinition des Urfonts in Font mit Umlauten
/Neu-Font-Deutsch
                      % neuer Font
Umlaute Redefine
/Neu-Font-Deutsch findfont % Font selektieren
CH scalefont setfont % und initialisieren
LM TM moveto
                      % Anfangspunkt
%----> Hier schließt sich der auszugebende Text an
                         Listing 3.6: HEADER.PS
```

Sollen am Ende eines Absatzes eine oder mehrere Leerzeilen eingefügt werden, sind eine betreffende Anzahl von *crlf*-Anweisungen in die Ausgabedatei einzufügen. Dann sorgt HEADER.PS dafür, daß die Zeilenumbrüche erfolgen:

```
(Dies ist das Ende eines Absatzes, an dem) printline (ein Zeilenvorschub erfolgen soll) printline crlf crlf
```

Alle anderen Vorgaben bleiben dabei erhalten.

Hauptmodul

Im Hauptprogramm werden die Eingabeparameter eingelesen und decodiert. Dann öffnet das Programm die Eingabe- und Ausgabedatei. Der Aufruf des Unterprogrammes vorspann sorgt dafür, daß Teil 1 der Ausgabedatei generiert wird. In einer Schleife wird dann die Eingabedatei zeilenweise gelesen und direkt in die Ausgabedatei übertragen. Auf eine Formatierung der einzelnen Seiten kann verzichtet werden, da diese Aufgabe direkt im PostScript-Programm erfolgt. Lediglich bei gesetzter /H-Option wird der Dateiname und das aktuelle Datum auf der ersten Seite vor dem eigentlichen Text als PostScript-Text ausgegeben.

vorspann

Das Programm generiert zuerst die Konstanten für die Abmessungen des Druckbereiches in der Ausgabedatei. Dann wird noch die Fontgröße definiert. Anschließend kopiert *vorspann* den Inhalt der Datei HEADER.PS in die Ausgabedatei. Daran schließt sich später das auszugebende Listing an.

Erweiterungsvorschläge

Das Programm überschreibt die Ausgabedatei ohne Warnung. Hier könnte eine entsprechende Bedienerabfrage eingefügt werden. Weiterhin könnte der Fontname selektierbar sein. Hier muß lediglich eine Option eingelesen und die entsprechende Definition an den Anfang der PostScript-Datei geschrieben werden. Ein weiterer Punkt ist die Verfeinerung des Zeilenumbruchs, wie er bereits oben beschrieben wurde. Zur Zeit erfolgt nach jeder Ausgabezeile ein Zeilenwechsel.

```
XREF
         /Z = 50
                                        (c) Born Version 1.0
Datei : pscript.bas Datum : 05-17-1992
          Anweisung
      1 *******************
      ' File : PSCRIPT.BAS ' Vers. : 1.0
      ' Last Edit : 29. 4.92
      ' Autor : G. Born ' File I/O : INPUT, OUTPUT, FILE, PRINTER
      ' Progr. Spr.: POWERBASIC
      ' Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
      ' Funktion: Das Programm dient zur Ausgabe von Textdateien
                 auf PostScript-Geräten. Der Text wird in eine
                 Datei mit der Extension .PS konvertiert. Es
                 lassen sich beliebige Textdateien mit diesem
                 Programm aufbereiten. Die Steueranweisungen
                 für den Interpreter (Seitenumbruch, Randein-
                 stellung, etc.) werden in PSCRIPT direkt und
                 über die Datei HEADER.PS generiert.
      ' Aufruf: PSCRIPT Filename <Optionen>
                 Optionen: /H Kopftext auf 1. Seite
                           /H Kopftext au 1. Delte
/L=xx linker Rand in Punkt [ 10]
                           /R=xx rechter Rand
                                                       [ 7001
                           /O=xx oberer Rand
                           /U=xx unterer Rand
                                                       [ 100]
                           /F=xx Fontgröße in Punkt [
                 Die Werte in [] geben die Standardeinstellung
                 wieder. Wird das Programm ohne Parameter aufge-
                 rufen, sind Dateiname und Optionen explizit ab-
                 zufragen. Mit dem Aufruf:
                    PSCRIPT /?
                 wird ein Hilfsbildschirm ausgegeben.
      ' Variable definieren
   1 \text{ rechts} = 500
                                          '! rechter Rand (Punkt)
   2 links% = 10
                                          '! linker Rand (Punkt)
   3 \text{ oben}\% = 700
                                          '! oberer Rand (Punkt)
                                          '! unterer Rand (Punkt)
   4 unten% = 100
   5 font% = 10
                                          '! Fontgröße (Punkt)
```

```
6 \text{ indatei} = 1
                                       '! Dateinummer Eingabe
   7 \text{ indatei2} = 3
                                       '! Dateinummer Header
   8 outdatei% = 2
                                       '! Dateinummer Ausgabe
   9 errorname$ = ""
                                       '! Dateiname bei
Fehlern
  10 ON ERROR GOTO fehler
                                       '! Fehlerausgang
     Hauptprogramm
     11 kommando$ = COMMAND$
                                       '! Parameter ?
  12 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                       '! User Mode ?
  13 CLS
                                       '! clear Screen
  14 PRINT "P S C R I P T
                                               (c) Born
Version 1.0"
  15 PRINT
  16 PRINT "Optionen [ /L=10 linker Rand /R=500 rechter
      ] "
  17 PRINT " [ /O=700 oberer Rand
                                         /U=100 unterer
Rand
      1 "
  18 PRINT " [ /F=10 Fontgröße/Punkt /H Kopf 1.
Seite
      ] "
  19 PRINT
  20 INPUT "File : ",filename$
  21 INPUT "Optionen: ", options$
  22 PRINT
  23 ELSE
  24 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                      '! Option /?
  25 IF ptr% <> 0 THEN
                                      '! Hilfsbildschirm
      PRINT "P S C R I P T
                                       (c) Born Version 1.0"
  26
  27
      PRINT
  28 PRINT "Aufruf: PSCRIPT <Filename> <Optionen>"
      PRINT
  29
     PRINT "Optionen :"
     PRINT
  31
  32
     PRINT " /L=10 setzt den linken Rand in Punkt"
  33 PRINT " /R=500 setzt den rechten Rand"
34 PRINT " /O=700 setzt den oberen Rand"
  35 PRINT " /U=100 setzt den unteren Rand"
  36 PRINT " /F=10 setzt die Fontgröße in Punkt"
  37 PRINT " /H Kopfzeile auf 1. Seite"
  39 PRINT "Das Programm wandelt einen Textfile in eine
PostScript-"
  40 PRINT "Datei mit der Extension xxxx.PS um, wobei xxxx dem
File-"
  41 PRINT "namen entspricht. Die Ergebnisdatei kann dann auf
```

```
einem"
  42 PRINT "PostScript-Gerät ausgegeben werden."
Zeile Anweisung
  43 PRINT
  44 SYSTEM
  45 END IF
  46 | | | | '! Kommando Mode
     ptr% = INSTR (kommando$,"/") '! Optionen ?
  48 IF ptr% = 0 THEN
                                         '! nur Filename
      filename$ = kommando$
  50 ELSE
     filename$ = LEFT$(kommando$,ptr% -1) '! Filename separieren
      options$ = MID$(kommando$,ptr%) '! Optionen separieren
  53 END IF
  54 END IF
                                          '! Optionen decodieren
  55 GOSUB parameter
  56 IF (rechts% < links%) or (oben% < unten%) THEN '! sinnlose
                                                 '! Einstellung
  58 PRINT "Bitte Randeinstellung neu setzen" '! Fehlerexit
  59 END
                                          '! Exit
  60 END IF
  61 IF filename$ = "" THEN
                                        '! Leereingabe ?
  62 PRINT
     PRINT "Der Dateiname fehlt"
  64 END
                                         '! Exit
  65 END IF
  66 ptr% = INSTR(filename$,".")
                                         '! hat Datei eine
Extension?
  67 IF ptr% > 0 THEN
  68 outfile$ = LEFT$(filename$,ptr%) + "PS" '! Filename ohne
Extension
  69 ELSE
  70 outfile$ = filename$ + ".PS" '! Extension anhängen
  71 END IF
     ' prüfe ob Datei vorhanden, nein -> exit
  72 errorname$ = filename$
  73 OPEN filename$ FOR INPUT AS #indatei% '! Öffne Eingabedatei
  74 OPEN outfile$ FOR OUTPUT AS #outdatei% '! Öffne Ausgabedatei
  75 PRINT
  76 PRINT "Die Datei: ";filename$;" wird bearbeitet"
  77 GOSUB vorspann
                                          '! Vorspann generieren
  78 WHILE NOT (EOF(indatei%))
                                         '! Datei sequentiell
lesen
  79 LINE INPUT #indatei%, linie$ '! lese Zeile
```

```
80 '! scan line auf (..) und wandle in \( oder \) um
  81 linie1$ = ""
  82 FOR i% = 1 to LEN(linie$)
  83 zchn$ = MID$(linie$,i%,1)
  84 IF (zchn$ = "(") or (zchn$ = ")") THEN
      linie1$ = linie1$ + "\"
     END IF
  86
  87
     linie1$ = linie1$ + zchn$
  88 NEXT i%
  89 PRINT #outdatei%, "(";linie1$;") printline" '! schreibe
Zeile
  90 WEND
  91 PRINT #outdatei%, "showpage"
                                   '! Abschluß PS-Datei
  92 PRINT #outdatei%, "% END of File"
  93 CLOSE #indatei%
                                   '! Datei schließen
  94 CLOSE #outdatei%
                                   '! Datei schließen
  95 PRINT
  96 PRINT "Die Datei: ";filename$;" wurde im aktuellen
Verzeichnis erzeugt"
  97 END
     Hilfsroutinen
     98 fehler:
     ·-----
     '! Fehlerbehandlung in PSCRIPT
     1______
  99 IF ERR = 53 THEN
 100 PRINT "Die Datei ";errorname$;" existiert nicht"
 101 ELSE
 102 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
 103 PRINT "Programmabbruch"
 104 END IF
 105 END
                                  '! MSDOS Exit
 106 RETURN
 107 parameter:
     '! Decodiere die Eingabeoptionen
     108 options$ = UCASE$(options$)
 109 ptr% = INSTR (options$,"/L=")
 110 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (links%) '! linker Rand
 111 ptr% = INSTR (options$,"/R=")
 112 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (rechts%) '! rechter Rand
```

```
113 ptr% = INSTR (options$,"/O=")
 114 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (oben%) '! oberer Rand
 115 ptr% = INSTR (options$,"/U=")
 116 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (unten%)
                                      '! unterer Rand
 117 ptr% = INSTR (options$,"/F=")
 118 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (font%) '! Fontgröße
 119 RETURN
 120 SUB getval (wert%)
        -----
     '! Decodiere den Eingabestring in eine Zahl
     ·-----
 121 SHARED options$, ptr%
 122 LOCAL i%
 123 ptr% = ptr% + 3
                                     '! ptr hinter /x=
 124 i\% = 1
 125 WHILE ((ptr%+i%) =< LEN (options$)) and
(MID$(options$,ptr%+i%,1) <
     > " ")
     i% = i% + 1
                                    '! Ziffernzahl + 1
 127 WEND
 128 wert% = VAL(MID$(options$,ptr%,i%)) '! decodiere die Zahl
 129 END SUB
 130 vorspann:
     ١-----
     '! generiere Vorspann mit PostScript-Anweisungen
     1_____
 131 errorname$ = "HEADER.PS"
 132 OPEN "HEADER.PS" FOR INPUT AS #indatei2% '! Header öffnen
 133 PRINT "Generiere Fileheader"
 134 PRINT #outdatei%, "%%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2"
 135 PRINT #outdatei%, "%%Title: ",filename$
 136 PRINT #outdatei%, "%%Creator: PSCRIPT 1.0 (c) Born G."
 137 PRINT #outdatei%, "%%EndComments"
 138 PRINT #outdatei%, ""
 139 PRINT #outdatei%, "%%BeginSetup"
 145 PRINT #outdatei%, ""
 146 WHILE NOT (EOF(indatei2%))
                                    '! Datei sequentiell
lesen
 147 LINE INPUT #indatei2%, linie$ '! lese Zeile
148 PRINT #outdatei%, linie$ '! schreibe
 149 WEND
```

```
150 PRINT #outdatei%, "%%EndSetup"
 151 PRINT #outdatei%, ""
 152 CLOSE #indatei2%
     '! generiere Kopfzeile, falls Option /H gesetzt
 153 IF (INSTR (options$,"/H") <> 0) THEN
 154 PRINT #outdatei%, "(P S C R I P T
                                          "; options$;
SPACE$ (27);
 155 PRINT #outdatei%, "(c) Born Version 1.0) printline"
 156 PRINT #outdatei%, "(Datei : ";filename$;" Datum :
";DATE$;
 157 PRINT #outdatei%, ") printline"
 158 PRINT #outdatei%,
 159 END IF
 160 RETURN
 161 END
```

Listing 3.7: PSCRIPT.BAS

4 Werkzeuge für den Umgang mit dem PC

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Hilfsmitteln zur Unterstützung des Betriebssystemes MS-DOS. Ein Tool zur Ausgabe beliebiger Dateien im Hexformat gehört ebenso dazu, wie ein Utility zur Textsuche in EXE- und COM-Dateien. Beginnen wir mit dem ersten Programm dieser Reihe.

CALC: Rechnen in verschiedenen Zahlensystemen

Bei der Entwicklung von Programmen fallen häufig kleinere Berechnungen an. Dies gilt sowohl bei der maschinennahen Programmierung in Assembler, wo Adreßberechnungen im Dezimal- und Hexadezimalsystem durchzuführen sind, als auch für die Programmierung in Hochsprachen. Einige Softwarepakete (z.B. grafische Benutzeroberflächen) bieten zwar auch kleine »Rechner« die meist per Maus zu bedienen sind. Neben der Tatsache, daß dies recht umständlich ist, fehlt häufig die Möglichkeit, Ein-Ausgaben in verschiedenen Zahlensystemen vorzunehmen.»Wünschenswert ist es, zur Programmentwicklung einen Rechner zu haben, der ein gemischte Eingabe arithmetischer Ausdrücke Zahlenformaten erlaubt. verschiedenen Die Eingaben per zweckmäßigerweise **Tastatur** erfolgen. professionelle Für Softwareentwickler werden entsprechende Geräte im Handel angeboten. Aus Kostengründen bietet es sich aber an, den eigenen Personalcomputer Programm auszustatten, welches genau diese mit einem kleinen Funktionen übernimmt. Nachfolgend wird eine solche Lösung PowerBASIC entwickelt.

Die Spezifikation

Zuerst sollen die Anforderungen hinsichtlich Funktion und Bedieneroberfläche spezifiziert werden. Das Programm muß folgende Aufgaben erfüllen:

- Eingabemöglichkeiten für Zahlen im Dezimal, Hexadezimal- und Binärsystem.
- Verarbeitung gemischter arithmetischer Ausdrücke.
- Ausführung der Grundrechenarten (+-*/).
- Darstellung des Ergebnisses in den verschiedenen Zahlensystemen.
- Anzeige der invertierten Zahlenwerte.
- Anzeige des jeweiligen ASCII-Äquivalents.

- Anzeige des eingegebenen Ausdrucks.
- Anzeige von Fehlermeldungen.

Die Eingabe gemischter Zahlen im Dezimal-, Binär- und Hexadezimalsystem kommt in der Praxis immer wieder vor. Weiterhin sind öfter Ausdrücke zu berechnen, wobei einzelne Zahlen durchaus verschiedene Darstellungen haben können. Die Kennzeichnung der Zahlenbasis soll (abweichend von der Notation in PowerBASIC) durch einen nachgestellten Buchstaben erfolgen:

```
B Binärwert (z.B. 1010B)
T Dezimalwert (z.B. 20T)
H Hexadezimalwert (z.B. 10H)
```

der normalen Schreibweise entgegen, Dezimalzahlen auf die Angabe der Zahlenbasis (T) verzichtet werden kann. Wird nur ein Wert eingegeben, erscheint das Ergebnis in der Darstellung der jeweils anderen Zahlensysteme. Bei den vier Grundrechenarten gilt die Regel »Punktrechnung geht vor Strichrechnung« Die Möglichkeit der Klammerung von Ausdrücken wird in vorliegendem Programm nicht implementiert.»Da der Bildschirm über mehrere Zeilen zu je 80 Spalten verfügt, kann die Darstellung der Ergebnisse recht ausführlich erfolgen. Einmal läßt sich eine Darstellung des Ergebnisses in den verschiedenen Zahlensystemen nebeneinander erreichen. In einigen Fällen interessiert auch die invertierte Darstellung. Diese ist ebenfalls leicht realisierbar. Bei Werten zwischen 20H und FFH soll weiterhin das jeweilige ASCII-Zeichen eingeblendet werden. Für Kontrollzwecke und bei Fehleingaben ist der eingegebene Ausdruck auf den Bildschirm auszugeben.

Bei der dezimalen Zahlendarstellung gibt der Rechner die Zahlen mit einem entsprechenden Vorzeichen aus (-32768 bis 32767). Bei Binär- und Hexadezimalzahlen ist dies aber nicht sinnvoll, da hier eigentlich nur die interne Darstellung des 16-Bit-Wertes interessiert. Hier wird also auf das Vorzeichen verzichtet, was zu einer Anzeige des Ganzzahlenbereichs von 0 .. FFFFH führt. Wird beispielsweise ein negativer Wert eingegeben oder berechnet, erscheint das Ergebnis in der jeweiligen Repräsentation als Hexadezimalzahl. Diese auf den ersten Blick unsinnige Form erweist sich bei Adreßberechnungen als vorteilhaft. Bei 16-Bit-Prozessoren (auch der 8086) reicht der Adreßraum von 0 bis 64 Kbyte. Beim Überlauf wird einfach das führende Bit abgeschnitten und der Rest dargestellt. Die Addition von FFFEH + 20H führt dann zum Ergebnis 001FH. Eine Anzeige negativer Werte ist hier nutzlos, während sich die Hexzahl direkt weiterverwenden läßt. Der negative Wert läßt sich übrigens aus der Inversdarstellung durch Addition einer bestimmen, 1 Inversdarstellung im Einerkomplement erfolgt. Das bedeutet, daß alle Bits lediglich invertiert werden. Die Eingabe -10 führt beispielweise zu folgenden Anzeige:

	Ergebnis	invertiert
DEZ.	- 9	9
HEX.	FFF6	0009

Das Programm baut nach dem Start eine Maske auf (Bild 4.1), in der sowohl die Eingaben erfolgen als auch die Ergebnisse angezeigt werden.

```
Ergebnis
               invertiert
     +----+
                +----+
DEZ.
      XXXXXXXXX
                 XXXXXXX
     +---+
                 +----+
HEX
     XXXXXXXXX
                 XXXXXXXX
     +----+
     BIN.
ASCII
              Eingabe xxxxx
Die Eingabe: EXIT beendet das Programm
Einqabe : ?
```

DEZ - HEX - BIN - RECHNER

Bild 4.1: Ergebnisdarstellung des Rechners

Die Benutzereingaben erfolgen im untersten Feld (*Eingabe : ?*). Die Eingabezeile ist durch Betätigung der Eingabetaste abzuschließen, woraufhin die Ergebnisse am Bildschirm angezeigt werden. Folgende Terme werden z.B. als gültig akzeptiert:

```
100H + 12T * 20H + +14
10T - 101B / 2 + 110B --3T
15H / 3T + 3 * 5H + -101B
```

Nach der Betätigung der EingabeTaste wird das Eingabefeld in der untersten Zeile gelöscht, um neue Benutzereingaben zu ermöglichen. Vor der Betätigung der Eingabetaste lassen sich die PowerBASIC-Editiermöglichkeiten nutzen. Neben der Anzeige der Ergebnisse erscheint aber der eingegebene Text zusätzlich im Feld »Eingabe« Wird ein Fehler in der Eingabezeile erkannt, erscheint in der Eingabezeile eine entsprechende Fehlermeldung. Zusätzlich markiert CALC die Fehlerstelle mit dem Zeichen ^.

```
ASCII x Eingabe 30 + 15 - D ^
Eingabe : ungültige Ziffer, bitte die Return-Taste betätigen
```

Nachdem die Fehlermeldung mit der Eingabetaste quittiert wurde, steht der Rechner für neue Eingaben zur Verfügung. Insgesamt sind folgende Fehlermeldungen (Tabelle 4.1) möglich:

errx •err_txt\$ •Bedeutung 0 • •kein Fehler 1 •ungültige Ziffer•falsche Ziffer innerhalb der • •Zahl z.B. 1013B • 2 • •unbelegt 3 •ungültiger Operator •Operator nicht + - * / 4 • ungültige Zahlenbasis•Basis nicht T B H			
•ungültige Ziffer•falsche Ziffer innerhalb der •Zahl z.B. 1013B •unbelegt •ungültiger Operator •Operator nicht + - * / •	errx •err_txt\$ •Bedeutung		
• •Zahl z.B. 1013B • 2 • •unbelegt • 3 • ungültiger Operator •Operator nicht + - * / •	0	• •kein Fehler	
3 • ungültiger Operator •Operator nicht + - * / •	1	0 0	
	2	• •unbelegt •	
4 • ungültige Zahlenbasis•Basis nicht T B H	3 • ungültiger Operator •Operator nicht + - * /		

Tabelle 4.1: Fehlermeldung des Rechners

Das Programm CALC läßt sich durch Eingabe des Wortes EXIT beenden. Damit soll die Beschreibung der Bedieneroberfläche abgeschlossen werden.

Der Entwurf

Nachdem die Ein-/Ausgaben festgelegt sind, soll noch kurz auf einige spezielle Überlegungen hinsichtlich der Realisierung einiger Funktionen eingegangen werden.

Einmal stellt sich die Frage, wie die unterschiedlichen Zahlensysteme behandelt werden. Es wird davon ausgegangen, daß der Rechner intern im binären Zahlenformat arbeitet. Die Auflösung soll auf 16 Bit (2-Byte-Integer-Werte) begrenzt bleiben. Damit besteht eigentlich nur noch die Aufgabe, die Eingaben jeweils in die interne Darstellung des Rechners umzuwandeln und das Ergebnis in Form der verschiedenen Zahlenformate auf dem Bildschirm anzuzeigen. Um eine Dezimalzahl einzulesen, existiert Basic-Funktion *VAL()*. Problematisch ist es jedoch, wenn Zeichenkette ungültige Ziffern enthält. In diesem Fall Laufzeitfehler auf, der zwar durch die Routine fehler abgefangen wird. Aber das Programm bricht nach Ausgabe der Basic-Fehlermeldung ab, da leider keine Möglichkeit besteht, an die Unterbrechungsstelle Programm zurückzukehren (ein Fehler kann ja an vielen Stellen auftreten). Zur Decodierung einer Dezimalzahl wird deshalb der Eingabetext Zeichen für Zeichen separiert. Jedes dieser Zeichen entspricht dann einer Dezimalziffer. Vor der Decodierung läßt sich nun prüfen, ob das Zeichen im Bereich von 0 bis 9 liegt. Andernfalls kann die Decodierung mit einer internen Fehlermeldung abgebrochen werden. Im Modul dec1 wird genau diese Technik angewandt, um einen ASCII-Text in eine Dezimalzahl zu konvertieren. Analog kann bei der Konvertierung von Binär- und Hexadezimalzahlen verfahren werden.

Es soll aber noch auf ein Problem eingegangen werden, welches bei der Implementierung in PowerBASIC auftritt. Der Rechner soll intern mit 2-Byte-Integer-Werten arbeiten. Nun werden diese Zahlen aber mit einem Vorzeichen versehen, so daß der Darstellungsbereich das Intervall -32768 bis +32767 umfaßt. Es können also auch nur Zahlen in diesem Wertebereich verarbeitet werden. Wichtig ist bei der Berechnung des Ergebnisses, daß kein Überlauf auftritt, da sonst das Programm mit einem Laufzeitfehler (Overflow) abbricht. Bei der Decodierung der Dezimalzahlen verträgt PowerBASIC diese Behandlung. Aber bei der Wandlung von Hexzeichen in eine Hexzahl treten Probleme auf. Normalerweise läßt sich eine Hexzahl gemäß folgendem Algorithmus bestimmen:

```
Ergebnis = 0
Schleife über alle Hexzeichen
ermittle den Wert der Ziffer
Ergebnis = Ergebnis * 16 + Wert der Ziffer
Ende Schleife
Ergebnis -> Wert der Hexzahl
```

Bild 4.2: Wandlung einer Hexadezimalzahl

Es werden also die einzelnen Hexzeichen gelesen, in den äquivalenten Hexwert umgerechnet und zum Ergebnis addiert. Der Ergebniswert ist vor jeder Addition mit dem Wert 16 zu multiplizieren. Damit wird lediglich eine Verschiebung um eine Stelle nach links erreicht (0FFH * 16 = 0FF0H). In Power BASIC führt dieses Verfahren aber bei Hexzahlen größer 7FFFH zu einem Overflowfehler. Der Grund liegt in der vorzeichenbehafteten Darstellung der 2-Byte-Integer-Zahlen. Falls der Wert 8000H eingelesen werden soll, liegt folgende Situation vor:

```
1 Ziffer 8 Wert -> 8H
2 Ziffer 0 Wert -> 80H
3 Ziffer 0 Wert -> 800H
4 Ziffer 0 Wert -> 8000H -> Overflow
```

Bei den ersten drei Ziffern liegt das Ergebnis im positiven Zahlenbereich. Sobald jedoch die Multiplikation 800H * 16 durchgeführt wird, tritt ein Laufzeitfehler auf. Das Ergebnis der Multiplikation 800H * 16 ist in der Hexdarstellung der Wert 8000H, was normalerweise keine Probleme bereitet. In der Dezimalnotation tritt jedoch ein Vorzeichenwechsel auf:

```
800H = +2048T
800H * 16 = 8000H = -32768
```

In der Dezimaldarstellung liegt plötzlich eine negative Zahl vor. Da eine Multiplikation zweier positiver Zahlen keine negatives Ergebnis erzeugt, nimmt PowerBASIC einen numerischen Überlauf an und bricht mit einem Laufzeitfehler ab. Diese Eigenart muß natürlich abgefangen werden. Hierzu wird vor Addition der vierten Ziffer geprüft, ob das Ergebnis größer 7FFH ist. In diesem Fall wird vor der Multiplikation das oberste Bit gelöscht. Dann ist die Multiplikation und Addition auszuführen. Dies verhindert einen Überlauf, bringt aber ein falsches Ergebnis. Also ist zum

Schluß noch das oberste Bit zu setzen. Dieser Trick wird im Modul *hex1* angewandt, da andere Lösungen nicht zufriedenstellend arbeiten.

Der nächste Punkt gilt der Frage, wie arithmetische Ausdrücke auszuwerten sind. Diese können sowohl beliebige Zahlenformate, als auch ein beliebige Schachtelung der Operatoren (*/+-) aufweisen. Es muß also ein Analyseprogramm erstellt werden, welches einmal die Zahlen mit den jeweiligen Zahlenbasen sowie die Operatoren erkennt. Eine separierte Zahl läßt sich dann in die interne Darstellung konvertieren. Auch das Erkennen der Operatoren ist nicht sonderlich schwierig. Problematischer ist aber dann die Auswertung des Ausdruckes. Da bei der Eingabe die übliche Schreibweise benutzt wird (auf eine umgekehrte polnische Notation wurde verzichtet), läßt sich der Ausdruck nicht einfach von links nach rechts auswerten:

```
13 + 15H * 11B + 18 / 2
```

Es gilt nach wie vor, daß die Punktrechnung vor der Strichrechnung durchzuführen ist. Tritt bei der Auswertung eine Multiplikation oder Division auf, muß erst das Zwischenergebnis bestimmt werden. Eine Lösungsmöglichkeit besteht darin, den Algorithmus zur Auswertung des Ausdrucks rekursiv zu formulieren. Sobald eine Punktrechnung auftritt, wird die Rekursion gestartet, um den Teilausdruck auszuwerten. Aus Aufwandsgründen wurde aber in vorliegendem Fall auf diese Lösung verzichtet. Vielmehr kommt ein einfacherer Ansatz zum Tragen. Dieser beruht auf der Überlegung, daß alle Zahlen (Operanden) und die Operatoren in Felder eingelesen werden. Für die Zahlen existiert ein eigenes Feld, in dem alle Wert nacheinander abgelegt werden. Die Operatoren werden ebenfalls decodiert und in einem zweiten Feld abgelegt. Nach der Analyse liegt der obige Ausdruck in folgender Form vor:

```
13 + 15H * 11B - 18 / 2 -> wert(1) + wert(2) * wert(3) - wert(4) / wert(5)
```

Nun ist bei der Auflösung einfach die Punktrechnung vorzuziehen, d.h. die Multiplikation (wert(2) * wert(3) sowie die Division (wert(4) / wert(5)) sind zuerst auszuführen. Die Ergebnisse werden dann im niedrigen Feldelement abgespeichert:

```
wert(2) = wert(2) * wert(3)
wert(4) = wert(4) * wert(5)
```

Der Ausdruck reduziert sich dann auf die Form:

```
-> wert(1) + wert(2) --- - wert(4) ---
```

Die Einträge für die Operatoren (* /) sowie die Operatoren (wert(3), wert(5)) werden gelöscht. Da nun nur noch Strichrechnung vorkommt, ist der verbleibende Ausdruck von links nach rechts auszuwerten. Gelöschte Einträge sind zu überlesen. Die Lösung ist sicherlich nicht die eleganteste, erfüllt ihren Zweck aber voll und ganz. Damit soll der Entwurf abgeschlossen werden.

Die Implementierung

Das Programm gliedert sich in mehrere Module, deren Zusammenschaltung nachfolgendem Hierarchiediagramm (Bild 4.3) zu entnehmen ist.




Bild 4.3: Modulhierarchie des Rechners

Damit kann die Implementierung nach der üblichen Methode erfolgen.

Das Hauptprogramm

Definitionsteil für die schließt dem Variablen sich das (main) an. Hauptprogramm Neben der Ausgabe der statischen Bildschirmmaske mittels des Unterprogrammes kopf beginnt eine Endlosschleife. In dieser werden die Werte eingelesen sowie die Ergebnisse berechnet (decode) und ausgegeben (display). Werden Eingabefehler erkannt, sind diese über das Unterprogramm fehler auszugeben. Solche Fehler lassen sich durch den Benutzer quittieren, während Laufzeitfehler des PowerBASIC-Systems über das Modul fehler1 abgefangen sind. Laufzeitfehler führen allerdings zu einem Programmabbruch. Strg+Untbr läßt sich das Programm abbrechen. Die restlichen Aufgaben werden von den Hilfsmodulen bearbeitet.

fehler

Bei Fehleingaben übernimmt das Modul *fehler* die Ausgabe einer entsprechenden Fehlermeldung. Die Meldungen stehen im Textfeld *errtxt\$()*, wobei die übergebene Variable *errx%* die Fehlerart anzeigt. Das Modul gibt gleichzeitig den eingegeben Ausdruck aus und markiert die fehlerhafte Stelle durch das Zeichen ^. Die Position wird in etwa durch die Variable *errptr%* angegeben. Durch drücken eine beliebigen Taste wird der Fehler quittiert und eine neue Eingabe ist möglich. Die Fehlertexte wurden bereits vorgestellt.

fehler1

Dieses Modul wird bei PowerBASIC-Laufzeitfehlern aktiviert und gibt eine Basic-Fehlernummer aus. Dann bricht das Programm ab.

kopf

Hier erfolgt die Ausgabe des statischen Maskenteils. Die Koordinaten sind in den Konstanten *%tx* und *%ty* abgelegt.

decode

Dieses Modul ist für die Auswertung eines Ausdruckes zuständig. In einer Schleife werden alle Eingabewerte (getval) und die Operatoren (getop) gelesen. Dann erfolgt die Berechnung des Ausdruckes. Hierbei ist die Priorität der Grundrechenarten zu berücksichtigen. Es wird dabei die im Abschnitt über den Programmentwurf diskutierte Technik verwendet. Das Feld wertx%() enthält alle eingegebenen Zahlen. Das Ergebnis einer Operation auf zwei Zahlen wird in das obere Feldelement zurückgespeichert.

```
wert(1) * wert(2) -> wert(2) / wert(3) -> wert(3)
```

Dadurch läßt sich die Rechnung wesentlich vereinfachen. Die Entscheidung, ob eine Punktrechnung vorliegt, kann durch Auswertung der jeweiligen Feldvariable *opc%()* erfolgen. In einem zweiten Schritt wird die Strichrechnung dann nachgezogen. Operationen, die Punktrechnung erfordern, sind dabei zu übergehen. Am Ende der Auswertung liegt das Ergebnis in der Variablen *wert%* vor.

getval

Dieses Modul separiert aus dem Eingabetext die durch *ptr*% adressierte Zahl und ermittelt über die Unterprogramme *basex*, *dec1*, *hex1* und *bin1* sowohl die Zahlenbasis als auch den Wert der Zahl.

getop

Analog dem Programm *getval* dient dieses Modul zu Analyse des Eingabetextes. Es liest aber keine Zahlen, sondern die durch *ptr*% adressierten Operatoren, und gibt das Ergebnis in *opcode*% zurück.

display

Dieses Modul übernimmt die Ausgabe der berechneten Ergebnisse. Die Ausgabekoordinaten sind durch Konstanten definiert. Die Variable wert% enthält das Originalergebnis. In nwert% steht die inverse Darstellung. Die Ausgabe der Dezimalzahlen erfolgt mit einer einfachen PRINT-Anweisung, während für Hex- und Binärzahlen die Funktionen HEX\$() und BIN\$() verwendet werden. Leider kann hier kein Format angegeben werden. Dies führt aber zu einer Darstellung mit Leerzeichen an den unbelegten Stellen. Deshalb werden diese Leerstellen durch die nachfolgende Anweisung mit Nullen belegt:

```
PRINT STRING$(x - LEN(res$),"0");res$
```

Bei Werten im Bereich 20H bis FFH wird die entsprechende ASCII-Darstellung mit eingeblendet. Die Binärziffern werden in Gruppen zu je 8 Bit dargestellt, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

basex

In diesem Unterprogramm wird das letzte Zeichen einer separierten Zahl untersucht. Abhängig von diesem Zeichen wird die Zahlenbasis (hex, bin, dez) für die nachfolgende Decodierung festgelegt.

hex1, bin1, dez1

Alle drei Module besitzen die Aufgabe, den markierten String in eine Zahl zu wandeln. Dabei ist jedes der Module für eine bestimmte Zahlenbasis zuständig. Falsche Zeichen sind zu erkennen und mit einer Fehlermeldung abzuweisen. Die Tricks bei der Decodierung der Hexadezimalzahlen wurden bereits beim Entwurf besprochen.

Damit sind die wesentlichen Module des Programmes CALC vorgestellt. Einzelheiten können dem Listing entnommen werden.

Erweiterungsvorschläge

Das Programm erlaubt derzeit keine Eingaben von Ausdrücken, die Klammern enthalten. Eine Erweiterung in dieser Hinsicht wäre denkbar. Die interne Darstellung mit 32-Bit-Zahlen ist ebenfalls möglich.

```
'! Funktion: Das Programm simuliert einen Hex-Dez-Bin-
Rechner.
                Die Eingaben werden übernommen, decodiert und
     '!
das
     '!
                Ergebnis wird im Bildschirmspeicher jeweils
normal
                und invertiert als Dezimal-, Hexadezimal- und
     1.1
                Binärzahl angezeigt. Zusätzlich werden ASCII -
                Darstellung und Eingabe eingeblendet.
     '! Variable definieren
     '! globale Konstanten
     %true = -1: %false = 0
     %hex = 1: %bin = 2: %dec = 3
                                       '! code für
Zahlenbasis
   3 %add = 1: %sub = 2: %mul = 3: %div = 4'! code für
Operationen
    '! globale Variablen
   4 %maxentry = 10
   5 DIM wertx%(1:%maxentry)
                                        '! Speicher für 10
Parameter
                                            " " 10
   6 DIM opc%(1:%maxentry)
                                        ı į
Operatoren
   7 wert% = 0
                                        '! Ergebnis
   8 count% = 0
                                        '! Zahl der Parameter
   9 errx% = 0
                                        '! Fehlernummer
  10 errptr% = 0
                                        '! ptr auf Fehler im
Text
     '! definiere die Koordinaten der Ein- / Ausgabefelder
     %y1 = 8: %y2 = 10: %y3 = 12: %y4 = 14 '! y Koordinaten
  11
  12 %y5 = 19
  13 %x1 = 12: %x2 = 42: %x3 = 28: %x4 = 15 '! x Koordinaten
                                       '! Textkoordinaten
  14  %tx1 = 12: %ty1 = 2
  15 %tx2 = 17: %tx3 =45: %ty2 = 5
  16 \%tx4 = 5: \%tx5 = 18
  17 \quad lang% = 0
                                        '! Länge Eingabetext
  18 text$ = ""
                                        '! Eingabetext
  19 DIM errtxt$(1:4)
                                        '! Fehlertexte
  20 errtxt$(1) = "ungültige Ziffer"
  21 errtxt$(2) = "-----"
     errtxt$(3) = "ungültiger Operator"
  23 errtxt$(4) = "ungültige Zahlenbasis"
     Hauptprogramm
     24 ON ERROR GOTO fehler1
  25 CALL kopf
                                   '! Bildschirmmaske ausgeben
  26 WHILE %true
                                   '! Endlosschleife
  27 errx% = 0
                                   '! clear Fehlervariable
  28 LOCATE %y5,%x4,1
                                   '! Auf Eingabefeld
```

```
29 INPUT ""; text$
                             '! Eingabe lesen und decod.
30 '! Test auf EXIT-Befehl
31 IF (INSTR(UCASE$(text$),"EXIT") <> 0) THEN
33 END IF
34 LOCATE %y5, %x4,1
35 PRINT SPACE$(30)
                            '! clear Eingabefeld
36 lang% = LEN(text$)
                            '! Stringlänge
37 CALL decode (text$)
                            '! Eingabe decodieren
38 IF errx% = 0 THEN
   CALL display (wert%)
                            '! Ergebnis ausgeben
40 ELSE
41
   CALL fehler (errx%)
                            '! Fehlermeldung ausgeben
42 END IF
43 wert% = 0
                           '! clear results
44 FOR a% = 1 to %maxentry
45 \text{ wertx}(a\%) = 0
46 NEXT a%
47 WEND
48 END
  Hilfsroutinen
  49 SUB kopf
  *!-----
  '! Ausgabe des statischen Maskenteils auf dem Bildschirm
  11-----
50 CLS
51 LOCATE %ty1, %tx1,0
                             '! setze Cursor
52 PRINT "D E Z - H E X - B I N - R e c h n e r"
53 LOCATE %ty2, %tx2,1
54 PRINT "Ergebnis";
55 LOCATE %ty2,%tx3,0
56 PRINT "invertiert";
57 LOCATE %y1-1, %x4-4,0
58 PRINT "Ú------;";
                              '! zeichne Rahmen
59 PRINT SPACE$(10);
60 PRINT "Ú------;";
61 LOCATE %y1,%tx4,0
62 PRINT "DEZ. | "; SPACE$ (18); " | ";
63 PRINT SPACE$(10);"|";SPACE$(18);"|";
64 LOCATE %y2-1, %x4-4,0
65 PRINT "Ã-----";
66 PRINT SPACE$(10);
67 PRINT "Ã-----";
68 LOCATE %y2,%tx4,0
```

```
PRINT "HEX. | "; SPACE$ (18); " | ";
70 PRINT SPACE$(10);"|";SPACE$(18);"|";
71 LOCATE %y3-1,%x4-4,0
72 PRINT "Ã-----";
73 PRINT SPACE$(10);
74 PRINT "Ã-----'";
75 LOCATE %y3,%tx4,0
76 PRINT "BIN. |";SPACE$(18);"|";
77 PRINT SPACE$(10);"|";SPACE$(18);"|";
78 LOCATE %y4-1, %x4-4,0
79
   PRINT "À-----Ù";
80 PRINT SPACE$(10);
81 PRINT "À-----Ù";
82 LOCATE %y4, %tx4,0
83 PRINT "ASCII";
84 LOCATE %y5, %tx4,0
85 PRINT "Eingabe :";
86 LOCATE %y5-2,%tx4,0
87 PRINT "Die Eingabe: EXIT beendet das Programm";
88 LOCATE %y4,%tx5,0
89 PRINT "Eingabe :";
90 END SUB
91 SUB decode (text$)
   !!-----
   '! bearbeite Eingabe und berechne Ergebnis
   ·!-----
 92 LOCAL ptr%, 1%, flag%
93 SHARED lang%, count%, errx%, wert%
94 SHARED wertx%(), opc%()
95 ptr% = 1: errx% = 0: count% = 1 '! init lokale variable
                                    '! scan String
96 WHILE ptr% <= lang%
    CALL getval (ptr%, wertx% (count%)) '! ermittle 1. Parameter IF errx% > 0 THEN EXIT SUB '! Error Exit
    IF errx% > 0 THEN EXIT SUB
    IF wertx%(count%) = 0 THEN GOTO ready '! WHILE EXIT
100 CALL getop (ptr%,opc%(count%)) '! ermittle 1. Operator
101 IF errx% > 0 THEN EXIT SUB
                                    '! Error Exit
                                    '! hinter Operator
102 INCR ptr%
103 INCR count%
                                     '! nächste Zelle
104 WEND
105 DECR count%
                                     '! Zahl der Werte
106 ready:
   '! nur 1 Parameter gefunden, oder Leereingabe ?
107 IF count% < 2 THEN
```

```
108
     wert% = wertx%(1)
 109 EXIT SUB
 110 END IF
     '! Punktrechnung "*" "/" vorziehen !!!
 111 FOR 1% = 1 TO count%-1
     IF opc%(1%) = %mul THEN
 113
       wertx%(l%+1) = wertx%(l%) * wertx%(l%+1)
 114
      ELSE
      IF opc%(1%) = %div THEN
 115
       wertx%(l%+1) = INT(wertx%(l%) / wertx%(l%+1))
 116
      END IF
 117
     END IF
 118
 119 NEXT 1%
     '! Strichrechnung "+" "-" nachziehen !!!
 120 FOR 1% = 1 TO count%-1
 121 WHILE (opc%(1%) = %mul) OR (opc%(1%) = %div) '! skip A * B
+ ...
 122
      INCR 1%
 123 WEND
 124 j% = l%+1: flag% = %false
                                          '! clear gefunden
 125 WHILE (opc%(j%) = %mul) OR (opc%(j%) = %div) '! skip A + B
* C ...
 126 INCR j% : flag% = %true
                                         '! setze gefunden
 127 WEND
 128 IF opc%(1%) = %add THEN
 129
      wertx%(j%) = wertx%(l%) + wertx%(j%)
 130 ELSE
 131 IF opc%(1%) = %sub THEN
 132
       wertx%(j%) = wertx%(l%) - wertx%(j%)
 133
      END IF
 134 END IF
 135 IF flag% THEN 1% = j%-1
 136 NEXT 1%
     ' FOR n% = 1 TO count%
      PRINT "n= ";n%;" wert ";wertx%(n%);" opc "; opc%(n%)
     ' NEXT n%
 137 wert% = wertx%(count%)
                                        '! Endergebnis
 138 END SUB
 139 SUB getval (ptr%, wert%)
     11-----
     '! lese eine Zahl ein und decodiere sie
     !!-----
 140 SHARED text$, errx%, count%, lang%, vorz%
 141 LOCAL tmp%, zchn$, basis%, first%, last%
 142 vorz% = 1 : tmp% = 0
                                     '! init Hilfsvariablen
```

```
'! suche Anfang und Ende der Zahl
  143 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                         '! skip führende
Leerzeichen
      '! Vorzeichen bearbeiten
                                         '! hole Zeichen
  144 zchn$ = MID$ (text$,ptr%,1)
  145 IF (zchn$ = "-") THEN
 146 vorz% = -1
147 INCR ptr%
                                         '! negative Zahl
  148 ELSE
  149 IF (zchn$ = "+") THEN
                                         '! Vorz. überlesen
 150
       INCR ptr%
 151 END IF
152 END IF
 152 EMD 11
153 zchn$ = MID$ (text$,ptr$,1)
                                         '! hole Zeichen
 154 first% = ptr%
                                         '! merke Anfang Zahl
     '! suche Ende der Zahl = " ";"+";"-";"*":"/"
  155 WHILE (INSTR(" +-*/",zchn$) = 0) _
                   AND ptr% <= lang%
 157 INCR ptr%
                                         '! hole nächstes Zeichen
 158 zchn$ = MID$ (text$,ptr$,1)
                                         '! hole Zeichen
  159 WEND
     '! merke Ende der Zahl
  160 IF ptr% < lang% THEN
 161 last% = ptr% - 1
162 ELSE
                                         '! auf letzte Ziffer
  163 last% = lang%
                                         '! auf Textende
  164 END IF
     '! decodiere Zahlenbasis
  165 zchn$ = UCASE$(MID$ (text$,last%,1))'! hole Zeichen
  166 CALL basex (basis%,zchn$,last%) '! decodiere Basis
167 IF errx% > 0 THEN EXIT SUB '! error exit
  168 SELECT CASE basis%
                                         '! decodiere Zahl
  169 CASE %hex
  170 CALL hex1 (first%, last%, wert%)
                                        '! Hexzahl
  171 CASE %bin
  172 CALL bin1 (first%, last%, wert%)
                                        '! Binärzahl
  173 CASE %dec
  174 CALL dec1 (first%, last%, wert%) '! Dezimalzahl
 175 END SELECT
  176 END SUB
  177 SUB getop (ptr%,opcode%)
```

```
'! ermittle operator (+ - * / )
   11-----
                                 _____
178 SHARED errx%, errptr%, text$, lang%
179 LOCAL zchn$, tmp%
180 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                  '! überlese Leerzeichen
181 IF ptr% >= lang% THEN
182 opcode% = 0
183 EXIT SUB
                                   '! nichts gefunden
183
184 END IF
185 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                   '! hole Zeichen
186 tmp% = INSTR ("+-*/",zchn$)
                                   '! decodiere Operator
187 SELECT CASE tmp%
                                   '! Zuweisung Opcode
188 CASE 1
189 opcode% = %add
                                   '! Addition
190 CASE 2
191 opcode% = %sub
                                   '! Subtraktion
192 CASE 3
193 opcode% = %mul
                                   '! Multiplikation
194 CASE 4
195 opcode% = %div
                                   '! Division
196 CASE ELSE
                                   '! ungültiger Operator
197 errx% = 3
198 errptr% = ptr%
                                   '! Zeiger setzen
199 opcode% = 0
200 END SELECT
201 END SUB
202 SUB display (wert%)
   *!-----
   '! Ausgabe des Ergebnisses auf dem Bildschirm
   '!-----
203 LOCAL nwert%, res$
204 SHARED text$
                       '! Complement
205 nwert% = (NOT wert%)
   '! Ausgabe der Werte in DEZ HEX BIN
206 LOCATE %y1, %x1+12,0
207 PRINT USING "######"; wert%
                               '! Dezimalzahl
208 LOCATE %y1,%x2+12,0
209 PRINT USING "######"; nwert%; '! Einerkomplement
210 LOCATE %y2, %x1+14,0
211 res$ = HEX$(wert%)
                                 '! Hexausgabe mit
```

```
212 PRINT STRING$ (4-LEN(res$), "0"); res$ '! führend. Nullen
 213 LOCATE %y2, %x2+14, 0
 214 res$ = HEX$(nwert%)
                                    '! Hexausgabe
 215 PRINT STRING$(4-LEN(res$),"0");res$
 216 LOCATE %y3, %x1+1,0
 217 res$ = BIN$(wert%)
                                    '! Binärausgabe mit
 218 res$ = STRING$(16-LEN(res$),"0") + res$ '! führ. Nullen
 219 PRINT MID$(res$,1,8);":";MID$(res$,9)
 220 LOCATE %y3,%x2+1,1
 221 res$ = BIN$(nwert%)
                                    '! Binärausgabe mit
 222 res$ = STRING$(16-LEN(res$),"0") + res$ '! führ. Nullen
223 PRINT MID$(res$,1,8);":";MID$(res$,9)
 224 LOCATE %y4, %x1,1
 225 PRINT " "
 226 IF (wert% >= &H20) AND (wert% < 256) THEN
 227 LOCATE %y4, %x1,1
 228 PRINT CHR$ (wert% MOD 256);
                                   '! ASCII Wert
 229 ELSE
 230 LOCATE %y4, %x1,1
                                     '! ASCII Feld
 231 PRINT " "
 232 END IF
 233 LOCATE %y4, %x3,1
 234 PRINT text$;
 235 PRINT SPACE$(30-LEN(text$)); '! clear Restfeld
 236 END SUB
 237 SUB skipblank(ptr%,text$)
     '! zähle führende Leerzeichen in einer Zeichenkette
     '! text$ = Zeichenkette, zeiger% = Zeiger in Kette
     1_____
 238 SHARED lang%
 239 WHILE (ptr% =< lang%) and (MID$(text$,ptr%,1) = " ")
 240 INCR ptr%
 241 WEND
 242 END SUB
 243 SUB basex (basis%, zchn$, last%)
     '! decodieren der Zahlenbasis
     '! "H" basis = 1, "B" basis = 2, "T" basis = 3
     (|-----
 244 LOCAL tmp%
 245 SHARED text$, errx%, errptr%
 246 DECR last%
                                     '! Zeiger auf letzte
Ziffer
 247 tmp% = INSTR("HBT",zchn$)
                                    '! decodiere Zeichen
 248 SELECT CASE tmp%
```

```
249 CASE 1
250 basis% = %hex
                                  '! Hexzahl
251 CASE 2
252 basis% = %bin
                                  '! Binärzahl
253 CASE 3
254 basis% = %dec
                                  '! Dezimalzahl
255 CASE ELSE
256 IF (zchn$ >= "0") AND (zchn$ =< "9") THEN '! Ziffer = 0 ..
     INCR last%
257
    basis% = %dec
258
                                  '! Dezimalzahl
259 ELSE
260 errx% = 4
                                  '! 1 Fehler
261
    errptr% = last%
                                  '! Fehler Exit
262 END IF
263 END SELECT
264 END SUB
265 SUB hex1 (first%, last%, wert%)
   '!-----
   '! decodieren der Hexzahl
   ·!-----
266 SHARED text$, vorz%, errx%, errptr%
267 LOCAL tmp%, b%
268 \text{ wert} \% = 0
                                   '! init
269 FOR b% = first% TO last%
                                   '! alle Ziffern
270 zchn$ = UCASE$(MID$(text$,b%,1)) '! hole Ziffer
    tmp% = INSTR("0123456789ABCDEF",zchn$) '! decodiere Ziffer
271
   IF tmp% = 0 THEN
                                  '! Wert gefunden ?
    errx% = 1: errptr% = b% '! Nein -> Fehler
273
274
     EXIT SUB
    END IF
275
   ١!
   '! Achtung: Power Basic kann bei I*2 keine Zahlen größer
   '! 7FFFH verarbeiten (8000H führt zu Overflow). Deshalb
   '! wird das oberste Bit bei Zahlen > 8000H gelöscht und
   '! zum Abschluß wieder gesetzt (sorry).
   ' !
276 IF (b% = 4) AND wert% > &H7FF THEN '! Teste auf Overflow
277
     wert% = wert% AND &H7FF '! clear oberes Bit
```

```
278 wert% = wert% * 16 + (tmp% - 1)'! Ziffer auf Zahl
addieren
       279
 280 ELSE
 281 wert% = wert% * 16 + (tmp% - 1) '! Ziffer auf Zahl
addieren
 282 END IF
 283 wert% = wert% * vorz%
 284 NEXT b%
 285 END SUB
 286 SUB bin1 (first%, last%, wert%)
     ·!-----
     '! decodieren der Binärzahl
     11-----
 287 SHARED text$, vorz%, errx%, errptr%
 288 LOCAL tmp%, b%
                                  '! init
 289 \text{ wert} = 0
 290 FOR b% = first% TO last%
291 zchn$ = MID$(text$,b%,1)
                                 '! alle Ziffern
                                 '! lese Ziffer
     '! gültige Ziffer ????
 292 IF zchn$ < "0" OR zchn$ > "1" THEN
     errx% = 1
 293
                                 '! Fehlerausgang
 294
      errptr% = b%
 295 ELSE
 296 tmp% = VAL(zchn\$)
                                  '! Wert der Ziffer
 297
      wert% = wert% * 2 + tmp% * vorz% '! Ziffer auf Zahl
addieren
 298 END IF
 299 NEXT b%
 300 END SUB
 301 SUB dec1 (first%, last%, wert%)
     '! decodieren der Dezimalzahl
     (|-----
 302 SHARED text$, vorz%, errx%, errptr%
 303 LOCAL tmp%, b%
 304 \text{ wert} = 0
                                  '! init
 305 FOR b% = first% TO last% '! alle Ziffern 306 zchn$ = MID$(text$,b%,1) '! hole Ziffer
```

```
'! Achtung VAL funktioniert nicht, da 0 bei Fehler
geliefert wird
 307 tmp% = INSTR ("0123456789", zchn$) '! Wert der Ziffer
 308 tmp% = tmp% - 1
     '! gültige Ziffer ????
 309 IF tmp% < 0 THEN
      errx% = 1
                                 '! Fehlerexit
 310
 311
      errptr% = b%
 312 ELSE
      wert% = wert% * 10 + (tmp% * vorz%) '! Ziffer auf Zahl
 313
addieren
 314 END IF
 315 NEXT b%
 316 END SUB
 317 fehler1:
     11-----
     '! Abfangroutine für Power Basic Fehler
     11-----
 318 IF ERR = 6 THEN
 319 LOCATE %y4, %x3,0
 320 PRINT "Overflow Error";
                                      '! Fehlermeldung
 321 ELSE
 322 PRINT "Fehler: "; ERR;
 323 END IF
 324 END
 325 RETURN
 326 SUB fehler (fehlernr%)
     !!-----
     '! Fehlerausgabe auf dem Bildschirm
     (|-----
 327 SHARED text$, errtxt$()
 328 LOCATE %y4, %x3,0
 329 PRINT text$;
                                    '! display Eingabe
 330 PRINT SPACE$(30-LEN(text$));
                                    '! lösche Restfeld
 331 LOCATE (%y4+1%),(%x3+2+errptr%),0
 332 PRINT "^";
                                    '! Fehlerstelle
markieren
 333 LOCATE %y5, %x4,1
 334 PRINT errtxt$(fehlernr%);
                                    '! Fehlermeldung
ausgeben
 335 INPUT ", bitte die Return Taste betätigen ", text$
 336 LOCATE %y5, %x4, 0
 337 PRINT SPACE$(60)
                                   '! clear Meldung
 338 LOCATE (%y4+1),(%x3+2+errptr%)
 339 PRINT " "
                                    '! Clear ^
```

```
340 END SUB

'**** Programm Ende ****
```

Listing 4.1: CALC.BAS

DUMP: Dateiausgabe im Hexformat

Wer sich unter MS-DOS den Inhalt bestimmter Dateien anschauen möchte, erlebt manchmal einige Überraschungen. Textdateien lassen sich mit den Kommandos COPY, LIST oder PRINT ausgeben. Aber bei COMund EXE-Dateien klappt dies nicht mehr. Auf dem Bildschirm erscheinen merkwürdige Zeichen, die keinen Sinn ergeben. Ähnliches tritt bei allen Dateien auf, die kein ASCII-Format enthalten. Es gibt für Insider zwar einen Ausweg über DEBUG, aber dies ist mit einigen Tücken verbunden. Am Markt angebotene Zusatztools erlauben ebenfalls die Anzeige von Dateien im Hexmode, kosten aber Geld und lohnen nicht immer die Anschaffung. Nachfolgend wird deshalb eine entsprechende Lösung in PowerBASIC vorgestellt.

Die Anforderungen

Beginnen wir zunächst mit der Beschreibung der Programm Ein-/Ausgabemeldungen. Es soll der Inhalt beliebiger Dateien auf dem Bildschirm ausgeben werden. Geeignet ist für diese Zwecke die Darstellung im Hexadezimalformat, wobei jeweils 16 Bytes pro Zeile aufgegeben werden. Vor jeder Zeile sollte eine fortlaufende Adresse stehen. Eine ASCII-Darstellung in der Folgezeile ist auch recht nützlich. Nicht darstellbare Steuerzeichen werden durch einen Punkt (».« markiert. Damit ergibt sich in etwa folgende Anzeige:»

```
Adr Werte

0000 00 01 FF 40 41 53 43 49 49 20 23 23 04 05 FE F7

. . . @ A S C I I # # . . . . . .

0010 12 0A 0D .....
```

Bild 4.4: DUMP-Ausgabeformat

Nachfolgend wird eine präzisere Spezifikation der Bedieneroberfläche erstellt. Das Programm soll durch die folgende Eingabe gestartet werden:

DUME

In diesem Fall meldet es sich mit dem Kopftext:

Bild 4.5: Kopfanzeige nach dem Programmstart

Mit der Abfrage »File : wird der Dateiname eingelesen. Generell sind gültige Pfadangaben erlaubt. Die Abfrage nach »Options :« erscheint erst nach Eingabe des Dateinamens. Wird die Datei nicht gefunden, erscheint die Meldung:

```
Die Datei <Name> existiert nicht
```

und das Programm bricht ab. Andernfalls beginnt das Programm mit der Ausgabe der Werte in oben gezeigtem Format. Dieses Format wird nachfolgend als Normal-Modus bezeichnet, d.h. die Standardeinstellung ist wirksam.

Bei einem gefüllten Bildschirm wird ein »scroll« ausgeführt. Das Programm bricht ab, falls das Dateiende erreicht ist oder falls die Tasten STRG+Unterbr gedrückt werden.

Für Auswertungen der Anzeige ist der »Bildscroll« störend. Weiterhin soll eine Ausgabe auf dem Drucker möglich sein. Solche Eigenschaften lassens ich über das Optionsfeld selektieren.

Die More-Option /M

Die More-Option erlaubt eine seitenorientierte Bildschirmausgabe. Sobald die Ausgabe den unteren Bildschirmrand erreicht, unterbricht das Programm mit der Meldung:

```
Weiter, bitte eine Taste betätigen ..
```

Soll die Ausgabe fortgesetzt werden, ist eine Taste zu betätigen. Dann wird der Bildschirm gelöscht und die nächste Seite angezeigt. Die Option wird mit der Eingabe /M im Optionsfeld aktiviert. Am Bildschirm erscheint folgende Ausgabe:

```
Adr Werte
0000 00 01 FF 40 41 53 43 49 49 20 23 23 04 05 FE F7
. . . . @ A S C I I # # . . . . .
0010 12 0A 0D .....
. . . .
```

Weiter, bitte eine Taste betätigen ...

Bild 4.6: Ausgabe mit More-Option im Normal-Modus

Die More-Option ist nur bei Ausgaben auf dem Bildschirm wirksam.

Die Wide-Option /W

Alternativ besteht die Möglichkeit, die ASCII-Darstellung nicht in der zweiten Zeile unter den Hexadezimalwerten sondern am Zeilenende auszugeben. Die führt zu einer komprimierteren Anzeige.

```
Adr Werte
0000 00 01 FF 40 41 ..... 20 23 23 04 05 FE F7 ...@ASCII ##....
0010 12 0A 0D 30 31 ..... 35 36 37 38 39 40 41 ...012 3456789@A
0020 . . .
```

Bild 4.7: Anzeige mit der Wide-Option

Diese Option läßt sich mit der More-Option kombinieren:

```
Adr Werte
0000 00 01 FF 40 41 .... 20 23 23 04 05 FE F7 ...@ASCII ##...
0010 12 0A 0D 30 31 .... 35 36 37 38 39 40 41 ...012 3456789@A
0020 . . .
Weiter, bitte eine Taste betätigen ..
```

Bild 4.8: Wide- und More-Option kombiniert

Dann erfolgt die Ausgabe seitenorientiert.

Die Printer-Option /P

Weiterhin soll die Möglichkeit bestehen, die Ausgaben vom Bildschirm auf den Drucker umzuleiten. Hierfür ist die Printer-Option vorgesehen. Eine Kombination mit der Wide-Option ist erlaubt, während die More-Option unterdrückt wird. Die Eingabe /P aktiviert die Druckerausgabe. Jede Seite beginnt mit einem Kopf, welcher den Dateinamen und die Seitennummer enthält. Die Seitenlänge ist fest auf 60 Zeilen pro Seite eingestellt. Während des Ausdrucks erscheint auf dem Bildschirm die Meldung:

```
Ausgabe auf dem Drucker
```

In Bild 4.9 ist ein Auszug eines solchen Protokolls dargestellt.

```
File : xxxxxx Seite : 1

Adr Werte

0000 00 01 FF 40 41 ..... 20 23 23 04 05 FE F7 ...@ASCII ##....

0010 12 0A 0D 30 31 ..... 35 36 37 38 39 40 41 ...012 3456789@A

0020 . . .
```

Bild 4.9: Ausgabe auf dem Drucker im Wide-Modus

Bisher wurden alle Eingaben interaktiv abgefragt. Um DUMP auch in Batchdateien verwenden zu können, besteht auch hier die Möglichkeit zur Aktivierung des Kommandomodus. Dann können Dateiname und eventuelle Optionen direkt in der Kommandozeile eingegeben werden. Der Aufruf besitzt folgende Syntax:

```
DUMP <Filename> <Optionen>
```

Der Dateiname hinter der Eingabe DUMP gilt dabei als Kriterium zur Selektion der Kommandooption. Fehlt der Filename, aber die Optionen sind vorhanden, dann bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab. Die Optionen sind dagegen nicht zwingend vorgeschrieben.

In Anlehnung an die bisherigen Module und im Hinblick auf DOS 5.0 läßt sich mit:

DUMP /?

eine Online-Hilfe abfragen. Auf dem Bildschirm erscheint ein entsprechender Hilfstext.

Zusammenfassung der Eingaben und Optionen

Nachfolgend ist eine knappe Zusammenstellung der DUMP aller Eingabemöglichkeiten und Optionen aufgeführt.

- File:•Abfrage eines gültigen MS-DOS Dateinamens. Pfadangaben sind möglich. Ist die Datei nicht vorhanden, erscheint die Fehlermeldung: Die Datei < > existiert nicht und das Programm bricht ab.
- Options:•Abfrage der Optionen zur Ausgabesteuerung. Fehlen die Optionen, wird die Standardeinstellung (Normal-Modus) übernommen.
- /M•Die Ausgabe wird im Normal- und Wide-Modus unterbrochen, falls der Bildschirm voll ist. Nach Quittierung der Meldung Weiter, bitte eine Taste betätigen ... wird der Ablauf fortgesetzt. Die /P-Option hebt die /M-Option auf.
- /W•Ausgabe der ASCII-Darstellung in der Ausgabezeile hinter den Hexcode. Die Option läßt sich mit der /Moder /P-Option kombinieren.
- /P•Hiermit wird die Ausgabe auf den Drucker umgeleitet. Eine selektierte More-Option wird aufgehoben, während /P und /W kombinierbar sind. Jede Druckseite enthält im Kopf Dateiname und Seitennummer.

Die Optionen lassen sich in beliebiger Reihenfolge eingeben, solange als erster Parameter der Dateiname mit einem nachfolgenden Leerzeichen auftritt. Nachfolgend sind einige gültige Optionen angegeben:

Damit soll die Beschreibung der Ein-/Ausgaben abgeschlossen werden.

Der Entwurf

Nachdem konkrete Vorstellungen über die Programmfunktionen bestehen, beginnen wir mit dem Entwurf. Um einen transparenten Aufbau zu erhalten, ist ein modularer Aufbau zu empfehlen. Die nachfolgende Abbildung gibt die Struktur der einzelnen Programmodule wieder.




Bild 4.10: Modulhierarchie in DUMP.BAS

Da die Struktur nicht allzu komplex ist, kann auf die Implementierung eingegangen werden.

Die Implementierung

Durch den modularen Aufbau lassen sich bereits bestehende Module übernehmen und die grobe Struktur gleicht den bereits realisierten Programmen. Es soll aber noch kurz auf die Frage eingegangen werden, wie sich in PowerBASIC beliebige Dateien lesen lassen. Über die normale OPEN/INPUT-Sequenz treten Probleme auf, da PowerBASIC die Datei dann im ASCII-Modus interpretiert. Der Code 1AH wird in diesem Fall als Endekennzeichen verwendet. Falls ein solcher Wert in einer Binärdatei auftritt, bricht die INPUT-Funktion an dieser Stelle ab und meldet das Dateiende. Damit lassen sich die nachfolgenden Daten nicht mehr lesen. Da dies unerwünscht ist, muß die Datei im BINARY-Modus geöffnet werden. Dann lassen sich alle Bytes mit GET lesen. Allerdings ist noch zu klären, wie sich einzelne Bytes in PowerBASIC einlesen lassen. Der Befehl:

```
GET #ein%, 1, code%
```

liest ja jeweils einen 2-Byte-Integerwert ein. Aber nicht alle Dateien enthalten eine gerade Anzahl von Bytes, womit beim letzten Byte Probleme auftreten. Aber mit einem Trick klappt es doch! Wird jeweils ein Zeichen in eine ASCII-Variable gelesen:

```
GET #ein%, 1, zchn$
```

und anschließend in einen Hexwert konvertiert, dann ist das Problem gelöst.

Das Hauptprogramm

Nach der Variablendeklaration und dem Einlesen der Parameter (wahlweise im Interaktiv- oder Kommandomodus) beginnt die Ausgabe. Hierzu wird die Datei byteweise gelesen und die Werte in Blöcken zu 16 Bytes ausgegeben. Das Feld code% dient zur Aufnahme der gelesenen Werte. Die Variable adr gibt die Anfangsadresse (Offset vom Dateianfang) des ersten Byte eines Blockes an. Die Variablen more%, druck% und wide% dienen zur Einstellung der jeweiligen Optionen. In maxzeile% findet sich die maximale Zeilenzahl pro Seite für die Bildschirm- und Druckerausgabe.

Die Decodierung der Optionen erfolgt mit dem Aufruf getswitch. kopf gibt einen Seitenkopf aus, während die Unterprogramme writescr und writeprn zur Ausgabe auf Bildschirm und Drucker zuständig sind. Sobald 16 Werte gelesen wurden, sind diese Module aufzurufen. Nach erreichen des Dateiendes wird die WHILE-Schleife verlassen und eventuell vorliegende Werte sind noch auszugeben, bevor die Datei geschlossen und das Programm beendet wird. Nachfolgendes Strichdiagramm (Bild 4.11) beschreibt den Programmablauf.




Bild 4.11: Programmablauf im Hauptmodul (main)

Die Funktionen zur Decodierung der Optionen, Ausgabe der Zeilen etc. werden als Unterprogramme realisiert.

getswitch

Nach dem Programmstart sind eventuelle Optionen zu decodieren. Dies ist Aufgabe von *getswitch*. Die Analyse erfolgt dadurch, daß der String *option\$* mit Hilfe der INSTR-Funktion durchsucht wird. Falls eine Option vorkommt, gibt *ptr*% die Position im String wieder. Dann ist der Schalter zu setzen, andernfalls bleibt die Standardeinstellung erhalten. Drei Abfragen reichen zur Decodierung der Optionen.

newscreen

Bei der More-Option ist die Ausgabe zu unterbrechen, sobald der untere Bildschirmrand erreicht wird. Dann muß die folgende Benutzermeldung erscheinen:

```
Weiter, bitte ein Taste betätigen ...
```

Diese Aufgabe fällt dem Modul *newscreen* zu. Falls der Wert der Variablen *scrline*% die maximale Zeilenzahl pro Bilschirmseite (*%maxscr*) übersteigt, erscheint diese Meldung. Erst nach Betätigung einer Taste löscht der Befehl CLS den Bildschirm und gibt die weitere Bearbeitung frei.

kopf

Das Modul gibt den Seitenkopf bei jeder neuen Bildschirm- oder Druckerseite aus. Die Variable *maxzeile*% enthält den Wert, ab dem ein

Seitenwechsel erforderlich ist. Dieser Grenzwert wird je nach Option dynamisch (Bildschirm, Drucker) angepaßt.

writescr und writeptr

Diese Module übernehmen die Ausgabe auf dem Bildschirm (*writescr*) und dem Drucker (*writeprn*). In jeder Zeile steht am Anfang eine fortlaufende Adresse (fünf Hexziffern). Das Strichdiagramm in Bild 4.12 gibt den Ablauf wieder.




Bild 4.12: Ablauf in writescr und writeprn

Damit wird die Beschreibung der Programme beendet. Einzelheiten sind dem Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Die Ausgabe der Werte erfolgt zur Zeit in Hexadezimalnotation. Es wäre möglich, die Ausgaben wahlweise im Dezimal- oder Hexadezimalsystem vorzusehen.

```
XREF
        /Z = 50
                                   (c) Born Version 1.0
Datei : dump.bas
                  Datum : 05-31-1992
                                         Seite : 1
Zeile
         Anweisung
     : DUMP.BAS
     '! Vers.
                : 1.0
     '! Last Edit : 7.5.92
                : G. Born
     '! Autor
     '! Files : INPUT, OUTPUT, FILE
     '! Progr. Spr.: POWER Basic
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
     '! Funktion: Das Programm gibt den Inhalt einer Datei in Form
     ۱ <u>۱</u>
                von Hexzahlen auf den Screen oder Printer aus.
```

```
'! Ausgabe : Adr 16 Bytes
     '! 0000 xx xx xx .... xx xx xx <- Hex Werte
'! a a a ..... a a a <- ASCII Werte
     '!
               Nicht darstellbare Codes werden in der ASCII
     ' 1
                Anzeige durch einen "." markiert. Mit der Option
     ' <u>!</u>
                /P erfolgt die Ausgabe auf dem Drucker. Mit /W
     1.1
                wird der Wide Mode aktiviert, welcher die
     ' <u>!</u>
                ASCII Zeichen hinter die Hexausgabe
positioniert.
     '!
                Mit /M wird die More Option angewählt, die die
     ' <u>!</u>
                Ausgabe anhält, sobald der Screen voll ist.
     ' I
     '! Aufruf: DUMP
                                               interaktiver
Mode
                DUMP <datei> <options>
                                              Kommando Mode
     '! Variable definieren
   1 %true = &HFFFF: %false = 0
                                        '! Konstante
   2 ein% = 1
                                        '! Kanal für I/O
   3 options$ = ""
                                        '! Optionen
   4 more% = %false
                                        '! More Option aus
   5 druck% = %false
                                        '! keine Printerausgabe
   6 wide% = %false
                                        '! Normalmode
   7 DIM code%(0:15)
                                        '! Puffer für 16 Bytes
   8 \text{ adr} \& = 0
                                         '! Anfangsadresse Zeile
   9 ptr% = 0
  10 %maxscr = 19
                                        '! Zeilenzahl pro
Screen
  11 %maxprt = 60
                                        '! Zeilenzahl pro
Druckseite
  12 maxzeile% = %maxscr
                                        '! Zeilenzahl für
Screen
  13 zeile% = 2
                                        '! Zeilennummer der
Seite
  14 seite% = 1
                                         '! Seitennummer
                                        '! Zwischenraum ASCII
  15 spacex% = 1
  16 kommando$ = ""
  17 filename$ = ""
                                        '! Dateiname
  18 hilf% = 0
  19 ON ERROR GOTO fehler
     Hauptprogramm
     20 kommando$ = COMMAND$
                                        '! Parameter ?
                                        '! Interaktiv Mode ?
  21 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                        '! ja -> Clear Screen
     '! ##### Kopf ausgeben #####
  23 PRINT "D U M P
                                             (c) Born Version
1.0"
```

```
PRINT "Options [/Wide /More /Print
] "
   25 PRINT
   26 INPUT "File : ",filename$ '! lese Dateiname
   27 INPUT "Options: ",options$
                                           '! lese Optionen
   28 PRINT
   29 ELSE
                                            '! Kommando Mode
   30 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                           '! Option /?
   31 IF ptr% <> 0 THEN
                                           '! Hilfsbildschirm
      PRINT "D U M P
                                                  (c) Born Version
   32
1.0"
   33
       PRINT
       PRINT "Aufruf: DUMP <Filename> <Optionen>
       PRINT
   36 PRINT "Das Programm gibt den Inhalt einer Binärdatei als
Hex-"
      PRINT "Dump auf dem Bildschirm oder Drucker aus. Optionen:"
  37
   38 PRINT
   39 PRINT "/W WIDE-Mode mit Hexzahlen und Text in einer Zeile"
   40 PRINT "/M More-Mode, seitenweise Ausgabe am Bildschirm"
  41 PRINT "/P Ausgabe auf den Drucker"
  42 PRINT
  43
      SYSTEM
   44 END IF
      1.1
      '! getfile separiert den Dateinamen aus der Kommandozeile
      '! Falls ein Name fehlt, würden die Optionen in die jeweilige
'! Variable gespeichert. Dies ist abgefangen, da Optionen mit
      '! /.. beginnen. Dann wird ein Leerstring zurückgegeben
      ١!
   45 kommando$ = UCASE$(kommando$) + " " '! Blank als
Endeseparator
  46 ptr% = 1
                                            '! Parameter holen
   47 CALL getfile(ptr%, kommando$,filename$) '! Name Eingabedatei
  48 INCR ptr%
                                            '! Anfang next token
   49 hilf% = INSTR(kommando$,"/")
                                            '! suche Optionen
   50 IF hilf% >= ptr% THEN
                                           '! gefunden ?
                                           '! Reststring mit
       options$ = MID$(kommando$,hilf%)
   51
Optionen
   52 END IF
   53 END IF
   54 IF filename$ = "" THEN
                                           '! Leereingabe ?
   55 PRINT "Der Name der Eingabedatei fehlt"
   56 END
   57 END IF
   58 OPEN filename$ FOR INPUT AS #ein% '! Eingabedatei
vorhanden?
   59 CLOSE
                                            '! Ja -> öffne als
Binärdatei
   60 OPEN filename$ FOR BINARY AS #ein% '! öffne Eingabedatei
   61 IF LEN(options$) > 0 THEN
```

```
62 GOSUB getswitch
                                       '! lese Optionen
  63 END IF
  64 CALL kopf
                                     '! 1. Seitenkopf ausgeben
     1.1
     '! bearbeite Datei je nach Option
  65 IF druck% THEN
  66 PRINT "Ausgabe auf dem Drucker"
  67 END IF
  68 ptr% = 0
                                       '! auf 1. Eintrag
  69 WHILE NOT (EOF(ein%))
                                       '! lese sequentiell
  70 GET$ #ein%, 1, zchn$
                                       '! lese 1 Byte aus
Binärdatei
  71 code%(ptr%) = ASC(zchn$)
                                       '! wandele in Hex
  72 IF ptr% > 14 THEN
                                       '! 16 Bytes gelesen ?
  73 IF druck% THEN
  74
      CALL writeprn
                                       '! auf Printer ausgeben
  76
      CALL writescr
                                       '! auf Screen ausgeben
  77 END IF
  78 ELSE
  79 INCR ptr%
                                       '! next entry
  80 END IF
  81 WEND
  82 IF druck% THEN
                                       '! Restdaten ausgeben
  83 CALL writeprn
                                       '! auf Printer ausgeben
  84 ELSE
                                       '! auf Screen ausgeben
  85 CALL writescr
  86 END IF
  87 CLOSE
  88 PRINT "Ende Dump"
  89 END
     Hilfsroutinen
     90 fehler:
     '! Fehlerbehandlung in XREF
  91 IF ERR = 53 THEN
  92 PRINT "Die Datei ";filename$;" existiert nicht"
  94 PRINT "Fehler : "; ERR; " unbekannt"
  95 PRINT "Programmabbruch"
  96 END IF
  97 END
                                      '! MSDOS Exit
```

```
98 RETURN
  99 getswitch:
     ·-----
     '! decodiere eingegebene Optionen
     '! option$ ist der String mit den Optionen
     1_____
 100 options$ = UCASE$(options$)
 101 IF INSTR(options$,"/M") > 0 THEN
                                     '! More Mode ein
 102
     more% = %true
 103 END IF
 104 IF INSTR(options$,"/W") > 0 THEN
                                     '! wide Option ?
 105 wide% = %true
                                      '! Wide ein
 106 spacex% = 0
                                      '! kein Zwischenraum
 107 END IF
 108 IF INSTR(options$,"/P") > 0 THEN
                                     '! Printer Option ?
 109 druck% = %true
                                     '! ja -> setze Mode
 110 more% = %false
                                     '! More ausschalten
 111 maxzeile% = %maxprt
                                     '! Zeilenzahl für
Printer
 112 END IF
 113 RETURN
 114 SUB getfile(ptr%,text$,result$)
     !!-----
     '! separiere Filename aus Eingabetext (text$)
     '! ptr% -> Anfang Filename, result$ = Filename
     ·!-----
 115 LOCAL tmp%
 116 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                      '! entferne
Leerzeichen
 117 tmp% = INSTR(ptr%,text$," ")
                                      '! suche Separator
 118 IF tmp% = 0 THEN
 119 PRINT "Fehler: kein Fileseparator"
                                      '! kein Endeseparator
 120 END
                                      '! Exit
 121 END IF
 122 IF MID$(text$,ptr%,1) = "/" THEN
                                      '! Optionen eingegeben
 123 result$ = ""
                                      '! Leerstring
 124 ELSE
 125 result$ = MID$(text$,ptr%,tmp%-ptr%)
                                     '! Filename
 126 ptr% = tmp%
                                      '! korrigiere ptr%
 127 END IF
 128 END SUB
 129 SUB newscreen
```

```
'! More Abfrage bei vollem Bildschirm
     ·-----
 130 SHARED zeile%
 131 IF zeile% > maxzeile% THEN
 133 PRINT "Weiter, bitte eine Taste betätigen ..."
 134 WHILE LEN(INKEY$) = 0
                                  '! warte auf Taste
 135 WEND
 136 CALL kopf
                                    '! Seitenkopf
 137 END IF
 138 END SUB
 139 SUB kopf
    1______
    '! Seitenvorschub und Ausgabe des Seitenkopfes auf Screen
    '! Drucker. Bei der Druckerausgabe werden Filename und
Seiten-
     '! nummer mit ausgegeben.
     ·-----
 140 SHARED seite%, filename$, zeile%, druck%
 141 IF druck% THEN
    IF seite% > 1 THEN LPRINT CHR$(12); '! Seitenvorschub
 142
      LPRINT "File : "; filename$,
 144 LPRINT SPACE$(15); "Seite: "; seite%
 145 LPRINT " Adr
                            Werte" '! auf Screen
 146 LPRINT
 147 INCR seite%
 148 zeile% = 3
 149 ELSE
 150 CLS
     PRINT " Adr
                          Werte"
                                   '! auf Screen
 151
 152 PRINT
 153
     zeile% = 2
 154 END IF
 155 END SUB
 156 SUB writescr
    '! Ausgabe der 16 gelesenen Werte im HEX und ASCII Format
    '! auf dem Bildschirm
    '! code (16)
                16 Bytes aus der Datei
    1_____
 157 LOCAL res$, i%, zchn$
 158 SHARED zeile%, maxzeile%, code%(), adr&, ptr%
 159 SHARED spacex%, more%, wide%
 160 IF (zeile% > maxzeile%) AND more% THEN
 161 CALL newscreen
                                  '! Bildwechsel
 162 END IF
```

```
'! Hexausqabe mit
163 res$ = HEX$(adr&)
164 PRINT STRING$(5-LEN(res$), "0"); res$; " "; '! führend. Nullen
165 FOR i% = 0 TO ptr%
                                       '! Codes ausgeben
165 FOR 1% = 0 TO ptr% '! Codes ausgeben
166 res$ = HEX$(code%(i%) AND &HFF) '! Hexausgabe mit
PRINT STRING$(2-LEN(res$),"0");res$;" "; '! führend. Nullen
168 NEXT i%
169 IF NOT wide% THEN
170 PRINT: PRINT "
                                       '! keine Wide Option
171 ELSE
172 IF ptr% < 15 THEN
                                       '! Zeile nicht voll !!
173
     PRINT SPACE$((15 - ptr%) * 3);
                                       '! Vorschub n Zeichen
174 END IF
175 PRINT " ";
                                       '! Leerzeichen
176 END IF
177 FOR i% = 0 TO ptr%
                                       '! ASCII ausgeben
178 IF code%(i%) > &H1F THEN
     zchn$ = CHR$(code%(i%))
                                       '! ASCII Wert
180 ELSE
181
     zchn$ = "."
                                       '! nicht darstellbar
182 END IF
PRINT SPACE$(spacex%);zchn$; _ '! ASCII Darstellung
184
     SPACE$(spacex%);
                                      '! ausgeben
185 NEXT i%
186 PRINT
187 INCR adr&, 16
188 IF wide% THEN
                                       '! Adresse + 16
189 INCR zeile%
                                       '! wide -> Zeile + 1
190 ELSE
                                       '! Zeile + 2
191 INCR zeile%, 2
192 END IF
193 ptr% = 0
                                        '! reset ptr%
194 END SUB
195 SUB writeprn
    ·!-----
    '! Ausgabe der Werte auf dem Drucker
    (|-----
196 LOCAL res$, i%, zchn$
197 SHARED zeile%, maxzeile%, code%(), adr&, ptr%
198 SHARED spacex%, wide%
199 IF zeile% > maxzeile% THEN
                                       '! Seitenwechsel
200 CALL kopf
201 END IF
202 res$ = HEX$(adr&)
                                       '! Hexausqabe mit
203 LPRINT STRING$(5-LEN(res$),"0");res$;" "; '! führend. Nullen
204 FOR i% = 0 TO ptr%
                                      '! Codes ausgeben
205 res$ = HEX$(code%(i%) AND &HFF) '! Hexausgabe mit
```

```
206 LPRINT STRING$(2-LEN(res$), "0"); res$; " "; '! führend.
Nullen
 207 NEXT i%
 208 IF NOT wide% THEN
 209 LPRINT: LPRINT "
                                      '! keine Wide Option
 210 ELSE
     IF ptr% < 15 THEN
 211
                                       '! Zeile nicht voll !!
       LPRINT SPACE$((15 - ptr%) * 3);
                                      '! Vorschub n Zeichen
 212
     END IF
 213
 214
      LPRINT " ";
                                       '! Leerzeichen
 215 END IF
 216 FOR i% = 0 TO ptr%
                                       '! ASCII ausgeben
 217 IF code%(i%) > &H1F THEN
 218
      zchn$ = CHR$(code%(i%))
                                       '! ASCII Wert
 219 ELSE
 220 zchn$ = "."
                                       '! nicht darstellbar
 221 END IF
 222 LPRINT SPACE$(spacex%);zchn$; _
                                       '! ASCII Darstellung
      SPACE$(spacex%);
                                       '! ausgeben
 224 NEXT i%
 225 LPRINT
 226 INCR adr&, 16
                                       '! Adresse + 16
 227 IF wide% THEN
 228 INCR zeile%
                                       '! Zeile + 1 -> wide%
 229 ELSE
 230 INCR zeile%, 2
231 END IF
                                       '! Zeile + 2
 232 ptr% = 0
                                       '! reset ptr%
 233 END SUB
 234 SUB skipblank(ptr%,text$)
     !!-----
     '! entferne führende Leerzeichen aus text$
     (|-----
 235 LOCAL lang%, zchn$
                                        '! Stringlänge
 236 lang% = LEN (text\$)
 237 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                        '! separiere Zeichen
 238 WHILE (zchn$ = " ") AND (ptr% <= lang%) '! Zeichen <> blank
 239 INCR ptr%
 240 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                       '! separiere Zeichen
 241 WEND
 242 END SUB
     '**** Programm Ende *****
```

Listing 4.2: DUMP.BAS

FORMAT: Formatschutz für Festplatten

Das MS-DOS-Programm FORMAT.COM (oder FORMAT.EXE) dient zum Formatieren von Disketten und Festplatten. Werden beim Aufruf keine Parameter angegeben, bezieht sich FORMAT auf das Standardlaufwerk. Als Einstellparameter werden dann Standardwerte gesetzt. Im Prinzip ist gegen diese Aufrufkonvention nichts einzuwenden, da sie sich bei vielen MS-DOS-Programmaufrufen bestens bewährt. Leider insbesondere bei älteren Versionen des Programmes FORMAT, fatale Konsequenzen. Ist im System eine Festplatte vorhanden, befinden sich üblicherweise das Betriebssystem und die entsprechenden Hilfsprogramme auf dieser Platte. Dies bedeutet, daß in der Regel die Platte (C:, D: etc.) als Standardlaufwerk eingestellt wird. Alle Eingaben ohne Laufwerksangabe beziehen sich nun auf diese Platte. Wird bei der Eingabe:

FORMAT

die Bezeichnung des Laufwerks vergessen, bezieht sich das Kommando auf die Festplatte. Besonders bei älteren Versionen vom FORMAT wird dann die Platte ohne Warnung formatiert. Auch bei einer einfachen J/N-Abfrage ist diese schnell quittiert. Wem dies einmal passiert ist, kennt die tragischen Folgen eines solchen Formataufrufes. Es stellt sich sofort die Frage nach den Sicherungskopien, die natürlich in diesem Augenblick fehlen. Auch wenn diese vorhanden sind, bleibt eine Menge Arbeit mit der Restaurierung der Festplatte.

Eine Möglichkeit besteht zwar darin, das Programm FORMAT nur auf Disketten zu halten. Damit läßt sich nur nach Einsatz einer Diskette mit dem Programm FORMAT arbeiten, ist aber in der Handhabung äußerst hinderlich. DOS 5.0 und verschiedene Utilities bieten zwar eine UNFORMAT-Anweisung. Aber auch dies ist mit Aufwand Restaurierung der Festplatte verbunden. Also ist ein Weg zu suchen, der zu einem besser abgesicherten FORMAT-Programm führt. Naheliegend ist sicherlich der Gedanke, FORMAT so zu verändern, daß eine irrtümliche Formatierung der Festplatte kaum mehr möglich ist. Dies setzt aber sehr genaue Kenntnisse des Programmcodes voraus. Als zweites Problem erweist sich die Tatsache, daß bei jeder neuen Version die Anpassung zu wiederholen ist. Dies ist in der Regel kein gangbarer Weg. Es stellt sich deshalb die Frage nach einer Alternativstrategie. Wie läßt sich das Programm **FORMAT** im Hinblick auf eine sichere Handhabung beeinflussen, ohne daß auf versionsspezifische Eigenarten Rücksicht genommen werden muß?

Mit etwas Nachdenken stößt man auf eine einfache und dennoch elegante Lösung. MS-DOS bietet die Möglichkeit der Tochterprozesse, d.h. ein laufendes Programm kann ein weiteres Programm laden und aktivieren. Das aktuelle Programm wird dabei zwar suspendiert, aber nach Beendigung des neuen Programmes erhält es die Kontrolle zurück. Diese Vorgehensweise läßt sich auch für obiges Problem verwenden. Zuerst wird ein Programm aufgerufen, welches die Eingaben überprüft. Nur wenn das

Aufrufkommando korrekt ist, wird das eigentliche FORMAT-Programm aktiviert. Ein solches Prüfprogramm läßt sich natürlich in PowerBASIC leicht erstellen. Bleibt nur noch die Frage offen, wie der Aufruf erfolgen soll? Die Eingabe:

```
TEST FORMAT A: /S
```

ist sicherlich nicht zumutbar, da der normale DOS-Benutzer nichts von der Existenz des Programmes TEST weiß. Er wird sich also nach wie vor mit der Eingabe FORMAT begnügen und damit seine Platte ruinieren. Aber niemand sagt, daß das MS-DOS Programm FORMAT nicht einen anderen Dateinamen erhalten kann. Es besteht doch die Möglichkeit, die Datei FORMAT.COM oder FORMAT.EXE mit einem neuen Namen zu belegen. Das PowerBASIC- Prüfprogramm erhält dann den Namen FORMAT.

Damit bleibt für den Benutzer die gewohnte Aufruffolge erhalten und er merkt im Grunde nichts davon, daß ein anderes Programm zwischengeschaltet wurde. Nur wenn sich ein Aufruf auf die Festplatte bezieht, erscheint eine deutliche Warnung.

Vor der Implementierung soll nun noch kurz die genaue Benutzerschnittstelle festgelegt werden. Das Original-MS-DOS-Programm FORMAT wird in FORMATX umbenannt (mit RENAME ist dies kein Problem). Das PowerBASIC-Programm erhält dann den Namen FORMAT.BAS. Damit aktiviert jede Eingabe der Form:

```
FORMAT <Laufwerk> <Optionen>
```

das BASIC-Programm. Die Eingabe der Optionen kann entfallen. Wird aber auch der Laufwerksname weggelassen, erscheint die Meldung:

```
### FORMAT Aufruf ohne Laufwerksangabe unzulässig ###
```

und das Programm bricht ab. Wird als Laufwerk die Bezeichnung A: oder B: eingetragen, ist das Programm FORMATX zu aktivieren. Dieser Aufruf wird dem Benutzer aber nicht angezeigt. Auf dem Bildschirm erscheinen lediglich die gewohnten Meldungen des DOS-FORMAT-Programmes. Tritt die Bezeichnung einer Festplatte im Kommando auf:

```
FORMAT C: /V /S dann erscheint eine deutliche Warnung an den Benutzer (Bild4.13):
```

Code :

Bild 4.13: Benutzerwarnung beim Aufruf von FORMAT

Nur wenn der Benutzer die Zahl 69 eingibt, läßt sich die Festplatte formatieren. Die eingegebenen Zeichen erscheinen dabei nicht auf dem Bildschirm. Wird obiger Text so verändert, daß die Codenummer nicht mehr angezeigt wird, ist die Nummer mit einem Paßwort zu vergleichen. Nur bei Eingabe des korrekten Paßwortes läßt sich die Platte formatieren. Es besteht zwar auch die Möglichkeit, die Zeichen J/N abzufragen. Da solche Abfragen aber bei mehreren anderen Programmen auftreten, ist die Gefahr einer irrtümlichen Quittierung zu hoch. Die Abfrage der Zahl 69 stellt hier eine zusätzliche Sicherheit dar.

Da unser PowerBASIC-Programm das Eingabekommando nur auf gültige Laufwerksbezeichnungen prüft, können im Optionsfeld beliebige Zeichen auftreten. Falsche Optionen werden anschließend vom DOS FORMAT-Programm erkannt und abgewiesen.

Damit wird die Beschreibung der Benutzeroberfläche sowie die Diskussion der prinzipiellen Vorgehensweise abgeschlossen.

Die Implementierung

Die Implementierung des Programmes ist recht einfach, so daß auf ein Hierarchiediagramm an dieser Stelle verzichtet wird. Das Programm erhält den Dateinamen FORMAT.BAS und besteht nur aus dem Hauptmodul.

Es sind nur Eingaben über die Kommandozeile erlaubt. Diese wird mittels der Funktion COMMAND\$ in die Stringvariable *kommando\$* eingelesen. Ist die Länge = 0, fehlen Laufwerks- und Optionseingaben. In diesem Fall bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab.

Nun gibt es aber noch den Fall, daß zwar die Laufwerksbezeichnung fehlt, aber Optionen eingegeben wurden. Hier muß eine erweiterte Prüfung erfolgen, da die Stringlänge größer Null ist. Es gibt nun einen einfachen Weg zur Überprüfung auf gültige Laufwerksnamen. Alle Laufwerkskennzeichnungen sind mit einem Doppelpunkt abzuschließen (A:, B:, a:, b: etc.). In vorliegender Implementierung wird nun überprüft, ob ein solcher Doppelpunkt im Kommandostring auftritt. Fehlt dieses Zeichen, liegt keine gültige Laufwerksbezeichnung vor und das Programm ist zu beenden.

Damit ist die Abbruchbedingung bei fehlender Laufwerksbezeichnung hinreichend besprochen. Es bleibt nur noch der Fall, daß als Laufwerk eine Festplatte angegeben wird. Wie werden nun diese Eingaben erkannt. Zuerst nehmen wir an, daß bekannt ist, welche Platten im System vorhanden sind (C:, D: etc.). Damit läßt sich das Programm beliebig an das System anpassen. In vorliegender Implementierung wird deshalb nur das Laufwerk C: überprüft. Hierzu ist der String in der Variablen kommando\$ in Großbuchstaben zu konvertieren (UCASE\$). Dann wird mit der ob die Zeichenkombination (C:) Funktion INSTR geprüft. in darf Kommandozeile vorkommt. Ist dies nicht der Fall, das FORMATX.COM umbenannte DOS-FORMAT-Programm eingegeben Optionen aufgerufen werden. Hierzu ist der Eingabetext mit dem String »FORMATX« zu verknüpfen. Dies ist erforderlich, da die PowerBASIC-Funktion COMMAND\$ nur die Eingabeparameter ohne den Namen des aktiven Programmes liefeert. Dann wird as MS-DOS-Formatprogramm über die Basic-Funktion SHELL aufgerufen. Die Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Erweitungsvorschläge

Das Programm gibt vor der Formatierung einer Festplatte den Hinweis daß sich diese durch Eingabe des Codes »69« formatieren lässt. Einmal kann natürlich die Eingabe J/N geändert werden. Dadurch steigt aber auch die Gefahr von Fehleingaben.

Wer die Festplatte noch sicherer vor ungewollter Formatierung schützen möchte, kann innerhalb der Warnung ein Kennwort abfragen. Der Codewert darf im Text dann nicht mehr vorkommen. Wird das ursprüngliche DOS-Programm FORMAT.COM zusätzlich noch mit einem unverfänglichen Namen versehen und gegebenenfalls in einer »Hidden«-Datei versteckt, kann nur ein Insider diesen Schutz umgehen.

```
XREF
        /Z = 50
                                     (c) Born Version 1.0
Datei : format.bas
                  Datum : 05-31-1992
                                             Seite: 1
Zeile
         Anweisung
     : File : FORMAT.BAS
'! Vers. : 1 ^
     '! Last Edit : 16. 5.92
     '! Autor : G. Born '! Files : INPUT, (
                : INPUT, OUTPUT
     '! Progr. Spr.: Power Basic
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     ۱ <u>۱</u>
     ١!
                FORMAT <Laufwerk> <Optionen>
     ' 1
     '!
                aufgerufen. Es überprüft dann, ob als Lauf-
     ۱ <u>۱</u>
                werk ein Festplattenname eingegeben wurde.
     ١!
                In diesem Fall erfolgt eine Warnung mit Ab-
     ' I
                frage, ob die Festplatte formatiert werden
     '!
                soll. Das Programm aktiviert nach einer
     1.1
                Quittierung, oder bei Floppylaufwerken an-
     1.1
                schließend das DOS FORMAT Programm, welches
     1.1
                in FORMATX umbenannt wurde.
     '! Variable definieren
   1 zchn$ = ""
                                       '! Hilfsvariable
   2 kommando$ = ""
                                       '! Kommandozeile
   3 ptr% = 0
                                       '! Hilfzeiger
     ۱#
                         Hauptprogramm
```

```
4 kommando$ = UCASE$(COMMAND$) '! Parameter ?
5 IF LEN (kommando$) = 0 THEN '! Laufwerksname ?
   6 PRINT "### Formataufruf ohne Parameter unzulässig
   7 END
   8 END IF
   9 ptr% = INSTR(kommando$,":")
                                   '! suche Laufwerk
                                  '! Laufwerksname ?
  10 IF ptr% = 0 THEN
    PRINT "### Formataufruf ohne Laufwerksangabe unzulässig ###"
  12
    END
                                   '! Exit
  13 END IF
     !!-----
     '! prüfe ob als Laufwerk eine Festplatte angegeben wurde ?
     !!-----
     1.1
  14 IF INSTR(kommando$, "C:") > 0 THEN
  15 CLS
  16 PRINT
  17 PRINT
18 PRINT "# Wollen Sie wirklich Ihre Festplatte formatieren ?
  19 PRINT "# In diesem Fall geben Sie den Code 69 ein, sonst
  20 PRINT "# bitte eine beliebige Taste betätigen ...
  21 PRINT
22 PRINT
  23 PRINT "Code : ";
  24 antw$ = INPUT$ (1)
                                    '! lese 1. Zeichen
  25 IF antw$ <> "6" THEN END
                                    '! Exit
  26 antw$ = INPUT$ (1)
                                    '! lese 2. Zeichen
  27 IF antw$ <> "9" THEN END
                                    '! Exit
  28 END IF
     '! Die Eingabe bezieht sich auf eine Floppy, oder der
Benutzer
     '! möchte die Festplatte formatieren -> starte FORMATX
     ' !
  29 SHELL "FORMATX " + kommando$
                                    '! execute Format
  30 END
                                    '! Ende
     '**** Programm Ende *****
```

Listing 4.3: FORMAT.BAS

DELX: Physikalisches Löschen von Dateien

Jeder MS-DOS Anwender kennt die Kommandos DEL und ERASE, mit denen sich Dateien von Platten und Floppys löschen lassen. Der normale Benutzer geht dann davon aus, daß die Daten damit gelöscht sind. Aus Zeitgründen beschränkt sich DOS aber darauf, nur den ersten Buchstaben des Dateinamens im Inhaltsverzeichnis auf den Wert E5H zu setzen. Dies ist der vereinbarte Code für unbenutzte Dateieinträge. Insider haben bereits vor Jahren herausgefunden, daß die Daten weiterhin auf der Platte/Floppy erhalten bleiben. Wird der Eintrag im Inhaltsverzeichnis auf ein gültiges ASCII-Zeichen zurückgesetzt, läßt sich die Originaldatei restaurieren. Auf dieser Erkenntnis beruhen die angebotenen Programme zur Restaurierung versehentlich gelöschter Dateien (z.B. UNDELETE bei DOS 5.0). So schön dies bei unabsichtlich gelöschten Dateien ist, um so problematischer wirkt sich dies im Hinblick auf den Datenschutz aus. Mit den normalen DOS-Kommandos ist es unmöglich, eine Datei wirklich zu löschen. Mit Hilfe bestimmter Tools lassen sich die ursprünglichen Daten restaurieren. Bei sensitivem Material ist wieder dies unerwünscht.

Nachfolgend wird deshalb ein Programm entwickelt, welches eine Datei physikalisch von der Platte/Floppy löscht. Doch zuerst zu den Anforderungen aus Benutzersicht.

Einmal soll die Datei so gelöscht werden, daß eine Restaurierung nicht mehr möglich ist. Das Programm DELX bietet wieder zwei Möglichkeiten zur Eingabe der Dateinamen. Mit dem Kommando:

DELX

wird der interaktive Eingabemodus selektiert. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung:

```
D E L X (c) Born Version 1.0 Löschen einer Datei

Datei :
```

Bild 4.14: Meldung von DELX

Das Programm erwartet dann den Namen der zu löschenden Datei. Es sind die gültigen MS-DOS-Konventionen zu beachten. Bei Leereingaben bricht DELX mit der folgenden Meldung ab:

```
Der Name der Datei fehlt
```

Falls die Datei nicht existiert, erscheint die Nachricht:

```
Die Datei <Name> existiert nicht
```

und das Programm wird ebenfalls beendet. Mit *<Name>* wird der eingegebene Dateiname bezeichnet.

Alternativ besteht die Möglichkeit, den Dateinamen bereits in der Kommandozeile mit anzugeben. Es gilt dabei folgende Syntax:

```
DELX <Dateiname>
```

Im Kommandomodus erscheint die Kopfmeldung nicht mehr. Ansonsten gelten die gleichen Fehlermeldungen wie bei der interaktiven Eingabe. Mit der Eingabe:

```
DELX /?
```

läßt sich noch die Online-Hilfe aktivieren.

Falls die Datei existiert, beginnt das Löschen der Datei. Dies wird durch die Meldung:

```
Die Datei <Name> wird gelöscht
Die Datei <Name> ist gelöscht
```

kommentiert. Der Vorgang dauert, insbesondere bei längeren Dateien, etwas länger als das entsprechende DOS-Kommando. Anschließend sind Datei und Daten gelöscht.

Die Implementierung

Das Programm ist so einfach, daß auf eine Diskussion des Entwurfs verzichtet werden kann. Das Hauptprogramm übernimmt wieder die Aufgabe, den Dateinamen interaktiv oder aus der Kommandozeile einzulesen. Dann wird die Datei im Binary-Modus eröffnet. Dies ist erforderlich, da auf die Datei wahlfrei zugegriffen werden muß. Da DOS nur den Eintrag im Inhaltsverzeichnis aber nicht die Daten löscht, muß dies von DELX übernommen werden. Hierzu dient die WHILE/WEND-Schleife. Im Prinzip ist jedes Byte der Datei mit dem Wert FFH zu überschreiben. Dann läßt sich der ursprüngliche Wert nicht mehr rekonstruieren. Leider ist die Länge der Datei nicht bekannt. Um zu vermeiden, daß DOS die Datei auf andere Sektoren kopiert, muß die zu schreibende Datei die gleiche Länge besitzen wie die Eingabedatei. Deshalb liest DELX die Datei sequentiell und schreibt gleichzeitig die Werte FFH zurück. Bei Binary-Dateien ist dies möglich. Um einen schnelleren Ablauf zu erhalten, werden jeweils 512 Byte gelesen und beschrieben. Dies entspricht der Sektorgröße auf der Floppy/Platte im MS-DOS-Format. Lediglich der letzte Satz muß nicht immer 512 Byte besitzen. Deshalb wird die Zahl der gelesenen Zeichen registriert, um zum Abschluß die Restdaten zu schreiben. Nach dieser Prozedur kann die Datei mit dem Basic-Kommando KILL gelöscht werden. Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Mit dieser Lösung ist es recht einfach, eine Datei mitsamt den Daten zu löschen. Allerdings sei darauf hingewiesen, daß das Programm keine Daten außerhalb der Datei löscht. Beim normalen DOS-Betrieb werden jedoch Dateien kopiert, gelöscht und in ihrer Größe verändert. Dies führt dazu, daß auf dem Medium freie Sektoren vorhanden sind, die zur Aufnahme neuer Dateien dienen. In diesen Sektoren können aber durchaus Daten aus alten Dateien vorliegen. Mit DELX lassen sich diese Werte nicht überschreiben, da die Sektoren nicht zur angegeben Datei gehören. Mit einem Trick läßt sich aber das Programm DELX so erweitern, daß alle freien Sektoren einer Platte/Floppy überschrieben werden. Hierzu wird einfach ein temporäre Datei eröffnet und solange mit &HFF beschrieben, bis das Medium voll ist. Dann sind alle leeren Sektoren dieser Datei zugeordnet. Wird die Datei dann gelöscht, finden sich nur noch FFH-Werte in den freien Sektoren, und die alten Daten sind mit Sicherheit überschrieben.

```
XREF
       /Z = 50
                                (c) Born Version 1.0
                                Seite : 1
Datei : delx.bas Datum : 05-31-1992
Zeile
        Anweisung
    '! File : DELX.BAS
'! Vers. : 1.0
    '! Last Edit : 16.5.92
    '! Autor : G. Born
'! Files : INPUT, OUTPUT
    '! Progr. Spr.: Power Basic
    '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
    '! Funktion: Das Programm löscht eine Datei pyhsikalisch,
d.h.
    1.1
              die Daten werden erst mit FFH überschrieben.
    1.1
    '! Aufruf: DELX
                                      '! Interaktiv Mode
    '! DELX <datei1>
                                      !! Kommando Mode
    1.1
                                      '! Online-Hilfe
              DELX /?
    '! Variable definieren
   1 ein% = 1
                                  '! I/O Kanal
   2 ptr% = 0: hilf& = 0
                                  '! Hilfszeiger
   3 konst$ = ""
   4 ON ERROR GOTO fehler
    ι #
                      Hauptprogramm
    5 kommando$ = COMMAND$
                                  '! Parameter ?
   6 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                  '! Interaktiv Mode ?
   7 CLS
                                  '! ja -> Clear Screen
    '! ##### Kopf ausgeben #####
   8 PRINT "D E L X
                                 (c) Born Version 1.0"
   9 PRINT "Löschen einer Datei"
  10 PRINT
```

```
11 INPUT "Datei : ",infilename$ '! lese Dateiname Eingabe
  12 PRINT
  13 ELSE
                                          '! Kommando Mode
  14 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                          '! Option /?
  15 IF ptr% <> 0 THEN
                                          '! Hilfsbildschirm
  16 PRINT "D E L X
                                           (c) Born Version 1.0"
  17 PRINT
  18 PRINT "Aufruf: DELX"
  19 PRINT "
                       DELX <datei>"
  20 PRINT
      PRINT "Das Programm löscht eine Datei, wobei deren Inhalt
  21
über-"
      PRINT "schrieben wird."
      PRINT
  23
  2.4
      SYSTEM
  25 END IF
     1.1
     '! getfile separiert den Dateinamen aus der Kommandozeile
  26 kommando$ = UCASE$(kommando$) + " " '! Blank als
Endeseparator
  27 ptr% = 1
                                          '! Parameter holen
  28 CALL getfile(ptr%, kommando$,infilename$) '! Name
Einqabedatei
  29 END IF
  30 IF infilename$ = "" THEN
                                         '! Leereingabe ?
  31 PRINT "Der Name der Datei fehlt"
  32 END
  33 END IF
  34 OPEN infilename$ FOR INPUT AS #ein% '! Datei vorhanden ?
  35 CLOSE
                                          '! ja-> open als
  36 OPEN infilename$ FOR BINARY AS #ein% '! Binary Datei
  37 konst$ = STRING$(512,CHR$(&HFF)) '! auf FFH setzen
  38 PRINT "Die Datei "; infilename$;
  39 PRINT " wird gelöscht"
  40 WHILE NOT (EOF(ein%))
  41 GET$ #ein%, 512, zchn$
42 SEEK #ein%, hilf&
                                          '! lese 512 Bytes
                                         '! auf Anfang Satz
  43 IF LEN(zchn$) = 512 THEN
                                         '! voller Satz ?
      PUT$ #ein% , konst$
                                          '! schreibe 512 * FFH
  45 ELSE
  PUT$ #ein%, STRING$(LEN(zchn$),CHR$(&HFF)) '! n Bytes
                                          '! EOF erreicht
      EXIT LOOP
  48 END IF
  49 hilf& = hilf& + LEN(zchn$)
                                          '! Zeiger + n
  50 WEND
  51 CLOSE
                                           '! Datei schließen
  52 outfile$ = LEFT$(infilename$,INSTR(infilename$,":"))
  53 outfile$ = outfile$ + "Born.G" '! neuer Name
```

```
54 NAME infilename$ AS outfile$
                                 '! umbenennen
                                 '! lösche Datei
  55 KILL outfile$
  56 PRINT "Die Datei "; infilename$;
  57 PRINT " ist gelöscht"
  58 END
    Hilfsroutinen
    59 fehler:
    ·-----
    '! Fehlerbehandlung in XREF
    1_____
  60 \text{ IF ERR} = 53 \text{ THEN}
  61 PRINT "Die Datei "; infilename$; " existiert nicht"
  62 ELSE
  63 PRINT "Fehler : "; ERR; " unbekannt"
  64 PRINT "Programmabbruch"
  65 END IF
  66 END
                                '! MSDOS Exit
  67 RETURN
  68 SUB getfile(ptr%,text$,result$)
    '!-----
    '! separiere Filename aus Eingabetext (text$)
    '! ptr% -> Anfang Filename, result$ = Filename
    ·!-----
  69 LOCAL tmp%
  70 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                  '! entferne
Leerzeichen
  71 tmp% = INSTR(ptr%,text$," ")
                                  '! suche Separator
  72 IF tmp% = 0 THEN
  73 PRINT "Fehler: kein Fileseparator"
                                  '! kein Endeseparator
    END
  74
                                  '! Exit
  75 END IF
  76 IF MID$(text$,ptr%,1) = "/" THEN
                                  '! Optionen eingegeben
  77 result$ = ""
                                  '! Leerstring
  78 ELSE
  79 result$ = MID$(text$,ptr%,tmp%-ptr%)
                                  '! Filename
  80 ptr% = tmp%
                                  '! korrigiere ptr%
  81 END IF
  82 END SUB
  83 SUB skipblank(ptr%,text$)
    !!-----
    '! entferne führende Leerzeichen aus text$
```

Listing 4.4: DELX.BAS

TEXTS: Textsuche in EXE-, SYS- und COM-Dateien

Manchmal ist es von Interesse EXE-, COM- oder SYS-Dateien auf Texte zu untersuchen. Dies ist zum Beispiel bei unbekannten Programmen erforderlich, wenn mögliche Fehler- oder Benutzermeldungen ermittelt werden sollen. Ein anderer Fall ist durch Viren in Computerprogrammen aktuell geworden. Bei unbekannten Programmen läßt sich teilweise an Hand der Meldungen auf die Funktion schließen. Damit besteht zumindest bei einigen Viren die Chance eine infizierte Programmdatei durch die Textstrings der Virusmeldungen im Programmcode identifizieren.

Wie dem auch immer sei, als normaler DOS-Benutzer ist eine Analyse des Programmcodes kaum durchführbar. Die Befehle COPY, PRINT oder TYPE produzieren nur »Schrott« bei Dateien mit Programmcode. Das bereits vorgestellte Programm DUMP schafft Abhilfe. Allerdings werden ASCII-und HEX-Zeichen gemeinsam dargestellt, dass eine weitere Auswertung erforderlich wird. Schöner wäre es wohl, wenn der Rechner die Analyse des Codes übernimmt und die Textstrings in aufbereiteter Form auf dem Bildschirm ausgibt (Bild 4.15).

```
Die Datei: c:\dos\command.com wird bearbeitet X[u !PSQ ....

(A)bbrechen , (W)iederholen , (I)gnorieren , (U)ebergehen beim Lesen von beim Schreiben auf Laufwerk % Gerät %
```

```
Bitte Datenträger %
Seriennummer %
 einlegen
Fehlerhafte Dateizuordnungstabelle, Laufwerk %
Eine beliebige Taste drücken, um fortzusetzen
Stapelverarbeitung abbrechen (J/N)?
/DEV/CON
COMMAND
COM
AUTOEXEC
KAUTOEXE
BAT
PATH
COMSPEC
COMMAND
COM
. . . .
```

Bild 4.15: Analyse von COMMAND.COM mit TEXTS

Für diesen Zweck wird nachfolgend ein kleines Programm entwickelt. Es läßt sich mit der Eingabe:

TEXTS

im interaktiven Eingabemodus starten. Dann wird der Bildschirm gelöscht und es erscheint folgende Meldung:

```
T e x t s \hspace{0.1in} (c) Born Version 1.0 Optionen [/L=03 minimale Zeichenzahl pro Wort ] File : Optionen :
```

Bild 4.16: Startmeldung von TEXTS

Das Programm erwartet dann den Namen der zu bearbeitenden Datei. Es sind die gültigen MS-DOS-Konventionen zu beachten. Bei Leereingaben bricht TEXTS mit folgender Meldung ab:

```
Der Dateiname fehlt
```

Falls die Datei nicht existiert, erscheint die Nachricht:

```
Die Datei <Name> kann nicht geöffnet werden
```

und das Programm wird ebenfalls beendet. Mit *<Name>* wird der eingegebene Dateiname bezeichnet. Das Programm analysiert die eingelesenen Binärwerte der Datei auf zusammenhängende darstellbare Zeichen. Finden sich mehr als drei darstellbare Zeichen hintereinander, wird diese Folge als Text interpretiert. Die Wahrscheinlichkeit für unsinnige Zeichenfolgen ist jedoch recht hoch. Deshalb kann über die Option /L=xx die Schwelle der darstellbaren Zeichen pro Wort zwischen 2

und 30 Zeichen verändert werden. Ist eine Zeichenfolge kürzer als dieser eingestellte Wert, wird sie nicht angezeigt. Mit der Option:

```
/L=10
```

werden nur Zeichenketten angezeigt, die aus mindestens zehn aufeinanderfolgenden Zeichen bestehen. Mit dieser Option läßt sich die Erkennung von Texten beeinflussen.

Alternativ besteht die Möglichkeit, den Dateinamen und die Option bereits in der Kommandozeile mit anzugeben. Es gilt dabei folgende Syntax:

```
TEXTS <Dateiname> <Optionen>
```

Im Kommandomodus erscheint die Kopfmeldung nicht mehr. Ansonsten gelten die gleichen Bedingungen und Fehlermeldungen wie bei der interaktiven Eingabe.

Allerdings läßt sich bei diesem Modus die DOS Ein-/Ausgabeumleitung verwenden, d.h. die Ausgaben von TEXTS können in eine Datei oder an den Drucker umgeleitet werden. Das Kommando:

```
TEXTS TEXTS.EXE /L=6 >TEXTS.TMP
```

erzeugt eine Textdatei mit allen Textstrings, die in der Datei TEXTS.EXE gespeichert sind. Diese Datei kann dann in Ruhe analysiert werden.

Nach dem Aufruf beginnt die Prüfung, ob die Datei existiert. Falls ja, liest TEXTS alle Bytes der Datei sequentiell ein und bearbeitet diese Bytefolge. Dies wird durch die Meldung:

```
Die Datei <Name> wird bearbeitet
```

kommentiert. In Anlehnung an die bisherigen Programme kann die Online-Hilfe mit der Anweisung:

```
TEXTS /?
```

aktiviert werden. Dann erscheint der folgende Text auf dem Bildschirm:

Bild 4.17: Online-Hilfe von TEXTS

Die Implementierung

Das Programm ist so einfach, daß auf eine Diskussion des Entwurfs verzichtet werden kann. Das Hauptprogramm übernimmt die Aufgabe, den Dateinamen aus der Kommandozeile oder interaktiv einzulesen. Dann beginnt die Analyse auf gültige Zeichenketten in der WHILE-Schleife. Die Anweisung:

```
IF (INSTR(txt$,zchn$) > 0 THEN
```

übernimmt die Analyse des Objectcodes auf Zeichenketten. Das Verfahren ist recht einfach: Alle Bytes werden daraufhin untersucht, ob sie den ASCII-Zeichen (A..Z, a..z, Ä, Ü, Ö, ä, ü, ö, ß) entsprechen. Die betreffenden Zeichen werden im Programmkopf in der Variablen txt\$ definiert. Jedes gefundene Zeichen erhöht die Variable tmp% um 1. Das Zeichen selbst wird an text\$ angehängt. Sobald ein nicht darstellbares Zeichen auftritt, erfolgt die Überprüfung auf die Stringlänge. Ist diese größer als die eingestellte Schwelle, wird der betreffende Text ausgegeben.

Noch ein paar Worte zur DOS-Ein-/Ausgabeumleitung. Mit:

```
TEXTS file > prn:
```

soll die Ausgabe zum Beispiel auf den Drucker umgeleitet werden. Der PRINT-Befehl schreibt die Texte jedoch direkt in den Bildschirmspeicher der Grafikkarte, die Umleitung funktioniert daher nicht. Hier muß man zu einem Trick greifen und PowerBasic zwingen, die Ausgaben an die DOS-Geräte vorzunehmen. Hierzu gibt es die OPEN-Anweisung:

```
OPEN "CONS:" FOR OUTPUT AS #2
```

die eine Ausgabeeinheit öffnet. Dann lassen sich die Zeichen mit:

```
PRINT #2, ...
```

an diese Einheit ausgeben. CONS: ist jedoch die Standard-DOS-Einheit, die auch Umleitungen zuläßt. Damit ist obiges Problem gelöst.

Die Unterprogramme *parameter* und *getval* dienen zur Decodierung der Optionen und wurden bereits in früheren Kapiteln besprochen. Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Die Erkennung von Wörtern ist noch verbesserungsfähig. So wird nach einem Großbuchstaben in der Regel eine Sequenz von Kleinbuchstaben stehen. Die Ausgabe läßt sich zur Zeit nicht mit Strg+S anhalten. die Implementierung der More-Option sollte deshalb keine größeren Probleme bereiten.

```
X R E F (c) Born Version 1.0
Datei : texts.bas Datum : 11-04-1992 Seite : 1
```

```
Zeile
        Anweisung
     ' File : TEXTS.BAS ' Vers. : 1.0
     ' Last Edit : 20. 4.92
     ' Autor : G. Born ' File I/O : INPUT, OUTPUT, FILE, PRINTER
     ' Progr. Spr.: POWER BASIC
     ' Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
     ' Funktion: Das Programm liest beliebige Binärdateien ein
              und versucht daraus Texte zu extrahieren und
              anzuzeigen.
     ' Aufruf:
              TEXTS Filename /Optionen
              Optionen: /L=XX min. Wortlänge [ 3 ]
              Die Werte in [] geben die Standardeinstellung
              wieder. Wird das Programm ohne Parameter aufge-
              rufen, sind Dateiname und Optionen explizit ab-
               zufragen. Mit dem Aufruf:
                 TEXTS /?
              wird ein Hilfsbildschirm ausgegeben.
     ********************
     ' Variable definieren
   1 \% on = 1: \% off = 0
   2 txt$ = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ"
   3 txt$ = txt$ + "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß"
   4 \text{ txt} = \text{txt} + " - + \#! \% / () {}*><[]?'`';,"
   5 datei% = 1
                                     '! 3 Zeichen für Wort
   6 lang% = 3
   7 ON ERROR GOTO fehler
                                     '! Fehlerausgang
     Hauptprogramm
     8 kommando$ = COMMAND$
                                    '! Parameter ?
   9 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                    '! User Mode ?
  10 CLS
                                    '! clear Screen
  11 PRINT "Texts
                                         (c) Born Version
1.0"
  12 PRINT
  13 PRINT "Optionen [ /L=03 minimale Zeichenzahl pro Wort ]"
  15 INPUT "File : ", filename$
  16 INPUT "Optionen : ", options$
  17 PRINT
  18 ELSE
```

```
20 IF ptr% <> 0 THEN
                                           '! Hilfsbildschirm
  21 PRINT "T e x t s
                                           (c) Born Version 1.0"
  22 PRINT
  23 PRINT "Aufruf: TEXTS <Filename> <Optionen>"
  25 PRINT "Optionen :"
  26 PRINT
  27
     PRINT " /L=3 min. Zeichen pro Wort"
  28 PRINT
      PRINT "Das Programm liest eine Binärdatei ein und gibt
  29
      PRINT "Texte aus, die mehr als n Zeichen (/L=xx)
enthalten."
      PRINT
  31
  32
      SYSTEM
  33 END IF
  34 | | | |
              '! Kommando Mode
  35 ptr% = INSTR (kommando$,"/")
                                         '! Optionen ?
  36 IF ptr% = 0 THEN
  37 filename$ = kommando$
                                          '! nur Filename
  39 filename$ = LEFT$(kommando$,ptr% -1)'! Filename separieren
     options$ = MID$(kommando$,ptr%) '! Optionen separieren
  41 END IF
  42 END IF
  43 GOSUB parameter
                                          '! Optionen decodieren
  44 IF (lang% < 2) OR (lang% > 30) THEN '! sinnlose
  45 PRINT
                                          '! Einstellung
  46 PRINT "Bitte Einstellung für Länge neu setzen" '! Fehlerexit
  47 SYSTEM
  48 END IF
  49 IF filename$ = "" THEN
                                         '! Leereingabe ?
  50 PRINT
  51 PRINT "Der Dateiname fehlt"
  52 SYSTEM
  53 END IF
     ' prüfe ob Datei vorhanden, nein -> exit
  54 OPEN filename$ FOR BINARY AS #datei%
     '! öffne Ausgabeeinheit für I/O-Umleitung
  55 OPEN "CONS:" FOR OUTPUT AS #2
  56 PRINT #2,
  57 PRINT #2, "Die Datei: ";filename$;" wird bearbeitet"
  58 \text{ tmp}\% = 0
  59 text$ = ""
  60 WHILE NOT (EOF(datei%)) '! Datei sequentiell
lesen
```

```
GET$ #datei%, 1, zchn$
                               '! lese 1 Byte aus
Binärdatei
  62 IF (INSTR(txt$,zchn$) > 0) THEN
                               '! Zeichen gehört zu
Wort
  63 INCR tmp%
                                '! zähle Buchstaben
  64 text$ = text$ + zchn$
                               '! merke Zeichen
  65 ELSE
  66 IF tmp% >= lang% THEN PRINT #2, (text$) '! gebe Satz aus
    tmp% = 0
  68 text$ = ""
  69 END IF
  70 WEND
  71 PRINT
  72 PRINT "Ausgabe beendet"
  73 CLOSE
                               '! Dateien schließen
  74 END
    Hilfsroutinen
    75 fehler:
    '! Fehlerbehandlung in TEXTS
    1______
  76 \text{ IF ERR} = 53 \text{ THEN}
  77 PRINT "Die Datei ";filename$;" existiert nicht"
  78 ELSE
  79 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
  80 PRINT "Programmabbruch"
  81 END IF
  82 END
                                '! MSDOS Exit
  83 parameter:
    '-----
    '! Decodiere die Eingabeoptionen
    1_____
  84 ptr% = INSTR (options$,"/L=")
  85 IF ptr% > 0 THEN CALL getval (lang%) '! min. Zeichen / Wort
  86 RETURN
  87 SUB getval (wert%)
    1-----
    '! Decodiere den Eingabestring in eine Zahl
    1______
  88 SHARED options$, ptr%
  89 LOCAL i%
  90 ptr% = ptr% + 3
                               '! ptr hinter /x=
  91 i\% = 1
```

Listing 4.5: TEXTS.BAS

' ##### Programm Ende ########

5 DOS-Befehlserweiterungen zur Stapelverarbeitung

In den bisherigen Kapiteln haben Sie eine Reihe von Werkzeugen kennengelernt, mit denen einzelne DOS-Programme in ihrer Funktionalität ergänzt werden. Ein noch gänzlich unbearbeitetes Feld ist die Stapelverarbeitung unter DOS. Auch in der Version 5.0 kommt dieses nur mit einigen spartanischen Befehlen Stapelverarbeitung daher. Tastaturabfragen, Schleifen und Berechnungen oder Statusabfragen, dies sind in der Regel Fremdworte beim Erstellen von Batchdateien für DOS. Einzig Digital Research hat mit DR-DOS 6.0 eine einfache Möglichkeit zur Benutzerabfrage in Batchdateien geschaffen. Das folgende Kapitel enthält ausgewählte Beispiele Befehlserweiterungen die nach PowerBASIC portiert wurden. erhalten Anwender von PowerBASIC die Möglichkeit (zumindest in Teilbereichen) hinter die Kulissen zu schauen, denn alle Module liegen im Quellcode vor.

ASK: Benutzerabfragen aus Batchprogrammen

Eine der am häufigsten vermißten Funktionen in Batchprogrammen ist die Möglichkeit zur Abfrage von Benutzereingaben. Zwar lassen sich beim Aufruf einer Stapelverarbeitungsdatei Parameter angeben und auswerten. Was aber nicht klappt ist die Abfrage der Tastatur im laufenden Stapelverarbeitungsprogramm. Wie oft habe ich in der Vergangenheit darüber geflucht, daß DOS keinen entsprechenden Befehl kennt. Jegliche Benutzersteuerung, Menüs zum Aufruf verschiedener Anwendungen, Abfragen von Laufwerken etc. ist mit den Standard-DOS-Befehlen unmöglich. Ein entsprechendes Schattendasein ist daher den meisten Batchprogrammen vorbestimmt. Vor einigen Jahren stieß ich dann aber in einer US-Computerzeitschrift auf einen Hinweis, wie eine Benutzerabfrage aus Batchprogrammen zu realisieren sei. Das daraus entwickelte Programm ASK leistet mir seither in vielen Fällen gute Dienste. Auch wenn die Technik bei vielen Programmierern mittlerweile als alter Hut gilt, möchte ich den Lesern die PowerBASIC-Version nicht vorenthalten. Vielleicht ist das Programm doch für einige unter Ihnen noch neu und hilfreich.

Der Entwurf

Als erstes möchte ich wieder auf die Anforderungen an das Programm eingehen. Das Programm ASK erlaubt es, innerhalb einer Stapeldatei Benutzereingaben abzufragen. Es besitzt dabei folgende Aufrufstruktur: ASK <Text>

Wird ein <*Text>* in der Kommandozeile angegeben, erscheint dieser nach dem Aufruf von ASK auf dem Bildschirm, unabhängig von der ECHO-Einstellung (ECHO ON/ECHO OFF) der Batchdatei. Der Text darf beliebige Zeichen enthalten und ist durch ein Leerzeichen von ASK zu trennen. Damit erhalten Sie die Möglichkeit, beim Ablauf der Batchdatei eine Nachricht an den Benutzer zu senden, z.B:

ASK Soll das Programm beendet werden (J/N) ?

Eventuelle Benutzereingaben (hier »J« oder »N«) sollen dabei direkt hinter der Abfrage am Bildschirm erscheinen.»Bei einem Aufruf ohne Parameter wird kein Text auf dem Bildschirm angezeigt. Dies ist teilweise erwünscht, wenn die Nachrichten an den Benutzer per ECHO-Befehl oder aus einer Datei ausgegeben werden sollen. In diesen Fällen erscheint dann allerdings auch die Benutzereingabe am Anfang einer neuen Zeile.

ASK wartet anschließend auf eine Benutzereingabe von der Tastatur. Der betreffende Tastaturcode ist dann an die Batchdatei zu übergeben. Dort kann die Ablaufsteuerung entsprechend reagieren. Nun ist aber noch die Frage offen, wie sich die Ergebnisse der Tastaturabfragen von ASK an DOS übergeben und im Batchprogramm auswerten lassen.

Hier bietet DOS einen trickreichen Mechanismus, der für unsere Zwecke benutzt werden kann. Wird ein Programm beendet, kann es einen Fehlercode an DOS zurückgeben. Dieser Fehlercode ist bei einem normal beendeten Programm gleich 0. Allerdings sind Werte zwischen 0 und 255 erlaubt. Unter DOS kann dieser Fehlercode durch die Batchanweisung:

ERRORLEVEL

abgefragt werden. Die Anweisung:

IF ERRORLEVEL 33 GOTO L1

innerhalb einer Batchdatei veranlaßt eine Programmablaufsteuerung. Immer wenn der interne Wert des Fehlercodes >= 33 ist, wird zur Marke L1 verzweigt. Andernfalls führt DOS den auf die IF-Abfrage folgenden Befehl aus. In einer Batchdatei darf die ERRORLEVEL-Funktion beliebig häufig aufgerufen werden. Wichtig ist lediglich, daß ein Vergleich innerhalb der IF-Anweisungen mit ERRORLEVEL immer auf »größer gleich« erfolgt. Obiges Beispiel ist dann als:

IF ERRORLEVEL >= 33 THEN

zu interpretieren. Zwar nutzen nur wenige DOS-Programme (wie BACKUP) diesen Mechanismus und geben Fehlercodes beim Abbruch zurück. Aber das Prinzip läßt sich in ASK verwenden. Ein eingelesener Tastencode muß lediglich als Fehlercode (Bytewert zwischen 0 und 255) zurückgegeben werden.

Weiterhin soll sich das Programm mit der Option:

ASK /?

aktivieren lassen. Dann erscheint eine Anzeige mit folgenden Erläuterungen auf dem Bildschirm:

```
A S K (C) Born G. Version 1.0

Aufruf: ASK <Text>

Das Programm erlaubt Benutzerabfragen aus Batchdateien und gibt die Tastaturcodes als Fehlercode an DOS zurück.

Die Fehlercodes lassen sich durch ERRORLEVEL auswerten.

Das Feld <Text> ist optional und erlaubt die Angabe einer Benutzermeldung, die beim Aufruf erscheint.
```

Bild 5.1: Meldung des Programmes ASK

Ein Beispielprogramm

Nachfolgendes Beispiel demonstriert die Verwendung von ASK in einer Batchdatei. Es soll eine einfache Menüsteuerung entworfen werden. Nach dem Aufruf des Batchprogrammes erscheint folgende Maske auf dem Bildschirm:

```
M E N Ü
*** Programmauswahl
#
                        #
#
         0 Ende
                        #
#
         1 Textverarbeitung
                        #
#
         2 Tabellenkalkulation
                        #
#
         3 Datenbank
                        #
#
                        #
#
                        #
Bitte eine Kennziffer eingeben :
```

Bild 5.2: Menüsteuerung mit ASK

Der Benutzer kann nun die verschiedenen Programme durch Eingabe einer Ziffer aktivieren. Bei ungültigen Eingaben wird die Maske aufgefrischt und die Abfrage erscheint erneut. Das Programm läßt sich durch die Eingabe der Zahl 0 beenden. Das zugehörige Batchprogramm besitzt dabei den in Listing 5.1 gezeigten Aufbau.

```
: Maske aufbauen
: T<sub>1</sub>OOP
CLS
M E N Ü
ECHO # *** Programmauswahl ***
ECHO #
                                               #
ECHO #
                   0 Ende
                                               #
                   1 Textverarbeitung
                                               #
ECHO #
                   2 Tabellenkalkulation
ECHO #
                                               #
ECHO #
                   3 Datenbank
                                               #
ECHO #
                                               #
ECHO #
                                               #
ECHO Bitte eine Kennziffer eingeben :
ECHO.
: Hier wird ASK zur Benutzerabfrage verwendet
ASK Bitte eine Kennziffer eingeben :
: Auswertung der Benutzereingaben
: werte zuerst immer die höheren Codes aus
: Zahl 0 -> Code = 48, 1 = 49, usw.
IF ERRORLEVEL 52 GOTO LOOP
IF ERRORLEVEL 51 GOTO L3
IF ERRORLEVEL 50 GOTO L2
IF ERRORLEVEL 49 GOTO L1
IF ERRORLEVEL 48 GOTO Exit
GOTO loop
:L1 Aufruf der Textverarbeitung
CD TEXTE
WORD
CD..
GOTO loop
      Aufruf der Tabellenkalkulation
CD 123
LOTUS
CD..
:L3 Aufruf des Datenbankprogrammes
CD DBASE
DBASE
CD..
GOTO loop
:Exit
ECHO ON
```

Listing 5.1: Batchprogramm zur Menüsteuerung

Die eigentliche Maske wird mit ECHO-Befehlen aufgebaut. Am Ende der Sequenz erlaubt der ASK-Befehl die Tastaturabfrage, wobei gleichzeitig eine Benutzermeldung abgesetzt wird. Die Auswertung der Benutzereingabe erfolgt über die IF-Sequenz. Die Tasten 0 bis 4 haben die ASCII-Codes 48 bis 52. Wichtig ist dabei die Reihenfolge der Abfrage, da immer:

Errorlevel >= Tastencode

ausgewertet wird. Es führt an dieser Stelle zu weit, auf alle Einzelheiten der Batchdatei einzugehen. Der interessierte Leser sei hier auf /5/verwiesen, wo die Thematik detailliert an vielen Beispielen beschrieben wird.

Noch ein Wort zu den zurückgegebenen Codes der einzelnen Tasten. Solange Sie eine Taste mit Buchstaben oder Ziffern betätigen, gibt ASK den entsprechenden ASCII-Code zurück. Im Anhang findet sich eine Tabelle mit den Codes der einzelnen Buchstaben und Zeichen. Für ASK müssen Sie in der Spalte mit den Dezimalzahlen nachsehen. Als Sonderfall sind jedoch die Funktionstasten oder Tastenkombinationen (z.B. Alt+F) zu betrachten. Hier liefert die Tastatur einen 2-Byte-Tastencode (Extended-ASCII-Code) zurück, wobei der erste Wert 0 ist. An DOS kann jedoch immer nur ein Byte als Fehlercode zurückgegeben werden. Bei Funktionstasten wäre bei Verwendung des 1. Byte dann immer der Wert 0 in ERRORLEVEL zu finden. Die Rückgabe des zweiten Codebyte führt auch nicht weiter, da dieser Wert den Codes normaler Tasten entspricht. Alle Tasten die einen sogenannten Extended-ASCII-Code zurückgeben, sind damit für ASK tabu. Um diese Tasten in einer Batchdatei einfacher abzufangen, soll ASK in diesem Fall den Fehlercode 255 an DOS zurückgeben. Das nachfolgend vorgestellte Programm FKEY.BAS erlaubt dagegen die explizite Abfrage von Funktionstasten aus Batchdateien.

Auf der Begleitdiskette findet sich übrigens das folgende Programm (E.BAT), welches die Programmentwicklung mit ASK erleichtert.

```
@ECHO OFF
:-----
: Programm zur Ermittlung von ERRORLEVEL
%1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
: ermittle Errorlevel
FOR %%a IN (0 1 2) DO IF ERRORLEVEL %%a00 SET $1=%%a
GOTO %$1%
      ERRORLEVEL 200 - 255
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5) DO IF ERRORLEVEL 2%%a0 SET $2=%%a
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO IF ERRORLEVEL 2%$2%%%a SET
$3=%%a
 : korrigiere Überlauf über 255
IF NOT '%$1%%$2%%$3%' == '259' GOTO SET E
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5) DO IF ERRORLEVEL 2%$2%%%a SET $3=%%a
GOTO SET E
:1 100 - 199
```

```
:0 00 - 99
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO IF ERRORLEVEL %$1%%%a0 SET
$2=%%a
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO IF ERRORLEVEL %$1%%$2%%%a SET
$3=%%a
:SET_E
SET_E
SET $ERROR=%$1%%$2%%$3%
SET $1=
SET $2=
SET $2=
SET $3=
ECHO.
ECHO ERRORLEVEL IST %$ERROR%
ECHO ON
```

Listing 5.2: E.BAT

Wird ASK über das Modul folgendermaßen aktiviert:

```
E ASK Bitte eine Taste eingeben
```

zeigt E.BAT anschließend den DOS-ERRORLEVEL-Code im Klartext auf dem Bildschirm an. Damit läßt sich recht einfach feststellen, welche Taste welchen Code liefert. Weitere Hinweise zu diesem Thema sowie eine erweiterte Version findet sich in /5/.

Die Implementierung

Doch nun möchte ich auf die Implementierung zu sprechen kommen. Das Programm ASK ist vom Aufbau recht einfach, so daß auf ein Hierarchiediagramm verzichtet wird. Es besteht nur aus einem Hauptmodul, welches als erstes die Kommandozeile auf den Parameter /? hin analysiert, gegebenenfalls den Hilfebildschirm ausgibt und dann (mit dem Fehlercode 0) abbricht.

Ohne Option wird der eventuell in der Kommandozeile vorhandene Text mittels der PowerBASIC-Funktion COMMAND\$ ermittelt und per PRINT-Kommando ausgegeben. Liegt kein Text vor, gibt COMMAND\$ einen Leerstring zurück.

Dann wird ein Zeichen von der Tastatur gelesen. Hierzu eignet sich die PowerBASIC-Funktion INPUTS, da sie eine vorgegebene Anzahl von Zeichen einliest, ohne daß diese mit der Eingabetaste zu quittieren sind. Wird eine Funktionstaste betätigt, liefert die Funktion den Code 0.

Der Fehlercode läßt sich in PowerBASIC leicht über die Konstruktion:

```
END (Fehlercode)
```

an DOS zurückgeben. Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Das Programm ASK kann so optimiert werden, daß nur bestimmte Tastencodes (z.B. J, j, N, n) akzeptiert werden. Dann ist die Auswertung in einer Batchdatei etwas einfacher.

```
/Z = 50
                                  (c) Born Version 1.0
               Datum : 05-29-1992
Datei : ask.bas
                                       Seite: 1
Zeile
        Anweisung
     : ASK.BAS
     '! File
     '! Vers.
                : 1.0
     '! Last Edit : 16.5.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBASIC
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     1.1
     1.1
               ASK <Text>
     ' <u>!</u>
     ' !
              aufgerufen. Es erlaubt Benutzerabfragen in
              Batch-Dateien. Der <Text> wird auf dem
     1.1
     '!
              Bildschirm ausgegeben. Dann wartet ASK auf
               eine Eingabe. Das Ergebnis wird als Errorcode
     '!
     '!
               an DOS übergeben und läßt sich über ERRORLEVEL
     '!
     '!
                 IF ERRORLEVEL 3 ...
     1.1
     '!
               abfragen.
     '! Variable definieren
   1 zchn$ = ""
   2 ptr% = 0
   3 kommando$ = ""
     Hauptprogramm
     '! Parameter ?
   4 kommando$ = COMMAND$
   5 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                   '! Option /?
   6 IF ptr% <> 0 THEN
                                   '! Hilfsbildschirm
     PRINT "A S K
                                    (c) Born Version 1.0"
     PRINT
   8
     PRINT "Aufruf: ASK <Text>"
   9
  10 PRINT
     PRINT "Das Programm erlaubt Benutzerabfragen aus
     PRINT "und gibt die Tastaturcodes als Fehlercode an DOS
     PRINT "Die Fehlercodes lassen sich durch ERRORLEVEL
auswerten."
```

```
PRINT "Das Feld <Text> ist optional und erlaubt die Angabe
einer"
      PRINT "Benutzermeldung, die beim Aufruf erscheint."
   15
   16 PRINT
   17
       SYSTEM
   18 END IF
   19 PRINT kommando$;" ";
                                             '! Text ausgeben
   20 \text{ zchn} = INPUT$ (1)
                                             '! Benutzereingabe
   21 IF ASC(zchn\$) = 0 THEN
                                             '! Funktionstaste
   22 END (255)
   23 END IF
   24 END ASC(zchn$)
                                             '! Ende
      '**** Programm Ende *****
```

Listing 5.3: ASK.BAS

ESC:Steuersequenzen im Klartext

Ein weiteres Thema ist die Ausgabe von Texten mit eingebetteten Steuersequenzen an Bildschirm und Drucker. Mit ECHO lassen sich zwar recht einfach Texte an den Bildschirm oder andere Einheiten ausgeben. Kritisch wird es allerdings, falls nicht darstellbare Zeichen auszugeben sind. Beispiele sind der Zeilenvorschub (Code = 10) oder das Zeichen mit dem Code 0. Solche Zeichen werden häufig zur Ansteuerung von Druckern und Peripheriegeräten benötigt. Um hier über eine komfortable Eingabe zu verfügen, habe ich das Programm ESC entwickelt. Es ist auf der Begleitdiskette beigefügt und erlaubt die Ausgabe beliebiger Zeichen an die aktuelle Ausgabeeinheit.

Der Entwurf

Für ESC gilt folgende Aufrufsyntax:

```
ESC <Param1> <Param2> .... <Param n>
```

Hinter dem Programmnamen lassen sich mehrere Parameter angeben, die durch Leerzeichen zu trennen sind. Als Parameter sind dabei beliebige Folgen von zweiziffrigen Hexadezimalzahlen und Zeichenketten erlaubt. Zeichenketten müssen durch Anführungszeichen geklammert werden. Die zweiziffrigen Hexcodes (z.B. 0A 0D 0C) werden dann in das entsprechende ASCII-Zeichen konvertiert und zur Standardausgabeeinheit weitergeleitet. Die Codefolge 0A 0D löst dann zum Beispiel einen Zeilenvorschub aus. Texte müssen in Anführungszeichen stehen (z.B. "Hallo") und werden direkt zur Ausgabeeinheit weitergeleitet. Hierdurch lassen sich beliebige Steuersequenzen zusammenstellen.

Das Programm soll weiterhin die DOS-Ein-/Ausgabeumleitungen unterstützen, damit sich die Zeichen dann zu jeder beliebigen Einheit

umdirigieren lassen. Nachfolgend möchte ich einige Beispiele für solche Aufrufe zeigen:

```
ESC 0C >PRN: | | | (Vorschub auf Drucker)

ESC 07 | | | | (Bell auf Bildschirm)

ESC 41 42 >A:TST.TXT | (Zeichen AB in die Datei TST.TXT)
```

Die folgende Anweisung zeigt, wie sich Zeichenketten und Hexzahlen mischen lassen.

```
ESC 41 20 "Hallo, dies ist eine Zeichenkette " 0d 0a
```

Diese Anweisung gibt den Text:

```
A Hallo, dies ist eine Zeichenkette
```

auf dem Bildschirm aus. Der Code 41 steht dabei für den Buchstaben A (siehe ASCII-Tabelle im Anhang). Mit *0d 0a* wird nach der Textausgabe ein Zeilenvorschub ausgelöst.

Nun noch einige Hinweise zur Behandlung von Fehleingaben. Fehlt das erste Anführungszeichen bei einem String, bricht ESC mit einer Fehlermeldung ab. ERRORLEVEL enthält dann den Wert 255. Fehlt das letzte Anführungszeichen eines Strings, interpretiert ESC die restlichen Parameter einfach als Text. Das Kommando:

```
ESC 41 Hallo dies ist ein Text"
```

führt demnach zu einer Fehlermeldung, während:

```
ESC "Hallo dies ist ein Text 0d 0a
```

den kompletten Text der Zeile ausgibt (*Oa Od* werden als Text interpretiert). Parameter und Text dürfen beliebig gemischt werden und sind durch Leerzeichen zu trennen. Bei Hexdezimalzahlen dürfen die Werte zwischen 00 und FF liegen. Eine Hexziffer kann die Zeichen 0...9,A,B,C,D,E,F und die entsprechenden Kleinbuchstaben a,b,c,d,e,f enthalten. Alle anderen Zeichen führen zu einem Fehlerabbruch.

Weiterhin läßt sich mit dem Befehl:

```
ESC /?
```

die Online-Hilfe des Programmes abrufen. Auf dem Bildschirm erscheint dann ein entsprechender Fehlertext.

```
E S C (c) Born Version 1.0

Aufruf: ESC <Param 1> <Param 2> .. <Param n>

Das Programm gibt in den Parametern angegebene Texte oder Hexzahlen (2 Ziffern) an die Standardausgabeeinheit aus. Beispiel:

ESC 0C > PRN:
```

```
ESC "Hallo" OD OA
```

Bild 5.3: Online-Hilfe von ESC

Anwendungsbeispiele

Um Ihnen die Möglichkeiten des Programmes etwas zu erläutern, möchte ich einige kleine Anwendungen vorstellen.

Druckeransteuerung mit ESC

Das folgende kleine Beispiel zeigt, wie sich mit ESC die Schriftarten an einem EPSON-Drucker umschalten lassen. Die Druckerhersteller geben in den meisten Fällen die notwendigen Steueranweisungen für die Umstellung der Schriftarten in ihren Handbüchern an. Mit dieser Kenntnis ist es relativ einfach, den Drucker umzustellen.

Bei Epson-Druckern und den dazu kompatiblen Geräten gelten folgende Codesequenzen (Angaben im Hexadezimalmodus) zur Formatumstellung:

```
: 1B 40
Drucker Reset
Near Letter Quality : 1B 78 01
Draft : 1B 78 00 Roman : 1B 6B 00
Sans Serif
                  : 1B 6B 01
Pica
Elite
                  : 1B 21 00
                  : 1B 21 01
Elite
Kursiv Ein
Kursiv Aus
                  : 1B 34
                  : 1B 35
Fett Ein
                  : 1B 45
Fett Aus
                  : 1B 46
```

Die Schriftarten »Roman« und »Sans Serif« stehen teilweise aber nur im »Near Letter«-Modus zur Verfügung. Weitere Codesequenzen (z.B. für Unterstreichen etc.) lassen sich an Hand der Informationen aus den Druckerhandbüchern erstellen. Mit dem Programm ESC lassen sich natürlich die Steuersequenzen recht elegant an den Drucker übergeben. D»s Kommando:

```
ESC 1B 34 > PRN:
```

stellt die Kursivschrift ein, während der Befehl:

```
ESC 1B 35 > PRN:
```

den Modus wieder abschaltet. Damit läßt sich ein kleines Batchprogramm zur Fontumstellung erstellen. Das nachfolgende Listing zeigt den Aufbau der Batchdatei. Bei der Umstellung auf »Roman« und » Sans Serif« ist gleichzeitig der »Letter«-Modus einzuschalten, da diese Typen nur in diesem Modus definiert sind (EPSON LX 800).»

```
: Programm: FONT.BAT
: Version: 31.5.92 (c) Born
: Batchdatei zur Fontumstellung eines Druckers.
ECHO ° Utility zur Umstellung der Schriftart des Druckers °
ECHO °
ECHO °
                   0 Draft
ECHO °
                   1 Pica
ECHO °
                   2 Roman
ECHO °
                   3 Sans Serif
ECHO °
                   4 Kursiv Ein
ECHO °
                   5 Kursiv Aus
ECHO °
ASK Bitte eine Zahl eingeben
: prüfe Eingabeparameter
: CHECK
IF ERRORLEVEL 54 GOTO EXIT
IF ERRORLEVEL 53 GOTO L5
IF ERRORLEVEL 52 GOTO L4
IF ERRORLEVEL 51 GOTO L3
IF ERRORLEVEL 50 GOTO L2
IF ERRORLEVEL 49 GOTO L1
IF ERRORLEVEL 48 GOTO LO
GOTO EXIT
:L0
ECHO Draft Modus einschalten
ESC 1B 78 00 > PRN:
GOTO EXIT
:L1
ECHO Pica Modus einschalten
ESC 1B 21 00 > PRN:
GOTO EXIT
ECHO Roman Modus einschalten
ESC 1B 78 01 1B 6B 00 > prn:
GOTO EXIT
ECHO Sans Serif Modus einschalten
ESC 1B 78 01 1B 6B 01 > prn:
GOTO EXIT
:L4
ECHO Kursiv Schrift einschalten
ESC 1B 34 > prn:
GOTO EXIT
ECHO Kursiv Schrift ausschalten
ESC 1B 35
        > prn:
GOTO EXIT
:EXIT
ECHO ON
```

Listing 5.4: Programm zur Fontumschaltung

Der Drucker kann durch einfaches Aus- und wieder Einschalten auf den alten Schriftmodus zurückgesetzt werden. Notfalls läßt sich auch eine entsprechende Steuersequenz erzeugen, die diese Aufgabe erledigt. In der Grundeinstellung ist der Schrifttyp »Elite« mit dem »Draft«-Modus wirksam. Die obigen Überlegungen sind auch auf andere Drucker umsetzbar. Sie müssen sich lediglich die erforderlichen Sequenzen aus den Druckerhandbüchern beschaffen. Damit lassen sich unterschiedliche Schriftarten auch unter DOS nutzen.

Abfrage des Druckerstatus aus Batchdateien

Weiterhin können mit ESC auch COM-Dateien erzeugt werden. Die Abfrage des Druckerstatus kann über das kleine Programm LPTCHK.COM erfolgen. Hierzu müssen Sie lediglich die folgenden Anweisungen eingeben:

```
ESC b4 02 31 d2 cd 17 > LPTCHK.COM
ESC 88 e0 b4 4c cd 21 >> LPTCHK.COM
```

Die Codes entsprechen den Maschinenbefehlen zur Abfrage des Druckerstatus an LPT1. Das Programm gibt den Status über ERRORLEVEL an DOS zurück. Ein Aufruf erfolgt dann mit LPTCHK:

```
LPTCHK
IF ERRORLEVEL .....
```

Die betreffenden Codes für verschiedene Druckerstörungen (Drucker ausgeschaltet, Papierende, Offline etc.) können Sie mit dem Programm E.BAT ermitteln.

Print-Screen aus Batchdateien

Ein anderes einfaches COM-Programm läßt sich mit dem Befehl:

```
ESC CD 05 C3 > PRTSCR.COM
```

erzeugen. Sobald Sie das Programm von der DOS-Ebene mit:

```
PRTSCR
```

aufrufen, wird eine Hardcopy des Bildschirminhaltes auf dem Drucker ausgegeben. Offenbar besitzt das Programm die gleiche Wirkung wie die Druck-Taste des Rechners. Sie sehen, mit etwas Know how und den beschriebenen Utilities sind interessante Dinge möglich.

Die Implementierung

Der Aufbau des Programmes ist recht einfach, so daß ich an dieser Stelle auf ein Hierarchiediagramm verzichten möchte.

Das Hauptprogramm

Im Hauptprogramm wird zunächst geprüft, ob die Option /? gesetzt ist. Ist dies der Fall, gibt ESC den Text der Online-Hilfe aus und endet dann.

Andernfalls beginnt die Decodierung der Parameter der Kommandozeile. Für diese Aufgabe ist das Modul *getpara* zuständig.

Um die Ein-/Ausgabeumleitung zu ermöglichen, muß der DOS-Kanal geöffnet werden:

```
OPEN "CONS:" FOR OUTPUT AS #1
```

Die betreffende Technik wurde bereits im vorherigen Kapitel (TEXTS) vorgestellt.

getpara

In diesem Modul werden als erstes führende Leerzeichen vor einem Parameter entfernt (*skipblank*). Bei der Decodierung der Parameter sind dann Hexzahlen und Strings zu unterscheiden. Beginnt ein Parameter mit Anführungszeichen (z.B: "Textzeile...), liegt per Definition eine Zeichenkette vor. Dann aktiviert *getpara* das Unterprogramm *WRString*. Andernfalls liegt eine Hexzahl vor, die mit *WRVal* decodiert und ausgegeben wird.

WRVal

Dieses Unterprogramm bearbeitet immer zwei Zeichen aus der Kommandozeile und versucht diese als Hexzahl zu interpretieren. Die Decodierung erfolgt über die Sequenz:

```
tmp%=INSTR("0123456789ABCDEF",zchn$)
```

Liegt keine gültige Hexziffer vor, ist tmp%=0, und das Modul bricht mit einer Meldung und dem Fehlercode 255 ab. Andernfalls wird tmp% um 1 erniedrigt und gibt damit direkt den Wert der Hexziffer wieder. Sobald eine Hexzahl errechnet wurde, gibt WRVal diese über den folgenden Befehl aus:

```
PRINT #1, CHR$(wert%)
```

Damit werden die Hexzeichen der Kommandozeile in den zugehörigen ASCII-Code gewandelt.

;WRString;

Dieses Unterprogramm übernimmt die Ausgabe von Texten. Es wird aufgerufen, falls ein Parameter mit einem Anführungszeichen (") beginnt. Dann sucht *WRString* den Abschluß des Strings. Fehlt dieser, wird einfach die Restzeile ausgegeben. Andernfalls beschränkt sich die Ausgabe auf den String zwischen den Anführungszeichen. Innerhalb des Textes kann deshalb kein Anführungszeichen verwendet werden. Ist dies erforderlich, kann das Zeichen direkt als Hexcode definiert werden (z.b: "Hallo " 22 "Du da" 22).

fehler

(c) Born Version 1.0

Dieses Modul fängt die Laufzeitfehler von PowerBASIC ab.

Anmerkung:•Beim Test des Programmes ist mir noch eine Anomalie aufgefallen, die vermutlich in der Implementierung von PowerBASIC liegt. Die Anweisung:

```
••• ESC 20 "Test" 0d 0a "Text"
```

•erzeugt lediglich die erste Zeile, während das Wort "Text" nicht mehr auf dem Bildschirm erscheint. Offenbar werden alle Zeichen hinter dem Zeilenvorschub abgeschnitten. Wird die obige Zeile dagegen mit einem zweiten Zeilenvorschub (0d 0a) abgeschlossen, erscheinen die zwei Zeilen. Der Fehler tritt hingegen nicht auf, falls die Ausgabe an eine andere DOS-Einheit umgeleitet wird.

Erweiterungsvorschläge

/Z = 50

XREF

Die Erkennung von Anführungszeichen im Text ist eine sinnvolle Ergänzung von ESC. Weiterhin kann die Separierung von Parametern verbessert werden, so daß auch andere Trennzeichen erlaubt sind. Als dritte Ergänzung kann die Decodierung der Hexzahlen so erweitert werden, daß auch Zahlen mit einer Ziffer erkannt werden.

```
Datei : esc.bas
                   Datum : 06-02-1992
                                             Seite: 1
 Zeile
          Anweisung
     . rile : ESC.BAS
'! Vers. . 1 ^
     '! Last Edit : 16.5.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBASIC
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     1.1
     '!
                 ESC <Para 1> <Para 2> .. <Para n>
     1.1
      ۱Ţ
                 aufgerufen. Es liest die Parameter und gibt
     ' I
                 den Inhalt auf der Standard Ausgabeeinheit aus.
     '!
                 Bei Zahlen als Parameter werden diese als
Hexwerte
                 interpretiert und in ASCII Codes gewandelt.
Beispiel:
     тŢ
     тŢ
                   ESC 20 "Hallo" OD OA
     1.1
     1.1
                 Zahlen werden als Hexwerte mit je 2 Ziffern
interpre-
     '!
                  tiert. Parameter sind durch Blanks zu
separieren.
```

```
Zeichenketten sind in ".." einzuschließen.
    '! Variable definieren
  1 ptr% = 0
  2 kommando$ = ""
  3 lang% = 0
    Hauptprogramm
    4 ON ERROR GOTO fehler
  5 kommando$ = COMMAND$
                               '! Parameter ?
  6 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                               '! Option /?
                               '! Hilfsbildschirm
  7 IF ptr% <> 0 THEN
  8 PRINT "E S C
                               (c) Born Version 1.0"
  9
    PRINT
  10 PRINT "Aufruf: ESC <Param 1> <Param 2> .. <Param n>
    PRINT "Das Programm gibt in den Parametern angegebene
Texte"
  13 PRINT "oder Hexzahlen (2 Ziffern) an die
Standardausgabeeinheit"
  14 PRINT "aus. Beispiel:"
15 PRINT
    PRINT "ESC OC > PRN:"
  16
  17
     PRINT "ESC "Hallo" OD OA"
    PRINT
  18
  19 SYSTEM
  20 END IF
  21 OPEN "CONS:" FOR OUTPUT AS #1
  22 ptr% = 1
  23 lang% = LEN(kommando$)
                                    '! Länge
Parameterstring
  24 WHILE ptr% <= lang%
                                    '! separiere
Parameter
  25
     CALL getpara (ptr%, kommando$)
  26 WEND
  27 CLOSE #1
  28 END
                                    '! Ende
    Hilfsroutinen
    29 SUB getpara (ptr%, text$)
    11-----
```

```
'! lese die Parameter und geben sie aus
     '!-----
  30 LOCAL zchn$
     '! suche Anfang des Parameters
  31 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                  '! skip führende blanks
     '! liegt ein String vor ?
  32 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
    IF (zchn$ = CHR$(34)) THEN
      CALL WRSTRING (ptr%, text$)
                                   '! String ausgeben
  35 ELSE
     CALL WRVal (ptr%, text$)
                                   '! Hexwert ausgeben
  37 END IF
  38 END SUB
  39 SUB skipblank(ptr%,text$)
                         -----
     '! überlese führende Blanks in einer Zeichenkette
     '! text$ = Zeichenkette, ptr% = Zeiger in Kette
  40 SHARED lang%
  41 WHILE (ptr% =< lang%) and (MID$(text$,ptr%,1) = " ")
  42 INCR ptr%
  43 WEND
  44 IF ptr% >= lang% THEN
  45 CALL Ende (0)
                                '! Textende erreicht
  46 END IF
  47 END SUB
  48 SUB WRVal (ptr%,text$)
     ·!------
     '! decodieren der Hexzahl
     ·!-----
  49 LOCAL tmp%, zchn$, wert%
  50 zchn$ = UCASE$(MID$(text$,ptr%,1)) '! hole 1. Ziffer
    tmp% = INSTR("0123456789ABCDEF",zchn$) '! decodiere Ziffer
  52 IF tmp% = 0 THEN
                                  '! Wert gefunden ?
     PRINT "Fehler in Parameter ";MID$(text$,ptr%,10) '! Text
  53
ausgeben
  54 CALL Ende (255)
  55 END IF
  56 \text{ wert} = (tmp\%-1) * 16
  57 INCR ptr%
  58 zchn$ = UCASE$(MID$(text$,ptr%,1)) '! hole 2. Ziffer
  59 tmp% = INSTR("0123456789ABCDEF", zchn$) '! decodiere Ziffer
```

```
'! Wert gefunden ?
  60 IF tmp% = 0 THEN
     PRINT "Fehler in Parameter ";MID$(text$,ptr%,10) '! Text
ausgeben
  62 CALL Ende (255)
  63 END IF
  64 wert% = wert% + (tmp% - 1)
                                 '! Hexzahl als ASCII-Code
  65 PRINT #1, CHR$(wert%);
  66 INCR ptr%
                                 '! auf Folgezeichen
  67 END SUB
  68 SUB WRString (ptr%, text$)
    (|-----
    '! Ausgabe des Strings
    ·!-----
  69 LOCAL tmp%, zchn$, wert%
  70 SHARED lang%
    '! suche Ende des Strings
  71 INCR ptr%
  72 anf% = ptr%
                                  '! merke Anfang
  73 WHILE (MID$(text$,ptr%,1) <> CHR$(34)) AND ptr% <= lang%
     INCR ptr%
                                   '! hole nächstes Zeichen
  75 WEND
  76 PRINT #1, MID$(text$,anf%,ptr%-anf%); '! Text ausgeben
  77 INCR ptr%
  78 END SUB
  79 fehler:
    (|-----
    '! Abfrageroutine für PowerBASIC Fehler
    !!-----
  80 PRINT "Fehler: "; ERR;
  81 CALL Ende (255)
  82 RETURN
  83 SUB Ende (errx%)
    1.1
    '! schließe Dateien und terminiere
    ' <u>!</u>
  84 CLOSE #1
  85 END (errx%)
  86 END SUB
    '!**** Programm Ende *****
```

Listing 5.5: ESC.BAS

GET: Abfrage von Systemparametern aus Batchdateien

Eine andere interessante Aufgabe ist die Abfrage von Systemparametern aus Batchdateien. Das oben beschriebene Programm LPTCHK ist lediglich ein einfacher Ansatz. Die Abfrage von Datum, Uhrzeit und freiem Speicher sind ebenfalls interessante Alternativen. Mit dem Programm GET läßt sich dies leicht erreichen. Der Befehl:

```
GET /?
```

aktiviert die Online-Hilfe des Moduls. Auf dem Bildschirm erscheint folgender Text:

```
G E T (c) Born Version 1.0

Aufruf: GET <Option>

Erlaubt die Abfrage bestimmter Parameter
GET /DAY ermittelt den Tag (1-31)
GET /MONTH ermittelt den Monat (1-12)
GET /YEAR ermittelt das Jahr (0-99)
GET /WEEK ermittelt den Wochentag (0-6)
GET /SEC ermittelt die Sekunden (0-59)
GET /MIN ermittelt die Minuten (0-59)
GET /STD ermittelt die Stunden (0-23)
GET /MEM freier Hauptspeicher in 4 KB-Blöcken
```

Bild 5.4: Online-Hilfe von GET

Die Aufrufe zur Abfrage der Parameter besitzen folgende Syntax:

```
GET Kommando
```

Der Parameter »Kommando« enthält ein Schlüsselwort zur Auswahl des auszuführenden Kommandos. Nachfolgend werden die einzelnen Kommandos besprochen.

Abfrage des Datum und der Zeit

Der GET-Befehl ermöglicht die Abfrage der Uhrzeit und des Datums aus einer Batchdatei heraus. Hierzu ist hinter GET der Name des betreffenden Parameters anzugeben. Der Wert wird dann über ERRORLEVEL zurückgegeben. Für GET sind die Aufrufe gemäß Tabelle 5.1 zulässig.

Kommando	Ergebnis
DAY MONTH	ermittelt den TAG 1-31 ermittelt den Monat 1-1
YEAR	ermittelt das Jahr 00-99
WEEK	ermittelt den Wochentag
STD	ermittelt die Stunde 0-23

MIN	ermittelt die Minuten 0-59	I
SEC	ermittelt die Sekunden 0-59	ļ

Tabelle 5.1: Kommandos von GET

Der Code für den Wochentag ist gemäß der Aufstellung aus Tabelle 5.2 codiert:

Code	Wochentag
0	Sonntag
1	Montag
2	Dienstag
3	Mittwoch
4	Donnerstag
5	Freitag
6	Samstag
1	

Tabelle 5.2: Codierung der Wochentage

Über die Datums- und Uhrzeitabfrage lassen sich Programme zu bestimmten Uhrzeiten aus einem Batchprogramm heraus starten. Weiterhin kann über eine Batchdatei der jeweilige Wochentag berechnet und ausgegeben werden.

Abfrage des freien DOS-Speichers

Mit dem Kommando:

GET /MEM

läßt sich der freie Speicher im 640-Kbyte-DOS-RAM abfragen. Der Befehl gibt eine Zahl in ERRORLEVEL zurück, die den freien Speicher in Einheiten zu 4 Kbyte spezifiziert. Zur Berechnung des freien Speichers ist der Wert aus ERRORLEVEL mit 4096 zu multiplizieren:

Wert (Kbyte) = ERRORLEVEL * 4095

Das Ergebnis entspricht im wesentlichen dem unter DOS für Programme verfügbaren Speicher. Das DOS-Kommando MEM wird zwar in der Regel geringfügig andere Werte liefern, die Abweichung ist aber tolerierbar. Um Ihnen eine Vorstellung von den Möglichkeiten des Programmes GET zur vermitteln, möchte ich eine kleine Anwendung vorstellen.

Automatischer Programmstart

In manchen Fällen ist es erwünscht, ein Programm zu einer bestimmten Uhrzeit oder zu einem bestimmten Datum automatisch zu starten. Denkbar ist zum Beispiel, daß ein System Nachts Daten aus einem Mailboxrechner abrufen soll. Unter DOS ist dies scheinbar nicht zu machen, da das Betriebssystem keine Zeitsteuerung besitzt. Hier muß vielmehr zur gewünschten Zeit das Programm explizit gestartet werden.

Mit GET läßt sich eine einfache Lösung entwickeln, die ein oder mehrere Programme zu einer bestimmten Uhrzeit startet. Es muß sich lediglich um ein selbst ablaufendes Programm handeln und der Rechner muß eingeschaltet bzw. das Batchprogramm START.BAT muß aktiv sein. Dieses Programm überprüft zyklisch die Uhrzeit und startet ein Programm, sobald diese Zeit erreicht ist. Nachfolgendes Listing zeigt den Aufbau des Moduls:

```
ECHO OFF
: File: START.BAT (C) Born G. V 1.0
: Aufruf: START STD MIN Programm <Parameter>
: Das Programm überwacht die Uhrzeit und
: aktiviert ein Programm zu einer vorge-
: gebenen Uhrzeit.Als Parameter sind die
: Startzeit in Stunden und Minuten, sowie
: der Programmname zu übergeben.
IF '%1' == '' GOTO FEHLER
IF '%2' == '' GOTO FEHLER
IF '%3' == '' GOTO FEHLER
: Meldung, daß Programm aktiv ist
ECHO START ist aktiv, das Programm %3
ECHO wird um %1:%2 aktiviert
ECHO Abbruch durch Betätigung der ESC Taste
: Hilfsgrößen berechnen
XCALC %1 + 1
SET STEP=M1
SET VAR=STD1
GOTO ENV
:M1 Minuten berechnen
XCALC %2 + 1
SET STEP=LOOP
SET VAR=MIN1
GOTO ENV
:LOOP prüfe ob die Stunde erreicht ist
GET /STD
: Stunde >= 1. Parameter ?
IF ERRORLEVEL %STD1% GOTO END0
IF ERRORLEVEL %1 GOTO NEXT
GOTO TASTE
:NEXT
      prüfe ob die Minuten erreicht sind
GET /MIN
IF ERRORLEVEL %MIN1% GOTO ENDO
IF ERRORLEVEL %2 GOTO START
```

```
:TASTE
        prüfe ob ESC gedrückt
VKEY *
IF ERRORLEVEL 28 GOTO LOOP
IF ERRORLEVEL 27 GOTO END
GOTO LOOP
:START starte das Programm
ECHO Die Zeit: %1:%2 Uhr wurde erreicht
ECHO Das Programm: %3 wird gestartet
:hier folgt die Anweisung zum Start des Programmes !!!!!
GOTO END
: FEHLER
ECHO Falscher Aufruf, Parameter fehlt
ECHO Aufruf: START Std Min Programm
GOTO END
:END0
ECHO Die Startzeit ist bereits abgelaufen
GOTO END
:*************
: "Unterprogramm" ENV, schreibt ERRORLEVEL in das
: in das Environment
        STEP = Marke Rücksprungadresse
       VAR = Name der Zielvariablen
:ENV
           ermittle Errorlevel
FOR %%a IN (0 1 2) DO IF ERRORLEVEL %%a00 SET $1=%%a
GOTO %$1%
      ERRORLEVEL 200 - 255
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5) DO IF ERRORLEVEL 2%%a0 SET $2=%%a
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO IF ERRORLEVEL 2%$2%%%a SET
$3=%%a
: korrigiere Überlauf über 255
IF NOT '%$1%%$2%%$3%' == '259' GOTO SET E
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5) DO IF ERRORLEVEL 2%$2%%%a SET $3=%%a
GOTO SET E
     100 - 199
: 1
: 0
     00 -
           99
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO IF ERRORLEVEL %$1%%%a0 SET
$2=%%a
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO IF ERRORLEVEL %$1%%$2%%%a SET
$3=%%a
:SET E
SET %VAR%=%$1%%$2%%$3%
IF NOT '%$1%'== '0' GOTO OK
SET %VAR%=%$2%%$3%
IF NOT '%$2%'== '0' GOTO OK
SET %VAR%=%$3%
:OK
SET $1=
SET $2=
SET $3=
: Rücksprung zur angegebenen Marke
GOTO %STEP%
· END
SET STD1=
```

SET MIN1= ECHO ON

Listing 5.6: Automatischer Programmstart

Das Programm ist mit den drei Parametern:

START Std Min Programm

aufzurufen. In »Std« ist die Startzeit in Stunden anzugeben. In »Min« steht die Startzeit in Minuten und der dritte Parameter enthält den Namen der auszuführenden Programmdatei. Die Startzeit von 1:09 muss damit folgendermaßen angegeben werden:

START 1 9 PROG1

Eine 0 vor einer Ziffer ist nicht zulässig. In obigen Beispiel wird das Programm »PROG1« um 1:09 gestartet. Anschließend bricht das Batchprogramm ab. Um das Batchprogramm innerhalb der Schleife abzubrechen, brauchen Sie nur die ESC-Taste zu drücken. Im Vorgriff wurden zur Abfrage die Programm VKEY und XCALC (siehe unten) benutzt.

Das Programm START.BAT benutzt noch einen weiteren Trick. Die ERRORLEVEL-Abfrage muß so formuliert werden, daß alle Zeiten oberhalb der Startzeit ausgeschlossen werden (>). Deshalb werden die Stundenund Minutenwert sowie die um 1 erhöhten Werte benötigt. Die Berechnungen:

STD + 1 MIN + 1

lassen sich mit XCALC ausführen. Doch wie können die Ergebnisse zwischengespeichert werden? XCALC liefert alles als ERRORLEVEL zurück. Hier habe ich das Programm E.BAT so modifiziert, daß es den Wert aus ERRORLEVEL ermittelt und in einer Umgebungsvariablen ablegt. Leider kennt der DOS-Batchbefehlssatz keine Unterprogramme. Deshalb muß das »Unterprogramm« ENV mit GOTO-Sprüngen simuliert werden. In der Umgebungsvariablen SETP wird der Name einer Rücksprungadresse (z.B. LOOP) übergeben. Der Name ist vor dem Einsprung in ENV zu setzen. In der Umgebungsvariablen VAR muss dann noch der Name der Zielvariablen übergeben werden.

ENV ermittelt dann den Wert aus ERRORLEVEL speichert diesen in den angegebenen Umgebungsvariablen und springt zur angegebenen Marke zurück. (Die ist zwar von hinten durch die Brust ins Auge, funktioniert aber recht gut). Die Technik läßt sich zusammen mit XCALC sehr gut einsetzen, um Ergebnisse von Berechnungen zwischenzuspeichern. Wer sich mit der Benutzung von Umgebungsvariablen in Batchprogrammen nicht auskennt, sei wieder auf /5/ verwiesen, wo dieses Thema erschöpfend behandelt wird.

Die Implementierung

Die Implementierung von GET ist recht einfach. Im Hauptprogramm wird wieder die /?-Option in der Kommandozeile gesucht und gegebenenfalls die Online-Hilfe aktiviert. Andernfalls prüft GET mit den Anweisungen:

```
ptr%=INST(kommando$,"/....")
IF ptr% > 0 THEN CALL .....
```

das betreffende Kommando. Bei Datum und Uhrzeit wird der betreffende Parameter über die Unterprogramme GETDATE und GETTIME ermittelt.

Der freie Speicher ist über den Aufruf der Funktion 51H des INT 21 und über den INT 12 zu ermitteln. Hintergrundinformationen zu diesem Thema finden sich im folgenden Kapitel im Zusammenhang mit dem Programm HWINFO.BAS.

getdateDas Unterprogramm ermittelt das aktuelle Datum über die DATE\$-Funktion und gibt den über *Nr*% bezeichneten Parameter (Tag, Monat, Jahr, Wochentag) an DOS als Fehlercode zurück. Dieser Parameter läßt sich über ERRORLEVEL auswerten. Der Wochentag muß direkt durch Aufruf der Funktion 2AH des INT 21 (siehe /1/) ermittelt werden. Die Funktion gibt den Wert in AL zurück.

gettimeDas Unterprogramm ermittelt die aktuelle Zeit über die TIME\$-Funktion und gibt den über *Nr%* bezeichneten Parameter (Sek., Min., Std.) an DOS als Fehlercode zurück. Dieser Parameter läßt sich über ERRORLEVEL auswerten.

Erweiterungsvorschläge

In /5/ findet sich das Programm CHECK, welches die Funktionalität von GET stark erweitert. Es erlaubt zum Beispiel die Abfrage der Versionsnummer von DOS, die Ermittlung des aktuellen Laufwerkes, der Plattenkapazität, der Bildschirmmodi etc. Bei Bedarf können Sie diese Funktionen in GET ebenfalls nachrüsten.

```
XREF
       /Z = 50
                                   (c) Born Version 1.0
Datei : get.bas
                Datum : 06-03-1992
                                       Seite : 1
Zeile
        Anweisung
     '! File : GET.BAS
'! Vers. : 1.0
                : 1.0
     '! Last Edit : 26.5.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBASIC
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     '!
     1.1
               GET <Option>
     ц
```

```
' <u>!</u>
                  aufgerufen. Es erlaubt die Abfrage verschiedener
      '!
                  Systemprarameter und gibt die Werte als Error-
      '!
                  code an DOS zurück. Das Ergebnis läßt sich über
      ı į
                  ERRORLEVEL auswerten.
      ' <u>!</u>
      ۱ <u>۱</u>
                    IF ERRORLEVEL 3 ...
      '! Variable definieren
    1 ptr% = 0
    2 kommando$ = ""
      Hauptprogramm
      3 kommando$ = UCASE$(COMMAND$)
                                            '! Parameter ?
    4 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                            '! Option /?
    5 IF ptr% <> 0 THEN
                                            '! Hilfsbildschirm
       PRINT "G E T
                                            (c) Born Version 1.0"
    7
      PRINT
      PRINT "Aufruf: GET <Option>"
      PRINT "Erlaubt die Abfrage bestimmter Parameter"
   10
  PRINT "GET /DAY ermittelt den Tag (1-31)"

PRINT "GET /MONTH ermittelt den Monat (1-12)"

PRINT "GET /YEAR ermittelt das Jahr (0-99)"

PRINT "GET /WEEK ermittelt den Wochentag (0-6)"

PRINT "GET /WEEK ermittelt die Sekunden (0-60)"
   PRINT "GET /SEC ermittelt die Sekunden (0-59)"
RINT "GET /MIN ermittelt die Minuten (0-59)"
   17 PRINT "GET /STD ermittelt die Stunden (0-23)"
   18 PRINT "GET /MEM freier Hauptspeicher in 4 KB-Blöcken"
  20 PRINT "Die Fehlercodes lassen sich durch ERRORLEVEL
auswerten."
  21 PRINT
   22 SYSTEM
   23 END IF
      '! Sprungverteiler für die einzelnen Kommandos
   24 ptr% = INSTR (kommando$, "/DAY")
                                         '! Option /DAY
   25 IF ptr% > 0 THEN CALL GETDATE (1)
   26 ptr% = INSTR (kommando$, "/MONTH")
                                             '! Option /MONTH
   27 IF ptr% > 0 THEN CALL GETDATE (2)
   28 ptr% = INSTR (kommando$, "/YEAR")
                                             '! Option /YEAR
   29 IF ptr% > 0 THEN CALL GETDATE (3)
   30 ptr% = INSTR (kommando$, "/WEEK")
                                             '! Option /Wochentag
   31 IF ptr% > 0 THEN CALL GETDATE (4)
   32 ptr% = INSTR (kommando$, "/SEC")
                                             '! Option /SEC
   33 IF ptr% > 0 THEN CALL GETTIME(1)
```

```
34 ptr% = INSTR (kommando$, "/MIN")
                                 '! Option /MIN
  35 IF ptr% > 0 THEN CALL GETTIME(2)
  36 ptr% = INSTR (kommando$, "/STD")
                                    '! Option /STD
  37 IF ptr% > 0 THEN CALL GETTIME(3)
  38 ptr% = INSTR (kommando$,"/MEM")
                                    '! Option /MEM
  39 IF ptr% > 0 THEN
  40 REG 1, &H5100
                                     '! AX = 5100 -> read
                                     '! PSP Segm. Adr
  41 CALL INTERRUPT &H21
                                     '! Dispatcher INT
  42 IF (REG (0) AND &H01) > 0 THEN
                                     '! Fehler ?
  43
     END (0)
                                     '! Fehlercode
  44 ELSE
  45 start& = REG(2)
                                     '! merke Adresse
  46 END IF
  47 CALL INTERRUPT &H12
                                     '! BIOS: GET RAM SIZE
  48 ram& = REG(1)
                                     '! RAM Größe
  49 ram& = ram& * &H3FF
  50 frei& = ram& - (start& * 16)
                                     '! berechne. freie
Größe
  51 END (frei& / 4096)
                                     '! Korrektur 4 Kbyte
Block
  52 END IF
  53 END
                                    '! Ende
     Hilfsroutinen
     54 SUB GETDATE (Nr%)
     !!-----
     '! Ermittelt das Datum und gibt es als Fehlercode an DOS
     '! 1 = Tag, 2 = Monat, 3 = Jahr, 4 = Wochentag
     ·!-----
  55 LOCAL dat$
  56 SELECT CASE Nr%
     CASE 1
     dat$ = MID$(DATE$,1,2)
  58
                                      '! Tag ermitteln
      END (VAL(dat$))
  59
  60 CASE 2
                                       '! Monat ermitteln
  dat$ = MID$ (DATE$,4,2)
      END (VAL(dat$))
  63 CASE 3
  64 dat$ = MID$(DATE$,9,2)
65 END (VAL(dat$))
                                     '! Jahr ermitteln
```

```
66 CASE 4
  67
      REG 1, &H2A00
                                           '! INT 21, 2AH GET
DATE
  68 CALL INTERRUPT &H21
                                           '! Wochentag in AL
      END (REG(1) AND &HFF)
  70 END SELECT
  71 END SUB
  72 SUB GETTIME (Nr%)
     (|-----
     '! Ermittelt die Zeit und gibt sie als Fehlercode an DOS
     '! 1 = Sek., 2 = Min. 3 = Std.
  73 LOCAL tim$
  74 SELECT CASE Nr%
  75 CASE 1
  76 tim$ = MID$ (TIME$,7,2)
                                          '! Sek. ermitteln
      END (VAL(tim$))
  78 CASE 2
  79 tim$ = MID$(TIME$,4,2)
80 END (VAL(tim$))
                                           '! Min. ermitteln
  81 CASE 3
                                           '! Std. ermitteln
  82 tim$ = MID$ (TIME$,1,2)
  83
       END (VAL(tim$))
  84 END SELECT
  85 END SUB
     '**** Programm Ende *****
```

Listing 5.7: GET.BAS

FKEY: Abfragen von Funktionstasten aus Batchprogrammen

Das Modul ASK bietet keine Möglichkeit zur Abfrage von Funktionstasten aus Batchdateien. Die Ursache liegt in der zurückgelieferten Codefolge (2 Byte). Deshalb möchte ich noch ein kurzes Programm vorstellen, welches explizit die Abfrage von Funktionstasten aus Batchdateien erlaubt.

Der Entwurf

Als erstes möchte ich auf die Anforderungen an das Programm eingehen. Das Programm FKEY erlaubt es, innerhalb einer Stapeldatei Funktionstasten abzufragen. Es besitzt dabei folgende Aufrufstruktur:

```
FKEY <Text>
```

Wird ein <*Text>* in der Kommandozeile angegeben, erscheint dieser nach dem Aufruf von FKEY auf dem Bildschirm, unabhängig von der ECHO-Einstellung (ECHO ON/ECHO OFF) der Batchdatei. Der Text darf beliebige Zeichen enthalten und ist durch ein Leerzeichen vom Programmnamen zu trennen. Damit erhalten Sie auch hier die Möglichkeit, beim Ablauf der Batchdatei eine Nachricht an den Benutzer zu senden:

```
FKEY Bitte betätigen Sie eine Funktionstaste
```

Bei einem Aufruf ohne Parameter entfällt die Textausgabe auf dem Bildschirm. FKEY wartet anschließend auf eine Benutzereingabe von der Tastatur. Der betreffende Tastaturcode wird dann an DOS übergeben und läßt sich über die ERRORLEVEL-Funktion aus Batchdateien abfragen. Hierbei gelten die gleichen Bedingungen für die Formulierung der Abfrage wie bei dem Programm ASK.

Weiterhin soll sich das Programm mit der Option:

```
FKEY /?
```

aktivieren lassen. Dann erscheint eine Anzeige mit folgenden Erläuterungen auf dem Bildschirm:

```
F K E Y (C) Born G. Version 1.0 Aufruf: FKEY <Text>
```

Das Programm erlaubt Abfragen von Funktionstasten aus Batchdateien und gibt die Codes als Fehlercode an DOS zurück. Die Fehlercodes lassen sich durch ERRORLEVEL auswerten. Das Feld <Text> ist optional und erlaubt die Angabe einer Benutzermeldung, die beim Aufruf erscheint.

Bild 5.5: Meldung des Programmes FKEY

Das Programm FKEY gibt nach Betätigung einer Funktionstaste das zweite Byte des *Extended-ASCII-Codes* zurück. Bei normalen Tasten wird dagegen der Wert 255 in ERRORLEVEL gespeichert. Tabelle 5.3 gibt eine grobe Übersicht der Codes der einzelnen Funktionstasten.

Taste	Code
F1	59
F2	60
F3	61
F4	62
F5	63
F6	64

F7	65
F8	66
F9	67
F10	68

Tabelle 5.3: Codes der Funktionstasten

Weitere Tastencodes lassen sich der Dokumentation der Tastatur (siehe PowerBASIC-Handbuch) entnehmen.

Ein Beispielprogramm

Nachfolgendes Beispiel demonstriert die Verwendung von FKEY in einer Batchdatei. Hierbei wurde das Programm MENU.BAT an die Anforderungen von FKEY angepaßt. Nach dem Aufruf des Batchprogrammes erscheint folgende Maske auf dem Bildschirm:

Bitte eine Funktionstaste betätigen:

Bild 5.6: Menüsteuerung mit FKEY

Der Benutzer kann nun die verschiedenen Programme durch Eingabe einer Funktionstaste aktivieren. Bei ungültigen Eingaben wird die Maske aufgefrischt und die Abfrage erscheint erneut. Das Programm läßt sich durch die Eingabe der Taste F1 beenden. Das zugehörige Batchprogramm besitzt dabei folgenden Aufbau:

```
00000000000000000
ECHO ° *** Programmauswahl
ECHO °
ECHO °
                                           0
                 F1 Ende
ECHO °
                F2 Textverarbeitung
ECHO °
                 F3 Tabellenkalkulation
ECHO °
                 F4 Datenbank
ECHO °
                 F5 ---
ECHO °
: Hier wird FKEY zur Benutzerabfrage verwendet
FKEY Bitte eine Funktionstaste betätigen:
: Auswertung der Benutzereingaben
: werte zuerst immer die höheren Codes aus
: Zahl F1 -> Code = 59, F2 = 60, usw.
IF ERRORLEVEL 63 GOTO LOOP
IF ERRORLEVEL 62 GOTO L3
IF ERRORLEVEL 61 GOTO L2
IF ERRORLEVEL 60 GOTO L1
IF ERRORLEVEL 59 GOTO Exit
GOTO loop
:L1 Aufruf der Textverarbeitung
CD TEXTE
WORD
CD..
GOTO loop
:L2 Aufruf der Tabellenkalkulation
CD 123
LOTUS
CD..
GOTO loop
:L3 Aufruf des Datenbankprogrammes
CD DBASE
DBASE
CD..
GOTO loop
:Exit
ECHO ON
```

Listing 5.8: Batchprogramm zur Menüsteuerung

Einzige Änderungen an dem Programm gegenüber MENU.BAT sind die Texte der Maske sowie die Codes zur Abfrage der Funktionstasten.

Die von den Funktionstasten zurückgelieferten Codes lassen sich übrigens mit dem Programm E.BAT ermitteln. Wird FKEY über das Modul aktiviert, zeigt E.BAT anschließend den DOS-ERRORLEVEL-Code im Klartext auf dem Bildschirm an. Damit läßt sich recht einfach feststellen, welche Funktionstaste welchen Code liefert.

Die Implementierung

Doch nun möchte ich auf die Implementierung zu sprechen kommen. Das Programm entspricht vom Aufbau dem Modul ASK, so daß auf ein Hierarchiediagramm verzichtet wird. Es besteht nur aus einem Hauptmodul. Findet sich in der Kommandozeile der Parameter /?, gibt FKEY den Hilfebildschirm aus und bricht (mit dem Fehlercode 0) ab.

Ohne Option wird der eventuell in der Kommandozeile vorhandene Text mittels der PowerBASIC-Funktion COMMAND\$ ermittelt und per PRINT-Kommando ausgegeben. Liegt kein Text vor, gibt COMMAND\$ einen Leerstring zurück.

Dann wird die Tastatur mit INKEY\$ gelesen. Liegen keine Zeichen im Tastaturpuffer vor, wartet das Programm in einer Eingabeschleife. Bei normalen Tasteneingaben endet das Programm mit dem Code 255. Bei Funktionstasten wird das 2. Codebyte als Code an DOS zurückgegeben. Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Das Programm FKEY kann so optimiert werden, daß nur bestimmte Funktionstasten (z.B. F1, F2 etc.) akzeptiert werden. Dann kann die Auswertung in einer Batchdatei etwas einfacher gestaltet werden.

```
(c) Born Version 1.0
Datei : fkey.bas
                   Datum : 06-02-1992
                                              Seite: 1
 Zeile
          Anweisung
      '! File : FKEY.BAS
'! Vers. : 1.0
     '! Last Edit : 26.5.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBASIC
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     '!
     ١!
                 FKEY <Text>
     ١!
     ' !
                 aufgerufen. Es erlaubt die Abfragen von
Funktions-
     тŢ
                 tasten aus Batch-Dateien. Der <Text> wird auf
dem
     ' <u>!</u>
                 Bildschirm ausgegeben. Dann wartet ASK auf die
     1.1
                 Eingabe. Das Ergebnis wird als Errorcode an DOS
     1.1
                 übergeben und läßt sich über ERRORLEVEL
     ' !
```

```
۱ <u>۱</u>
                 IF ERRORLEVEL 3 ...
     ı į
     1.1
               abfragen.
     '! Variable definieren
   1 zchn$ = ""
   2 ptr% = 0
   3 kommando$ = ""
     Hauptprogramm
     4 kommando$ = COMMAND$
                                    '! Parameter ?
   5 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                    '! Option /?
   6 IF ptr% <> 0 THEN
                                    '! Hilfsbildschirm
   7 PRINT "F K E Y
                                     (c) Born Version 1.0"
   8 PRINT
   9 PRINT "Aufruf: FKEY <Text>"
  10 PRINT
  11 PRINT "Das Programm erlaubt die Abfragen von
Funktionstasten"
  12 PRINT "aus Batchdateien und gibt die Codes als Fehlercode
an"
  13 PRINT "DOS zurück. Die Fehlercodes lassen sich durch
ERRORLEVEL"
  14 PRINT "auswerten. Das Feld <Text> ist optional und erlaubt
die"
  15
     PRINT "Angabe einer Benutzermeldung, die beim Aufruf
erscheint."
  16 PRINT
  17
     SYSTEM
  18 END IF
  19 PRINT kommando$;" ";
                                     '! Text ausgeben
                                     '! Tastatur abfragen
  20 zchn$ = INKEY$
                                     '! Leereingabe
  21 WHILE (LEN(zchn$) = 0)
  22 zchn$ = INKEY$
                                     '! Tastatur abfragen
  23 WEND
  24 IF LEN(zchn$) = 1 THEN
                                      '! keine
  25 END (255)
Funktionstaste
  26 ELSE
                                     '! Tastencode
  27 END (ASC(MID$(zchn$,2,1)))
  28 END IF
                                     '! Ende
  29 END ASC(zchn$)
     '**** Programm Ende *****
```

Listing 5.9: FKEY.BAS

XCALC: Berechnungen in Batchdateien

Eine weitere Sache, die ich bisher vermisse, ist die Möglichkeit von Berechnungen in Batchprogrammen. In /5/ habe ich daher ein entsprechendes Modul vorgestellt, welches gänzlich neue Möglichkeiten eröffnet (Schleifen, Berechnungen, etc.). Aus diesem Ansatz heraus wurden die Funktionen (mit einer kleinen Einschränkung) nach PowerBASIC portiert. Die Einschränkung besteht darin, daß das Programm die Ergebnisse an DOS als Fehlercode zurückgibt, also auf den Zahlenbereich zwischen 0 und 255 begrenzt ist. Trotzdem ergeben sich damit interessante Möglichkeiten.

Die Anforderungen

Der XCALC-Befehl erlaubt Berechnungen innerhalb eines Batchprogrammes. Die Ergebnisse werden dabei als Fehlercode an DOS zurückgegeben und lassen sich per ERRORLEVEL abfragen. Mit dem Aufruf:

```
XCALC /?
```

läßt sich die Online-Hilfe aktivieren.

Allgemein besitzt XCALC jedoch folgende Aufrufsyntax:

```
XCALC Ausdruck
```

Der Parameter *Ausdruck* ist zwingend vorgeschrieben und nimmt den zu berechnenden Ausdruck auf. XCALC beherrscht nur die vier Grundrechenarten:

```
+ Addition
- Subtraktion
* Multiplikation
/ Division
```

Dabei wird die Punktrechnung vor der Strichrechnung ausgeführt. Klammern sind in dem Ausdruck nicht erlaubt. Gültige Ausdrücke sind dann zum Beispiel:

```
3 + 15 * 2 - 10
3 * 4 / 3 + 4
-5 - 17
```

Als Werte lassen sich vorzeichenbehaftete Ganzzahlen verwenden. Die Ergebnisse dürfen im Zahlenbereich von 0 bis 255 liegen. Ist das Ergebnis einer Operation größer als 255 oder kleiner 0, tritt ein Überlauf auf und das Programm bricht mit folgender Meldung ab:

```
Bereichsüberlauf - Wert : xxxx
```

An DOS wird der Fehlercode 255 zurückgeliefert. Dies ist bei der Verwendung von CALC zu beachten. Ungültige Ausdrücke sind zum Beispiel:

```
255 + 1 ! führt zum Überlauf
100 * 3 ! führt zum Überlauf
```

Ähnliches gilt, falls ein ungültiger Ausdruck als Parameter angegeben wird. Dann erscheint die Meldung:

```
Fehler im Ausdruck: xxxxxxx
```

und der Code 255 wird zurückgegeben.

Interessant ist die Möglichkeit, als Ausdruck den Inhalt einer Umgebungsvariablen anzugeben. Mit:

```
XCALC %a% + 1
```

wird zur Laufzeit des Batchprogrammes der Inhalt der Umgebungsvariablen *a* eingesetzt. Steht dort zum Beispiel die Zahl 3, wird diese in die Berechnung eingebracht.

```
ECHO OFF
: File: LOOP.BAT (C) Born G. V 1.0
: Aufruf: START
: Das Programm demonstriert die Verwendung
: von Schleifen in Batchprogrammen.
: Meldung, daß Programm aktiv ist
ECHO LOOP wird nun aktiv und beginnt mit der Schleife
SET C1=1
:LOOP Beginn der Schleife
ECHO Schleifenzähler = %C1%
: Schleifenzähler erhöhen
XCALC %C1% + 1
SET STEP=M1
SET VAR=C1
GOTO ENV
:M1 Ende erreicht?
IF ERRORLEVEL 10 GOTO EXIT
: "Unterprogramm" ENV, schreibt ERRORLEVEL in das
: in das Environment
      STEP = Marke Rücksprungadresse
       VAR = Name der Zielvariablen
:*************
         ermittle Errorlevel
FOR %%a IN (0 1 2) DO IF ERRORLEVEL %%a00 SET $1=%%a
GOTO %$1%
    ERRORLEVEL 200 - 255
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5) DO IF ERRORLEVEL 2%%a0 SET $2=%%a
```

```
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO IF ERRORLEVEL 2%$2%%%a SET
$3=%%a
: korrigiere Überlauf über 255
IF NOT '%$1%%$2%%$3%' == '259' GOTO SET E
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5) DO IF ERRORLEVEL 2%$2%%%a SET $3=%%a
GOTO SET E
:1
     100 - 199
      00 - 99
:0
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO IF ERRORLEVEL %$1%%%a0 SET
FOR %%a IN (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO IF ERRORLEVEL %$1%%$2%%%a SET
$3=%%a
:SET E
SET %VAR%=%$1%%$2%%$3%
IF NOT '%$1%'== '0' GOTO OK
SET %VAR%=%$2%%$3%
IF NOT '%$2%'== '0' GOTO OK
SET %VAR%=%$3%
:OK
SET $1=
SET $2=
SET $3=
: Rücksprung zur angegebenen Marke
GOTO %STEP%
:EXIT
SET C1=
ECHO ON
```

Listing 5.10: Schleifen in Batchprogrammen

Die Implementierung

Bei der Implementierung kann auf die Überlegungen bezüglich des Moduls CALC zurückgegriffen werden. Lediglich folgende Unterschiede sind zu beachten:

- Die Eingaben werden aus der Kommandozeile übernommen.
- Nach einer Berechnung wird das Ergebnis als Errorcode an DOS zurückgegeben und XCALC endet.
- Auf die Unterstützung verschiedener Zahlensystem kann bei XCALC verzichtet werden.

Nachfolgendes Bild gibt das Hierarchiediagramm von XCALC wieder.




Bild 5.7: Hierarchiediagramm von XCALC

Die Beschreibung der einzelnen Module findet sich im Kapitel 3 (CALC). Aus diesem Programm wurden die Module decode zur Dekodierung der Eingaben, getval zur Separierung der Terme, getop zur Separierung der Operatoren und skipblank zum Entfernen der Leerzeichen übernommen. Das Unterprogramm dec1 wandelt die Strings in Dezimalzahlen um. Weitere Einzelheiten sind dem Listing und der Beschreibung des Programmes CALC zu entnehmen.

```
XREF
         /Z = 50
                                     (c) Born Version 1.0
Datei : xcalc.bas Datum : 06-02-1992
                                             Seite : 1
 Zeile
         Anweisung
     : XCALC.BAS
     '! File
     '! Vers.
                 : 1.0
     '! Last Edit : 16.5.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBASIC
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     ۱ <u>۱</u>
     ١!
                 XCALC <Ausdruck>
     ١.
     ١.
                 aufgerufen. Es liest den Ausdruck ein und
berechnet
     1.1
                 das Ergebnis (muß zwischen 0 und 255 liegen) und
     ' !
                 gibt dieses in ERRORLEVEL zurück.
     ۱ <u>۱</u>
     тŢ
                   XCALC 3+5
```

```
1.1
             Damit lassen sich Berechnungen in Batchdateien
     υį
     1.1
               ausführen.
     '! Variable definieren
     '! globale Konstanten
   1 %true = -1: %false = 0
   2 %add = 1: %sub = 2: %mul = 3: %div = 4'! code für
Operationen
    '! globale Variablen
   3 %maxentry = 10
   4 DIM wertx%(1:%maxentry)
                                       '! Speicher für 10
Parameter
                                       '! " 10
   5 DIM opc%(1:%maxentry)
Operatoren
   6 wert% = 0
                                       '! Ergebnis
   7 \text{ errx} % = 0
                                       '! Fehlernummer
   8 count% = 0
                                       '! Zahl der Parameter
                                       '! Länge Eingabetext
   9 lang% = 0
  10 text$ = ""
                                       '! Eingabetext
  11 ptr% = 0
     Hauptprogramm
     12 ON ERROR GOTO fehler1
  13 text$ = COMMAND$
                                     '! Parameter ?
  14 ptr% = INSTR (text$,"/?")
                                     '! Option /?
                                     '! Hilfsbildschirm
  15 IF ptr% <> 0 THEN
  16 PRINT "X C A L C
                                     (c) Born Version 1.0"
  17
     PRINT
  18 PRINT "Aufruf: XCALC <Ausdruck>"
     PRINT
  19
  20 PRINT "Das Programm berechnet den angegebenen Ausdruck und"
      PRINT "gibt das Resultat als Fehlercode an DOS zurück."
  21
     PRINT "Die Ergebnisse dürfen zwischen 0 und 255 liegen und"
  23
      PRINT "lassen sich mit ERRORLEVEL auswerten. Beispiel:"
  24
      PRINT
  25
     PRINT "XCALC 3 + 5"
     PRINT
  26
  27
      SYSTEM
  28 END IF
  29 ptr% = 1
  30 lang% = LEN(text$)
                                          '! Länge
Parameterstring
  31 CALL decode (text$)
                                          '! berechne
Ergebnis
```

```
32 IF errx% <> 0 THEN
                                      '! Fehlerabbruch
33 PRINT "Fehler im Ausdruck : ";text$
   END 255
34
35 END IF
36 IF (wert% > 255) OR (wert% < 0) THEN
  PRINT "Bereichsüberlauf Wert : "; wert% '! Fehlerexit
3.8
  END (255)
39 ELSE
40
  END (wert%)
41 END IF
42 END
                                       '! Ende
  Hilfsroutinen
  43 SUB decode (text$)
  (|-----
  '! bearbeite Eingabe und berechne Ergebnis
  ·!-----
44 LOCAL ptr%, l%, flag%
45 SHARED lang%, count%, errx%, wert%
46 SHARED wertx%(), opc%()
47 ptr% = 1: errx% = 0: count% = 1 '! init lokale variable
48 WHILE ptr% <= lang%
                                 '! scan String
49 CALL getval (ptr%, wertx% (count%)) '! ermittle 1. Parameter
50 IF errx% > 0 THEN EXIT SUB
                                '! Error Exit
   ' IF wertx%(count%) = 0 THEN GOTO ready '! WHILE EXIT
52 CALL getop (ptr%,opc%(count%)) '! ermittle 1. Operator
                                '! Error Exit
53 IF errx% > 0 THEN EXIT SUB
                                '! hinter Operator
54 INCR ptr%
                                 '! nächste Zelle
55 INCR count%
56 WEND
57 DECR count%
                                 '! Zahl der Werte
58 ready:
  '! nur 1 Parameter gefunden, oder Leereingabe ?
59 IF count% < 2 THEN
  wert% = wertx%(1)
   EXIT SUB
61
62 END IF
  '! Punktrechnung "*" "/" vorziehen !!!
63 FOR 1% = 1 TO count%-1
IF opc%(1%) = %mul THEN
    wertx%(l%+1) = wertx%(l%) * wertx%(l%+1)
66 ELSE
   IF opc%(l%) = %div THEN
67
    wertx%(l%+1) = INT(wertx%(l%) / wertx%(l%+1))
```

```
69
      END IF
     END IF
  70
  71 NEXT 1%
     '! Strichrechnung "+" "-" nachziehen !!!
  72 FOR 1% = 1 TO count%-1
      WHILE (opc%(1%) = %mul) OR (opc%(1%) = %div) '! skip A * B
  74
       INCR 1%
     WEND
  75
      j% = 1%+1: flag% = %false
  76
                                          '! clear gefunden
      WHILE (opc%(j%) = %mul) OR (opc%(j%) = %div) '! skip A + B
  77
* C ...
  78
       INCR j% : flag% = %true
                                          '! setze gefunden
  79
     WEND
  80 IF opc%(1%) = %add THEN
      wertx%(j%) = wertx%(l%) + wertx%(j%)
  82 ELSE
      IF opc%(1%) = %sub THEN
       wertx%(j%) = wertx%(l%) - wertx%(j%)
      END IF
     END IF
  87 IF flag% THEN 1% = j%-1
  88 NEXT 1%
     ' FOR n% = 1 TO count%
      PRINT "n= ";n%;" wert ";wertx%(n%);" opc "; opc%(n%)
     ' NEXT n%
  89 wert% = wertx%(count%)
                                         '! Endergebnis
  90 END SUB
  91 SUB getval (ptr%, wert%)
     (|-----
     '! lese eine Zahl ein und decodiere sie
     '!-----
  92 SHARED text$, errx$, count$, lang$, vorz$
  93 LOCAL tmp%, zchn$, first%, last%
  94 \text{ vorz} = 1 : tmp = 0
                                      '! init Hilfsvariablen
     '! suche Anfang und Ende der Zahl
  95 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                      '! skip führende blanks
     '! Vorzeichen bearbeiten
  96 zchn$ = MID$ (text$,ptr%,1)
                                      '! hole Zeichen
  97 IF (zchn$ = "-") THEN
     vorz% = -1
                                       '! negative Zahl
  98
  99 INCR ptr%
 100 ELSE
```

```
101 IF (zchn$ = "+") THEN
                                    '! Vorz. überlesen
102 INCR ptr%
103 END IF
104 END IF
                                   '! hole Zeichen
105 zchn$ = MID$ (text$,ptr%,1)
                                   '! merke Anfang Zahl
106 first% = ptr%
   '! suche Ende der Zahl = " ";"+";"-";"*";"/"
107 WHILE (INSTR(" +-*/",zchn$) = 0) AND ptr% <= lang%
                               '! hole nächstes Zeichen
108 INCR ptr%
109 zchn$ = MID$ (text$,ptr$,1)
                                   '! hole Zeichen
110 WEND
   '! merke Ende der Zahl
111 IF ptr% < lang% THEN
112 last% = ptr% - 1
                                    '! auf letzte Ziffer
113 ELSE
                                    '! auf Textende
114 last% = lang%
115 END IF
116 CALL dec1 (first%, last%, wert%) '! Zahl decodieren
117 END SUB
118 SUB getop (ptr%,opcode%)
   ·!-----
   '! ermittle operator (+ - * / )
   ·!-----
119 SHARED errx%, text$, lang%
120 LOCAL zchn$, tmp%
121 CALL skipblank (ptr%,text$)
                                   '! überlese blanks
122 IF ptr% >= lang% THEN
                                    '! nichts gefunden
123 opcode% = 0
    EXIT SUB
124
125 END IF
126 zchn$ = MID$(text$,ptr%,1)
                                   '! hole Zeichen
127 tmp% = INSTR ("+-*/",zchn$)
                                   '! decodiere Operator
128 SELECT CASE tmp%
                                    '! Zuweisung Opcode
129 CASE 1
                                    '! Addition
130 opcode% = %add
131 CASE 2
                                    '! Subtraktion
132 opcode% = %sub
133 CASE 3
                                    '! Multiplikation
134 opcode% = %mul
135 CASE 4
                                    '! Division
136 opcode% = %div
```

```
137 CASE ELSE
                                     '! ungültiger Operator
 138 errx% = 3
 139 opcode% = 0
 140 END SELECT
 141 END SUB
 142 SUB skipblank(ptr%,text$)
     '! zähle führende Blanks in einer Zeichenkette
     '! text$ = Zeichenkette, zeiger% = Zeiger in Kette
 143 SHARED lang%
 144 WHILE (ptr% =< lang%) and (MID$(text$,ptr%,1) = " ")
 145 INCR ptr%
 146 WEND
 147 END SUB
 148 SUB dec1 (first%, last%, wert%)
     11-----
     '! decodieren der Dezimalzahl
     *!-----
 149 SHARED text$, vorz*, errx*
 150 LOCAL tmp%, b%
                                 '! init
 151 wert% = 0
 153 zchn$ = MID$(text$,b%,1)
                                  '! alle Ziffern
                                 '! hole Ziffer
      '! Achtung VAL funktioniert nicht, da 0 bei Fehler
geliefert wird
     tmp% = INSTR ("0123456789",zchn$) '! Wert der Ziffer
 155
     '! gültige Ziffer ????
     IF tmp% = 0 THEN
 156
      errx% = 1
                                  '! Fehlerexit
 157
 158
     ELSE
     tmp% = tmp% - 1
 159
                                  '! Wert korrigieren
      wert% = wert% * 10 + (tmp% * vorz%) '! Ziffer auf Zahl
 160
addieren
 161 END IF
 162 NEXT b%
 163 END SUB
 164 fehler1:
     !!-----
     '! Abfangroutine für PowerBASIC Fehler
```

Listing 5.11: XCALC.BAS

WAIT: Zeitverzögerung in Batchprogrammen

WAIT ist ein weiteres Programm, welches sich auf der beiliegenden Diskette befindet. Es ermöglicht, den Ablauf eines Batchprogrammes für eine gewisse Zeit zu unterbrechen. Während bei ASK und PAUSE der Ablauf bis zur ersten Benutzereingabe ruht, gibt WAIT die Kontrolle nach einer gewissen Zeitdauer wieder an DOS zurück und der Batchjob kann fortgesetzt werden. Mit:

```
WAIT /?
```

wird die Online-Hilfe aktiviert. Allgemein gilt folgende Aufrufform:

```
WAIT Time
```

Mit *Time* ist die Verzögerungszeit in Sekunden zu definieren. Hier lassen sich auch Kommazahlen mit angeben. Falls dieser Parameter fehlt oder falsch angegeben wurde, erscheint eine Fehlermeldung:

```
Zeitangabe ungültig
```

und der Fehlercode 255 wird an DOS übergeben. Gültige Werte für die Verzögerungszeit sind zum Beispiel:

```
WAIT 1
WAIT 0.5
WAIT 20
```

Die Zeit kann allerdings von System zu System leicht variieren, da die Ladezeiten unterschiedlich sind. Das folgende kleine Beispiel demonstriert den Einsatz innerhalb eines Programmes:

```
: Meldung, daß Programm aktiv ist
ECHO Überprüfe den Druckerstatus an LPT1
:LOOP
LPTCHK
IF ERRORLEVEL 145 GOTO FEHLER
IF ERRORLEVEL 144 GOTO EXIT
:FEHLER Meldung
ECHO Drucker gestört
ESC 07
WAIT 5
GOTO LOOP
:EXIT
ECHO ON
```

Listing 5.12: Anwendung von WAIT

Hier kommt übrigens bereits das kleine COM-Programm LPTCHK zum Einsatz. Es prüft, ob der Drucker gestört ist. In diesem Fall wird eine Fehlermeldung ausgegeben und fünf Sekunden bis zur nächsten Prüfung gewartet.

Die Implementierung

Die Implementierung ist recht einfach, so daß WAIT nur aus dem Hauptprogramm besteht. Wird beim Aufruf die Option /? angegeben, dann erscheint der Bildschirm mit der Online-Hilfe. Andernfalls liest WAIT den Parameter und speichert diesen in zeit@@. Dann wird die Funktion DELAY aufgerufen. Nach der Wartezeit endet das Programm. Einzelheiten sind dem Listing zu entnehmen.

```
XREF
       /Z = 50
                                 (c) Born Version 1.0
Datei : wait.bas
                 Datum : 06-02-1992
                                      Seite: 1
Zeile
        Anweisung
    '! File
             : WAIT.BAS
     '! Vers.
              : 1.0
     '! Last Edit : 16.5.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBASIC
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
    1.1
    '!
              WAIT <Sekunden>
    ۱ <u>۱</u>
    ۱ <u>۱</u>
              aufgerufen. Das Programm wartet die im Para-
    1.1
              meter <Sekunden> angegebene Zeit und terminiert
    1.1
              anschließend. Damit läßt sich der Ablauf einer
    1.1
              Batchdatei für n Sekunden verzögern. (n = 1 bis
              255 Sekunden.
    '! Variable definieren
```

```
1 \quad Zeit@@ = 0
2 kommando$ = ""
  Hauptprogramm
  3 kommando$ = COMMAND$
                                '! Parameter ?
4 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                '! Option /?
  IF ptr% <> 0 THEN
                                '! Hilfsbildschirm
   PRINT "W A I T
                                (c) Born Version 1.0"
   PRINT
  PRINT "Aufruf: WAIT <Sekunden>"
8
  PRINT
10 PRINT "Das Programm wartet n (1 bis 255) Sekunden."
11 PRINT
12
  SYSTEM
13 END IF
14 Zeit@@ = VAL(kommando$)
15 IF Zeit@@ = 0 THEN
16
  PRINT "Zeitangabe ungültig"
17 SYSTEM
18 END IF
19 DELAY Zeit@@
20 END
                                 '! Ende
  '**** Programm Ende *****
```

Listing 5.13: WAIT.BAS

VKEY: Abfragen des Tastaturpuffers aus Batchprogrammen

Die Module ASK und FKEY unterbrechen den Ablauf des Batchprogrammes und warten auf eine Benutzereingabe. Manchmal ist es jedoch erwünscht, daß lediglich geprüft wird, ob die Tastatur zwischenzeitlich betätigt wurde, ohne das Programm zu unterbrechen. Für diesen Zweck wurde das Programm VKEY (Verify Key) entwickelt.

Der Entwurf

Das Programm VKEY wird wie die beiden anderen Programme ASK und FKEY innerhalb einer Stapeldatei aufgerufen:

```
VKEY <Text>
```

Wird ein <*Text>* in der Kommandozeile angegeben, erscheint dieser nach dem Aufruf von VKEY auf dem Bildschirm, unabhängig von der ECHO-Einstellung (ECHO ON/ECHO OFF) der Batchdatei. Der Text darf beliebige Zeichen enthalten und ist durch ein Leerzeichen vom Programmnamen zu trennen. Dann prüft VKEY den Tastaturpuffer auf Zeichen und gibt einen Code an DOS zurück. Hierbei gilt:

```
Code

0 | keine Zeichen im Puffer
255 | Funktionstaste gedrückt
1-254 | Code der gedrückten Taste
```

Der betreffende Code läßt sich über die ERRORLEVEL-Funktion aus Batchdateien abfragen. Hierbei gelten die gleichen Bedingungen für die Formulierung der Abfrage wie bei dem Programm ASK.

Weiterhin soll sich das Programm mit der Option:

```
VKEY /?
```

aktivieren lassen. Dann erscheint eine Anzeige mit dem Hilfstext auf dem Bildschirm.

Die Implementierung

Das Programm entspricht vom Aufbau dem Modul ASK, so daß auf ein Hierarchiediagramm verzichtet wird. Es besteht nur aus einem Hauptmodul. Findet sich in der Kommandozeile der Parameter /?, gibt VKEY den Hilfebildschirm aus und bricht (mit dem Fehlercode 0) ab.

Ohne Option wird der eventuell in der Kommandozeile vorhandene Text mittels der PowerBASIC-Funktion COMMAND\$ ermittelt und per PRINT-Kommando ausgegeben. Liegt kein Text vor, gibt COMMAND\$ einen Leerstring zurück.

Dann wird die Tastatur mit INKEY\$ gelesen. Liegen keine Zeichen im Tastaturpuffer vor, endet das Programm mit dem Code 0. Bei normalen Tasteneingaben terminiert das Programm mit dem Code der Taste. Bei Extended-ASCII-Codes wird der Wert 255 zurückgegeben. Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

```
'! Vers.
                : 1.0
     '! Last Edit : 26.5.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBASIC
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     1.1
               VKEY <Text>
     ı į
     1.1
                aufgerufen. Es prüft ob Tasteneingaben vorliegen
     1.1
                und gibt den Code an DOS zurück. <Text> wird auf
     ۱ <u>۱</u>
                dem Bildschirm ausgegeben. Dann wartet VKEY auf
die
     '!
               Eingabe. Das Ergebnis läßt sich über ERRORLEVEL
     1.1
                 IF ERRORLEVEL 3 ...
     1.1
     ı į
     1.1
               abfragen.
     '! Variable definieren
   1 zchn$ = ""
   2 ptr% = 0
   3 kommando$ = ""
     Hauptprogramm
     4 kommandos = COMMANDs
                                    '! Parameter ?
   5 ptr% = INSTR (kommando$,"/?")
                                  '! Option /?
   6 IF ptr% <> 0 THEN
                                     '! Hilfsbildschirm
   7 PRINT "V K E Y
                                      (c) Born Version 1.0"
     PRINT
   9 PRINT "Aufruf: VKEY <Text>"
  10 PRINT
  11 PRINT "Das Programm prüft, ob eine Taste betätigt wurde
und"
  12 PRINT "gibt den Code an DOS zurück:"
      PRINT
  13
      PRINT "ERRORLEVEL = 0 keine Taste"
      PRINT "
                        255 Funktionstaste"
  15
      PRINT "
                       1-254 Tastencode"
  16
      PRINT
  17
  18
      PRINT "Das Feld <Text> ist optional und erlaubt die
Ausgabe"
  19 PRINT "einer Benutzermeldung beim Aufruf."
  20 PRINT
  21 SYSTEM
  22 END IF
  23 PRINT kommando$;" ";
                                    '! Text ausgeben
  24 zchn$ = INKEY$
                                     '! Tastatur abfragen
  25 IF (LEN(zchn\$) = 0) THEN
                                     '! Puffer Leer
  26 END (0)
                                      '! 0 zurückgeben
```

Listing 5.14: VKEY.BAS

6 Strandgut

Im Rahmen meiner bisherigen Tätigkeit haben sich eine Reihe von Programmen und Modulen angesammelt, die für Entwickler und Anwender von Interesse sein können. Ich habe deshalb eine Auswahl diese Module in diesem Kapitel unter dem Motto »Strandgut« zusammengefasst. Es handelt sich um eine lose Sammlung an Tools, die sich nicht in die vorhergehenden Kapitel einordnen lassen.

Ein Menüsystem für PowerBASIC

Alle in den vorhergehenden Kapiteln gezeigten Programme sind mit einer recht einfachen Benutzersteuerung ausgestattet. Diese reicht für die benötigte Funktionalität aus und lehnt sich zudem an das DOS-5.0-Bedienkonzept an. Bei umfangreicheren Programmfunktionen ist aber in der Regel eine Menüführung erforderlich. Von Standardprogrammen sind Pop-up-Menüs bekannt. PowerBASIC bietet hier aber keine Unterstützung. Ansätze im Shareware-Bereich existieren zwar, diese dürfen aber nicht frei weiterverwendet werden. Weiterhin fehlt meist der Quellcode, welcher für Erweiterungen erforderlich ist und die gebotene Funktionalität ist nicht immer überzeugend. Deshalb entstand bei mir die Idee, eine Menüsteuerung in PowerBASIC zu implementieren und die Bibliothek nachfolgend zu veröffentlichen. Als Ausgangspunkt fand sich in der Zeitschrift Toolbox (DMV-Verlag) ein kleines Programm (88 Zeilen) in TurboBASIC für Pop-up-Menüs. Das Listing war schnell abgetippt und lauffähig. Allerdings fehlten viele Funktionen, so daß ich mich entschloß, das Paket grundlegend zu überarbeiten. Nach zwei Tagen stand eine komplette Bibliothek zur Menüsteuerung in PowerBASIC, die mit dem Urprogramm kaum noch etwas zu tun hat. Diese Bibliothek sowie zwei einfache Demonstrationsprogramme für Pop-up- und Pull-down-Menüs möchte ich nachfolgend vorstellen.

Der Entwurf der Bibliothek

Die Bibliothek soll alle Funktionen bereitstellen, mit denen sich eine einfache Menüsteuerung in PowerBASIC realisieren läßt. Die nachfolgenden Vorüberlegungen definieren deshalb die Anforderungen:

Um ein Pop-up-Menü zu generieren, muß der Programmierer die gewünschten Menütexte zusammenstellen und die Position der Pop-up-Box definieren. Dann muß die Bibliothek das betreffende Menü selbständig auf dem Bildschirm darstellen. Bild 6.1 zeigt ein Beispiel für solches Menü:

Files Laden Anzeigen Ende

Bild 6.1: Beispiel eines Pop-up-Menü

Die vier Menüpunkte werden mit einem Rahmen versehen und auf dem Bildschirm an der definierten Position ausgegeben. Die markierte Zeile symbolisiert den Auswahlcursor. Dieser Cursor läßt sich mittels der Tasten <u>Pfeil oben</u> und <u>Pfeil unten</u> zwischen den einzelnen Menüpunkten verschieben. Sobald die Tasten <u>Esc, Pfeil links, Pfeil rechts</u> oder <u>Eingabe</u> betätigt werden, wird das Menü beendet und das Anwenderprogramm erhält die Kontrolle zurück. Der Abbruch über die Cursortasten sollte sich aber bei Bedarf sperren lassen. Rückgabeparameter geben dann an, welcher Menüpunkt zuletzt per Cursor selektiert war. Weiterhin ist von Interesse, ob das Menü per <u>Esc</u>-Taste abgebrochen oder ein Menüpunkt per <u>Eingabe</u> quittiert wurde. Dann kann das Anwenderprogramm auf die Benutzereingaben reagieren.

Neben diesen einfachen Grundanforderungen lassen sich aber noch einige Zusatzwünsche formulieren. Die Menüsteuerung übernimmt zwar die Ausgabe des Menüs an der vorgegebenen Position und zeichnet auch einen Rahmen um den Text. Die Abmessungen des Rahmen werden dabei automatisch aus der Länge der Menütexte berechnet. Als Option ist nun die Auswahl des Rahmentyps denkbar (einfacher Rahmen, Doppelrahmen, kein Rahmen). Weiterhin ist es teilweise erwünscht, in der Kopf- und Fußzeile des Rahmens Texte einzublenden (Bild 6.2).

Menül — Files Laden Anzeigen Ende ESC —

Bild 6.2: Pop-up-Menü mit Kopf- und Fußtexten

Der Kopftext kann einen Hinweis auf die Funktion des Menüs geben, während im Fußtext Fehlermeldungen oder Bedienhinweise erscheinen können. Der nächste Punkt betrifft die Selektion der Farben für Text und Hintergrund. Beide sollten vor Aufruf des Menüs definierbar sein. Hilfreich ist weiterhin die Möglichkeit, die Position des Cursors im Menüsystem vor dem Aufruf zu definieren.

Mit diesen Optionen sind die Wünsche hinsichtlich der Programmschnittstelle für Pop-up-Menüs abgedeckt. Vor der Implementierung sollten jedoch noch einige Gedanken bezüglich der Funktionalität der Software diskutiert werden.

Beim Aufbau eines Pop-up-Menüs wird zum Beispiel der betreffende Bildschirmbereich durch das Menü überschrieben. Wird dann das Menü wieder geschlossen, sind die vorher vorhandenen Daten verloren. Daher muß der betreffende Bildschirmbereich vor Ausgabe des Menüs gesichert werden.

Nachdem ein Menü vom Benutzer mittels <u>Esc</u> oder <u>Eingabe</u> (oder Cursortasten) beendet wird, geht die Kontrolle wieder an das Anwenderprogramm zurück. Denkbar ist es nun, gleichzeitig das Menü zu löschen und den alten Bildschirminhalt zu restaurieren. Dies ist bei einstufigen Menüs (Bild 6.1) tolerierbar. Was ist aber, wenn mehrere Menüs gleichzeitig (Bild 6.3) sichtbar sein sollen? Hier muß die Kontrolle, wann ein Menü geschlossen und der Bildschirm restauriert wird, beim Anwenderprogramm liegen.



Bild 6.3: Mehrstufiges Pop-up-Menü

Bei der Ausgabe eines Pop-up-Menüs sind deshalb folgende Schritte erforderlich:

- Sicherung des Bildschirmbereiches der Menübox.
- Ausgabe des Pop-up-Menüs und Benutzersteuerung.
- Schließen der Menübox und Restaurieren des Bildschirmbereiches.

Naheliegend wäre es, alle diese Funktionen automatisch mit einem Funktionsaufruf abzuwickeln. Wegen der oben beschriebenen Problematik bei mehrstufigen Menüs geht dies aber nicht. Weiterhin treten bei der Implementierung verschiedene Probleme auf; so muß die Größe der Puffer sichernden Bildschirmausschnitte Menübibliothek bekannt sein. Diese ist aber abhängig von der Anzahl und den Abmessungen der Menüboxen. Puffer innerhalb der Bibliothek aber vorab definiert werden, was eine Limitierung Menüsteuerung zur Folge hat. Daher soll die Implementierung der Menübibliothek so erfolgen, daß das Anwendungsprogramm die komplette Kontrolle über die Menüsteuerung behält. Damit ist das Programm auch Restaurierung Sicherung und der Bildschirmbereiche verantwortlich. Als positiver Vorteil ist zu sehen, daß damit die Zahl der gleichzeitig offenen Menüs nur noch durch das Anwenderprogramm bestimmt wird.

Erweiterung um Pull-down-Funktionen

Alle bisherigen Diskussionspunkte beziehen sich nur auf Pop-up-Menüs. Bei Pull-down-Menüs besteht die einzige wirkliche Erweiterung in der Menüleiste, die am oberen Bildschirmrand ausgegeben wird. Ein geöffnetes Pull-down-Menü läßt sich dann als Pop-up-Menü mit einer festen Position interpretieren (Bild 6.4).




Bild 6.4: Pull-down-Menü

Damit muß die Bibliothek lediglich um eine Funktion zur Ausgabe der Menüleiste erweitert werden. Die Cursorsteuerung kann dann vom Anwenderprogramm übernommen werden. Damit läßt sich auch die Funktionalität des Pull-down-Menüs bestimmen (siehe Anwendungsbeispiel).

Die Implementierung

Die Implementierung der Bibliothek erfolgt in PowerBASIC. Die einzelnen Module werden in einer eigenen Bibliotheksdatei namens MENU.INC abgelegt:

Auf die Verwendung einer Unit wurde hier aus Aufwandsgründen verzichtet.

Alle von der Bibliothek benutzten globalen Variablen sind entweder intern als SHARED definiert oder als Übergabeparameter zu vereinbaren. Nachfolgend werden erst die für das Anwenderprogramm relevanten Prozeduren beschrieben. Der Abschnitt läßt sich daher auch als Handbuch für die Bibliothek interpretieren. Anschließend folgen die intern benutzten Hilfsprozeduren.

MenuInit (screenseg%)

Diese Prozedur muß als erstes vom Anwendungsprogramm aufgerufen werden, um einige zentrale (shared) Variable zu initialisieren. Der Übergabeparameter screenseg% definiert die Segmentadresse des Bildschirmadapters. Diese wird zur Sicherung des Bildschirminhaltes benötigt. Da die Menüs nur im Textmodus funktionieren, beschränken sich die Adressen auf:

```
&HB000 für Monochromkarten (HGC)
&HB800 für Colorkarten (CGA, EGA, VGA)
```

Der Parameter wird in der globalen Variable *scrseg*% gespeichert. Die Variablen *xmax*% und *ymax*% definieren die Bildschirmabmessungen (z.B. 80x25). Hier können bei Bedarf auch andere Abmessungen (z.B. 80x43) eingestellt werden. Der Versuch, ein Menü außerhalb dieser Grenzen auszugeben, wird von der Menübibliothek abgefangen.

Die globale Variable *initflg*% signalisiert durch den Wert 1, daß die Initialisierung erfolgreich durchgeführt wurde. Falls vom Anwendungsprogramm das Modul *MenuInit* nicht aufgerufen wurde, läßt sich kein Pop-up- oder Pull-down-Menü über *PopMenu*, *PullMenu* ausgeben.

PopMenu (x%, y%, text\$(1), items%, fcol%, bcol%, title\$, foot\$, style%, status%, nr%)

Dies ist die eigentliche Prozedur zur Erzeugung eines Pop-up-Menüs. Die Prozedur ist vom Anwenderprogramm aufzurufen und benötigt folgende Parameter:

```
x% | X-Position linke obere Ecke
y% | Y-Position linke obere Ecke
text$() | Feld mit den Menütexten
items% | Zahl der Menüzeilen in text$()
fcol% | Vordergrundfarbe (0..31)
bcol% | Hintergrundfarbe (0..7)
title$ | Titeltext
foot$ | Fußtext
style% | Rahmentyp (0,1,2)
status% | Status des Aufrufs und Steuerparameter
nr% | | selektierter Menüpunkt
```

Das Modul öffnet eine Box an der mit x%,y% angegebenen Stelle. Breite und Höhe der Box werden automatisch aus den Längen der Menütexte und dem Titel- und Fußtext bestimmt. Diese Texte sind in den Parametern text\$0, title\$, foot\$ zu übergeben. Die Anzahl der Einträge in text\$0 (Menüzeilen) muß in items% übergeben werden. Falls kein Kopf- oder Fußtext erscheinen soll, sind Leerstrings als Parameter in title\$ und foot\$ zu übergeben.

Die Farbauswahl für die Menübox erfolgt durch die Parameter fcol% und bcol%. Die Codierung der Werte ist im PowerBASIC-Handbuch beim COLOR-Befehl beschrieben:

```
0 schwarz••4 rot
1 blau••5 magenta
2 grün••6 braun
3 zyan••7 weiß
```

Weitere Codes für die Vordergrundfarben sind dem Basic-Handbuch zu entnehmen.

Der Parameter *style*% definiert den Rahmentyp (Tabelle 6.2). In *status*% findet sich nach der Rückkehr die Information über den Ablauf der Operation. Hierbei gelten die Werte aus Tabelle 6.1:

status%	Bedeutung
0	beim Aufruf kein Exit bei Cursor links/rechts Exit bei Cursor links/rechts bei der Rückkehr
-2	Initialisierung fehlt
-1	Menü paßt nicht auf Bildschirm
0	Exit mit RETURN-Taste
1	Exit mit ESC-Taste
2	Exit mit Cursor rechts
3	Exit mit Cursor links

Tabelle 6.1: Statuscodes von PopMenu

Wird vor dem Aufruf der Wert von status% = 1 gesetzt, gibt das Modul die Kontrolle an die Anwendung zurück, wenn die Tasten <u>Pfeil links</u> oder <u>Pfeil rechts</u> erkannt werden (kann bei Pull-down-Menüs relevant sein). Bei status% = 0 wird dies blockiert.

Die Rückgabewerte in *status*% (0 bis 3) erlauben dem Anwenderprogramm die Unterscheidung, ob das Menü mit <u>Esc</u>, den *Cursortasten* oder durch Selektion eines Menüpunktes über die <u>Eingabe</u>-Taste verlassen wurde. Über <u>Esc</u> kann ein Benutzer ein versehentlich geöffnetes Menü schließen. Der zuletzt durch den Cursor selektierte Menüpunkt findet sich in allen Fällen im Parameter *nr*%. Wird beim Aufruf von *PopMenu* in *nr*% ein Wert zwischen 1 und *items*% übergeben, positioniert das Modul den Cursor auf den zugehörigen Menüpunkt. Andernfalls findet sich der Cursor auf dem 1. Menüpunkt. Dies ist bei mehrstufigen Menüsystemen wichtig, da dann das Anwenderprogramm für die Cursorpositionierung verantwortlich ist (siehe auch Beispielprogramm).

PopMenu kümmert sich nicht um die Sicherung und Restaurierung des Bildschirmes. Dies muß durch die Module OpenBox und CloseBox im Anwenderprogramm erfolgen. Das Menü bleibt auch nach Verlassen der Prozedur PopMenu sichtbar bis es mit CloseBox geschlossen wird. Damit kann ein Menü jederzeit reaktiviert werden. Der Aufbau der Prozedur PopMenu ist dem folgenden Listing zu entnehmen. Die Anweisungen sind ausgiebig kommentiert, so daß auf eine Diskussion an dieser Stelle verzichtet wird.

PullMenu (text\$(1), items%, fcol%, bcol%, xpos%(1), status%, nr%)

Dies ist die Prozedur zur Erzeugung einer Pull-down-Menüleiste. Die Prozedur ist vom Anwenderprogramm aufzurufen und benötigt folgende Parameter:

text\$() | Feld mit den Menütexten

```
items% | Zahl der Menüzeilen in text$()
fcol% | Vordergrundfarbe (0..31)
bcol% | Hintergrundfarbe (0..7)
xpos%() | Rückgabeparameter x-Pos. der Menüeinträge
status% | Status nach dem Aufruf, Steuereingang
nr% | | selektierter Menüpunkt
```

Das Modul gibt eine Menüzeile in der obersten Bildschirmzeile aus. Der Bildbereich kann vorher mit *SaveArea* im Anwenderprogramm gesichert werden. Die Anzahl der Einträge in *text\$()* (Menüpunkte) muß in *items%* übergeben werden.

Die Farbauswahl für die Menüleiste erfolgt durch die Parameter fcol% und bcol%. Die Kodierung der Werte entspricht der Prozedur PullMenu und ist im PowerBASIC-Handbuch beim COLOR-Befehl beschrieben.

Der Parameter status% steuert beim Aufruf die Option Cursorsteuerung. Wird der Wert status% = 1 vor dem Aufruf gesetzt, gibt das Modul die Kontrolle an die Anwendung zurück, sobald die Tasten Pfeil links oder Pfeil rechts erkannt werden. Bei status% = 0 wird dies blockiert. Die Rückgabewerte in status% (0 bis 3) erlauben dem Anwenderprogramm die Unterscheidung, ob das Menü mit Esc, den Cursortasten oder durch Selektion eines Menüpunktes über die Eingabe-Taste verlassen wurde. Die Codierung entspricht den Vorgaben in Tabelle 6.1. Über Esc kann ein Benutzer ein versehentlich geöffnetes Menü schließen.

Der zuletzt durch den Cursor selektierte Menüpunkt findet sich in allen Fällen im Parameter nr%. Wird beim Aufruf von PopMenu in nr% ein Wert zwischen 1 und items% übergeben, positioniert das Modul den Cursor auf den zugehörigen Menüpunkt. Andernfalls findet sich der Cursor auf dem 1. Menüpunkt. Dies ist bei geöffneten Pull-down-Menüs wichtig, da dann das Anwenderprogramm für die Cursorpositionierung verantwortlich ist.

PullMenu kümmert sich nicht um die Sicherung und Restaurierung des Bildschirmes. Dies muß durch die Module SaveArea und CloseBox im Anwenderprogramm erfolgen. Die Menüzeile bleibt auch nach Verlassen der Prozedur PullMenu sichtbar, bis sie mit CloseBox geschlossen wird. Damit kann sie jederzeit reaktiviert werden. Der Aufbau der Prozedur PullMenu ist dem folgenden Listing zu entnehmen.

OpenBox (x%, y%, text\$(1), items%, title\$, foot\$, buff%(1))

Dies ist eine der wichtigsten Routinen für das Anwenderprogramm. Vor dem Aufbau eines Pop-up-Menüs muß die Prozedur aufgerufen werden um den Bildschirmbereich unterhalb der Menübox im Parameter buff% zu sichern. Da die Puffer im Anwenderprogramm definiert werden, läßt sich deren Größe und Anzahl in Abhängigkeit von der Anwendung festlegen. Zur Sicherung eines kompletten Bildschirms werden 2004 Elemente (4008 Byte) benötigt. Jedes Zeichen des Bildschirms besteht dabei aus zwei Byte (Zeichen+Attribut). Die ersten vier Elemente dienen zur Aufnahme der Parameter für Lage und Größe des Bildbereiches. In der Regel kann der Puffer jedoch kleiner als 2004 sein, da die Menübox keinen

kompletten Bildschirm umfaßt. Um Lage und Größe des zu sichernden Bereiches in OpenBox zu berechnen, müssen deshalb die Parameter x%, y%, text\$(1), items%, title\$ und foot\$ beim Aufruf übergeben werden.

OpenBox darf nur einmal vor dem Öffnen eines Pop-up-Menüs aufgerufen werden (siehe auch Beispielprogramm). Das Modul aktiviert dann die Prozedur *SaveArea*.

SaveArea (x%, v%, breite%, hohe%, buff%())

Die Routine erlaubt die Sicherung eines Bildschirmbereiches an der Stelle x%,y% mit den Abmessungen breite% x hohe% in buff%(). Der Puffer muß im Anwenderprogramm definiert werden. Damit läßt sich dessen Größe in Abhängigkeit von der Anwendung festlegen. Zur Sicherung eines kompletten Bildschirms werden 2004 Elemente (4008 Byte) benötigt. Vier Elemente dienen zur Sicherung der Parameter x%, y%, breite% und hohe%. OpenBox benutzt und SaveBox wird von darf Anwendungsprogrammen aufgerufen werden. Das Modul greift direkt auf den Bildschirmspeicher zurück und benötigt deshalb die Segmentadresse aus der globalen Variablen scrseg%. Diese muß vorher in MenuInit definiert werden.

CloseBox (buff%(1))

Durch Aufruf dieser Prozedur wird eine geöffnete Menübox wieder geschlossen und der Hintergrund des Bildschirms restauriert. Wichtig ist die Übergabe des korrekten Puffers. Andernfalls wird der Bildschirm nicht korrekt restauriert.

Die Hilfsroutinen

Der nachfolgende Abschnitt beschreibt einige Hilfsroutinen, die nur intern durch die Bibliothek benutzt werden können.

MenuLine (lo\$, lu\$, ro\$, ru\$, li\$, lup\$, style%)

Diese Hilfsprozedur wird nur intern benutzt und initialisiert den Linientyp für den Rahmen. Der Parameter *style*% definiert dabei die Linienart (Tabelle 6.2).

style	Rahmentyp
1	einfacher Rahmen
2	Doppelrahmen
sonst	kein Rahmen (Blanks)

Tabelle 6.2: Rahmenart

Die Prozedur legt dann die benötigten Zeichen für den Rahmen in den folgenden Variablen ab:

```
lo$ | linke obere Ecke lu$ | linke untere Ecke
```

```
ro$ | rechte obere Ecke
ru$ | rechte untere Ecke
li$ | horizontale Linie
lup$ | vertikale Linie
```

Die Zeichen werden in *PopMenu* zur Konstruktion des Rahmens verwendet. Daher wird *MenuLine* vor jeder Ausgabe einer Menübox von *PopMenu* aufgerufen.

GetMaxLen (text\$(1), items%, title\$, foot\$, maxlen%)

Dies ist eine interne Hilfsroutine, die die Breite der Menübox für Pop-up-Menüs ermittelt. Diese berechnet sich aus dem längsten String, der in text%(), title\$\sigma\$ oder foot\$\sigma\$ vorkommt. Das Ergebnis wird in maxlen% zurückgegeben. Die Textbox selbst ist dann zwei Zeichen breiter als maxlen%.

PutLine (textS, xlen%)

Dies ist ebenfalls eine nur intern benutzte Routine, die durch *PopMenu* aktiviert wird. Aufgabe ist es, jeweils den Text einer Menüzeile auszugeben und den Bereich bis zum rechten Rahmen der Box mit Leerzeichen aufzufüllen. Der Parameter *text\$* enthält den Text der Menüzeile, während *xlen%* die Breite des Textbereiches angibt.

Damit möchte ich die Beschreibung der Bibliotheksroutinen beenden. Sicherlich sind noch Verbesserungen denkbar. So kann die Auswahl eines Menüpunktes durch Eingabe des ersten Buchstabens erfolgen. Dies erfordert nur wenige zusätzliche Zeilen in *PopMenu*. Nachfolgend findet sich das Listing mit den einzelnen Bibliotheksroutinen.

```
XREF
                             (c) Born Version 1.0
Datei : menu.inc
                                  Seite : 1
              Datum : 07-19-1992
Zeile
       Anweisung
    '! File: MENU.INC
    '! Version: 1.0 v. 10.7.92 (c) G. Born
    1.1
           Subroutinen zur Menüsteuerung
            Pull Down und Pop Up
    1 SUB MenuInit (screenseg%)
    11-----
    '! Subroutine zur Initialisierung der Variablen
    ·!-----
  2 SHARED xmax%, ymax%, initflg%, scrseg%
  3 scrseg% = screenseg%
                              '! Seg. Adr. Adapter
  4 | | | | '! B800H oder B000H
  5 \quad xmax% = 80
                              '! rechter Bildrand
  6 ymax% = 25
                              '! unterer Bildrand
```

```
7 initflg% = 1
                                      '! Init ok
   8 END SUB
   9 SUB MenuLine (lo$,lu$,ro$,ru$,li$,lup$,style%)
     '! Subroutine zur Einstellung des Rahmentyps
     10 SELECT CASE style%
      CASE = 1
                                       '! Linientyp 1
       lo$ = "Ú"
                                       '! Ecke links oben
  12
       lu$ = "À"
                                       '! Ecke links unten
  13
       ro$ = "¿"
  14
                                       '! Ecke rechts oben
      ru$ = "Ù"
  15
                                       '! Ecke rechts unten
       li$ = "-"
                                       '! Linie waagerecht
  16
       lup$ = "|"
                                       '! Linie senkrecht
  17
  19 lo$ = "É"
                                    '! Linientyp 2
       lu$ = "È"
  20
       ro$ = "»"
  2.1
  22
      ru$ = "¼"
       li$ = "Í"
  23
       lup$ = "°"
  24
  25 CASE ELSE
      lo$ = " "
  26
                                     '! Linientyp 3
       lu$ = " "
  27
       ro$ = " "
  28
      ru$ = " "
  29
     li$ = " "
lup$ = " "
  30
  31
  32 END SELECT
  33 END SUB
  34 SUB PopMenu (x%, y%, text$(1), items%, fcol%, bcol%, title$,
foot$,
      style%, status%, nr%)
     '! Subroutine für PopUp-Menü
     ١!
     '! Die Routine gibt die Menübox mit dem Text aus.
     1.1
     '! x%, y%
               Anfangskoordinaten linke obere Ecke
     '! text$() Texte mit Menüpunkten
     '! items% Zahl der Menüpunkte
     '! title$ Text Kopfzeile
     '! foot$
               Text Fußzeile
     '! style% Rahmentyp (1 = einfach, 2 = doppelt, sonst blank
     '! fcol% Vordergrundfarbe
'! bcol% Hintergrundfarbe
     '! status% vor Aufruf:
                0 kein Exit bei Cursor rechts/links
     ' <u>!</u>
     ۱ <u>۱</u>
                1 Exit bei Cursor rechts/links
     1.1
                Ergebnis des Aufrufes:
```

```
-2 Fehler: Initialisierung fehlt
   '!
              -1 Fehler: Box paßt nicht auf Bildschirm
   '!
              0 ok, Menü mit RETURN beendet
   '!
              1 ok, Menü mit ESC beendet
   1 I
              2 ok, Menü mit Cursor Rechts beendet
   1 I
              3 ok, Menü mit Cursor Links beendet
   '! nr%
            Aufruf: vorselektierter Menüpunkt
             Return: Nummer des selektierten Menüpunktes
   '!-----
35 LOCAL maxlen%, i%, zchn$, zeile%, old%, flag%
36 LOCAL lo$, lu$, ro$, ru$, li$, lup$
37 SHARED xmax%, ymax%, initflg%
38 flag% = status%
                                              '! merke status
  '! prüfe ob INIT durchgeführt
39 IF initflg% <> 1 THEN
40 status% = -2
   EXIT SUB
42 END IF
   '! Emittle Länge des Menüpunktes
43 CALL GetMaxLen (text$(),items%, title$, foot$, maxlen%)
   '! Paßt das Menü auf den Bildschirm ?
44 IF (x% + maxlen% + 2) > xmax% THEN
45 status% = -1
46
   EXIT SUB
47 END IF
48 IF (y% + items% + 2) > ymax% THEN
49 status% = -1
   EXIT SUB
50
51 END IF
   '! Rahmentyp setzen
52 CALL MenuLine (lo$, lu$, ro$, ru$, li$, lup$, style%)
   '! Rahmen zeichnen
53 COLOR fcol%, bcol%
                                    '! linke obere Ecke
54 LOCATE y%, x%
55 PRINT lo$;
56 IF (LEN(title$) > 0) THEN
57
   PRINT title$;
                                    '! Titel Textbox
59 IF LEN(title$) < maxlen% THEN
   FOR i% = LEN(title$) TO maxlen%-1 : PRINT li$; : NEXT i%
60
61 END IF
62 PRINT ro$
```

```
63 FOR i% = 1 TO items%
  64 LOCATE (y%+i%), x%
  65 PRINT lup$;
  66 CALL PutLine (text$(i%), maxlen%)
  67 PRINT lup$
  68 NEXT i%
  69 LOCATE (y%+items%+1), x%
  70 PRINT lu$;
  71 IF (LEN(foot\$) > 0) THEN
                                          '! Fußtext
       PRINT foot$;
  73 END IF
     IF LEN(foot$) < maxlen% THEN</pre>
  75
      FOR i% = LEN(foot$) TO maxlen%-1 : PRINT li$; : NEXT i%
  76 END IF
  77 PRINT ru$
      '! Init Variable für Selection
      '! ermittle die Position der invertierten Zeile
      '! diese kann in nr% vorgegeben werden (1 - items%)
  78 old% = items%
                                         '! letzte Zeile
  79 IF (nr% < 1) OR (nr% > items%) THEN '!
      zeile% = 1
                                         '! 1. Menüpunkt
     ELSE
  81
     zeile% = nr%
                                         '! vorgegebener Punkt
       IF nr% = items% THEN old% = 1
  84 END IF
  85 zchn$ = CHR$(0)
                                        '! Init Puffer
      '! decodiere Benutzerauswahl
      '! Warte bis CR oder ESC betätigt wurde
   100px = 0
  87 WHILE (loopx% = 0)
      '! prüfe ob sich die Cursorauswahl gegenüber dem letzten
Durchlauf
     '! verändert hat. Markiere betreffende Auswahlzeile des Menüs
     '! inverse Textdarstellung
                                          '! Änderung
      IF zeile% <> old% THEN
       LOCATE (y%+old%), (x%+1)
                                          '! Cursor auf alte Zeile
       COLOR fcol%, bcol%
                                          '! normal darstellen
  90
       CALL PutLine(text$(old%), maxlen%) '! schreiben
                                         '! Cursor auf neue Zeile
       LOCATE (y%+zeile%), (x%+1)
       COLOR bcol%, fcol%
                                         '! invers darstellen
       CALL PutLine(text$(zeile%), maxlen%) '! schreiben
  95 END IF
      '! lese Tastatur aus und decodiere ggf. die Tastencodes
```

```
zchn$ = INKEY$
                                         '! lese Tastencodes
       IF LEN(zchn$) = 2 THEN
zchn$ = RIGHT$(zchn$,1)
                                         '! Extended ASCII-Code
  98
                                         '! entferne 1. Zeichen
        SELECT CASE zchn$
  99
 100
        CASE = CHR$(72)
                                         '! Cursor UP
         old% = zeile%
                                         '! merke Zeile
 101
          zeile% = zeile% - 1
                                        '! neue Position
 102
          IF zeile% = 0 THEN zeile% = items% '! wrap
 103
 104
         CASE = CHR$(80)
                                        '! Cursor DOWN
          old% = zeile%
                                         '! merke Zeile
 105
          zeile% = zeile% + 1 '! neue Pos:
IF zeile% > items% THEN zeile% = 1 '! wrap
                                        '! neue Position
 106
 107
         CASE = CHR$(75)
                                         '! Cursor RIGHT
 108
         status% = 2
 109
                                         '! Exitcode
          IF flag% = 1 THEN loopx% = 1
 110
                                         '! Exit
 111
         CASE = CHR$(77)
                                        '! Cursor LEFT
 112
         status% = 3
 113
          IF flag% = 1 THEN loopx% = 1 '! Exit
        END SELECT
 114
 115 ELSE
       SELECT CASE zchn$

CASE = CHR$(13)

status%=0

loopx% = 1

CASE = CHR$(27)
 117
                                         '! Return
 118
                                         '! Exitcode CR
 119
 120
 121
         status%=1
loopx% = 1
                                         '! Exitcode ESC
 122
       END SELECT
 123 END S
124 END IF
 125 WEND
 126 nr% = zeile%
                                           '! gebe Auswahlcode
zurück
 127 END SUB
 128 SUB GetMaxLen (text$(1),items$,title$,foot$,maxlen$)
     '! Subroutine zur Ermittlung der Breite der Box
     1.1
     ·!-----
  129 LOCAL i%
     '! Ermittle die Länge des größten Menüpunktes
 130 maxlen% = 0
 131 FOR i% = 1 TO items%
 132 IF (LEN(text$(i%)) > maxlen%) THEN
       maxlen% = LEN(text$(i%))
 134 END IF
 135 NEXT i%
     '! Ist die Titellänge > als maxlen?
 136 IF (LEN(title$) > maxlen%) THEN
```

```
137
     maxlen% = LEN(title$)
 138 END IF
     '! Ist die Fußlänge > als maxlen?
 139 IF (LEN(foot$) > maxlen%) THEN
 140 maxlen% = LEN(foot$)
 141 END IF
 142 END SUB
 143 SUB PutLine (text$,xlen%)
     *|-----
     '! Subroutine zur Ausgabe einer Menüzeile
     1.1
     '! Die Routine gibt den text$ der Länge xlen% in der
     '! gesetzten Farbe in der Menübox aus.
     11-----
 144 LOCAL i%
 145 PRINT text$;
                                 '! Original Text ausgeben
 146 FOR i% = 1 TO xlen%-LEN(text$) '! mit Blanks auffüllen
     PRINT " ";
 147
 148 NEXT i%
 149 END SUB
 150 SUB OpenBox (x%, y%, text$(1), items%, title$, foot$,
buff%(1))
     '!-----
     '! Subroutine zur Sicherung des Bildschirmausschnittes
     '! unter der Menübox. (Variable siehe PopMenu)
     · [-----
 151 SHARED scrseg%
                                 '! Seg. Adr. Screen
 152 LOCAL maxlen%
     '! ermittle Länge des Menüpunktes
 153 CALL GetMaxLen (text$(),items%, title$, foot$, maxlen%)
                               '! wegen Rahmen
 154
    maxlen% = maxlen% + 2
     '! sichere Bildschirmausschnitt
 155 CALL SaveArea (x%, y%, maxlen%, items%+2, buff%())
 156 END SUB
 157 SUB SaveArea (x%, y%, breite%, hohe%, buff%(1))
     11-----
     '! Subroutine zur Sicherung eines Bildschirmausschnittes
     '! ab Punkt x,y mit den Abmessungen breite x hohe in
     '! buff().
     '!-----
```

```
158 SHARED scrseg%
                                      '! Seg. Adr. Screen
 159 LOCAL i%, j%, ptr%, ofs%
     '! sichere die Parameter des Bildausschnitts im Buffer
 160 buff%(1) = x%
 161 buff%(2) = y%
 162 buff%(3) = breite%
 163 buff%(4) = hohe%
     '! sichere den Bildschirmbereich
 164 DEF SEG = scrseg%
                                       '! Screen Segment
 165 ptr% = 5
                                       '! Beginn Screen-Puffer
 166 FOR i% = 1 TO hohe%
                                       '! alle Zeilen
 167 ofs% = ((y\%+i\%-2)*80 + (x\%-1))*2 '! Anfangsadresse
                                      '! alle Spalten
 168 FOR j\% = 0 TO breite%
 buff%(ptr%) = PEEKI(ofs%+j%*2)
 170 ptr% = ptr% + 1
 171 NEXT 1%
 172 NEXT i%
 173 DEF SEG
 174 END SUB
 175 SUB CloseBox (buff%(1))
     *!-----
     '! Subroutine zur Restaurierung des Bildschirmausschnittes
     '! unter der Menübox.
 176 SHARED scrseq%
                                      '! Seg. Adr. Screen
 177 LOCAL i%, j%, ptr%, ofs%, x%, y%, hohe%, breite%
     '! lese Parameter des Ausschnittes
 178 	 x\% = buff%(1)
 179 y\% = buff\%(2)
 180 breite% = buff%(3)
 181 hohe% = buff%(4)
 182 DEF SEG = scrseg%
                                      '! Screen Segment
 183 ptr% = 5
 184 FOR i% = 1 TO hohe%
 185 ofs% = ((y\%+i\%-2)*80 + (x\%-1))*2
 186 FOR j\% = 0 TO breite%
      POKEI (ofs%+j%*2),buff%(ptr%)
 187
 188 ptr% = ptr% + 1
 189 NEXT j%
 190 NEXT i%
 191 DEF SEG
 192 END SUB
 193 SUB PullMenu (text$(1), items%, fcol%, bcol%, xpos%(1),
status%,
```

```
nr%)
    1 [ -----
    '! Subroutine für PullDown-Menü
    '!
    '! Die Routine gibt die Menüzeile mit dem Text aus.
    1.1
    '! text$() Texte mit Menüpunkten
    '! items%() Zahl der Punkt in der Menüzeile
    '! fcol% Vordergrundfarbe
'! bcol% Hintergrundfarbe
    '! xpos%() x-Koordinate Menüpunkt
'! status% vor Aufruf
              1 Exit bei Cursor rechts/links
    ' <u>!</u>
    1.1
               0 kein Exit bei Cursor rechts links
    '!
              Ergebnis des Aufrufes
    1.1
               -2 Fehler: Initialisierung fehlt
    ' !
               -1 Fehler: Zeile paßt nicht auf Bildschirm
    1.1
               0 ok, Menü mit RETURN beendet
    1.1
               1 ok, Menü mit ESC beendet
    '!
               2 ok, Menü mit Cursor Rechts beendet
    ۱ <u>۱</u>
               3 ok, Menü mit Cursor Links beendet
            vor Aufruf Position invert. Menüpunkt
    '! nr%
    '!
              nach Aufruf:
    ı į
              Nummer des selektierten Menüpunktes
    194 LOCAL maxlen%, i%, zchn$, spalte%, old%, tmp%
195 LOCAL loopx%, flag%, leer$
196 SHARED xmax%, ymax%, initflg%
                                       '! merke Flag
197 flag% = status%
    '! prüfe ob INIT durchgeführt
198 IF initflg% <> 1 THEN
199 status% = -2
200 EXIT SUB
201 END IF
    '! Paßt die Menüzeile auf den Bildschirm ?
                                         '! 1. Leerzeichen
202 \text{ tmp}\% = 1
203 FOR i% = 1 TO items%
    tmp% = tmp% + LEN(text$(i%)) + 1
2.04
205 NEXT i%
206 IF ptr% > xmax% THEN
207 status% = -1
208 EXIT SUB
209 END IF
    '! ermittle ob Zwischenraum vergrößert werden kann
210 leer$ = " "
                                         '! 1 Leerzeichen
211 IF tmp%+items% < xmax% THEN
212 tmp% = (xmax%-tmp%) / items%
```

```
213
      IF tmp% > 8 THEN tmp% = 8
                                            '! max 8 Blanks
                                            '! n Leerzeichen
214 leer$ = SPACE$(tmp%)
215 END IF
    '! gebe Menüzeile mit Hauptpunkten aus
216 spalte% = nr%
217 IF spalte% < 1 THEN spalte% = 1
218 IF spalte% > items% THEN spalte% = items%
219 LOCATE 1,1
220 COLOR fcol%, bcol%
221 PRINT " ";
                                         '! normal darstellen
                                         '! Leerzeichen
222 FOR i% = 1 TO items%
223 	 xpos%(i%) = POS (x)
                                         '! merke x-pos Menüpunkt
224 IF i% = spalte% THEN
225 COLOR bcol%, fcol%
                                         '! invers darstellen
226 ELSE
227 COLOR fcol%, bcol%
                                         '! normal darstellen
228 END IF
229 PRINT text$(i%);leer$;
                                        '! Menüpunkt ausgeben
230 NEXT i%
"! normal darstellen

232 DO WHILE POS(x) < xmax%

PRINT " "-
                                        '! Rest mit Blanks füllen
233 PRINT " ";
234 WEND
235 PRINT " ";
    '! Init Variable für Selection
    '! ermittle die Position der invertierten Zeile
    '! diese kann in nr% vorgegeben werden (1 - items%)
236 old% = items%
                                         '! letzte Spalte
237 IF (nr% < 1) OR (nr% > items%) THEN '!
                                         '! 1. Menüpunkt
238 spalte% = 1
239 ELSE
                                        '! vorgegebener Punkt
240 spalte% = nr%
241
     IF nr% = items% THEN old% = 1
242 END IF
    '! decodiere Benutzerauswahl
    '! Warte bis CR, ESC, oder CurR/CurL betätigt wurde
243 loopx% = 0
244 WHILE (loopx\% = 0)
    '! lese Tastatur aus und decodiere ggf. die Tastencodes
245 zchn$ = INKEY$
                                        '! lese Tastencodes
246 IF LEN(zchn$) = 2 THEN
247 zchn$ = RIGHT$(zchn$,1)
248 SELECT CASE zchn$
249 CASE = CHR$(80)
                                        '! Extended ASCII-Code
                                         '! entferne 1. Zeichen
                                       '! Cursor DOWN (unbelegt)
```

```
250 status% = 3 '! Exito
251 IF flag% = 1 THEN loopx% = 1 '! Exit
                                       '! Exitcode
       CASE = CHR$(77)
 252
                                       '! Cursor RIGHT
        old% = spalte%
                                       '! merke Zeile
 253
         spalte% = spalte% + 1 '! neue Position
 254
         IF spalte% > items% THEN spalte% = 1 '! wrap
 255
         status% = 2
                                       '! Exitcode
 256
       CASE = CHR$(75)
old% = spalte%
 257
                                       '! Cursor LEFT
 258
                                       '! merke Zeile
         spalte% = spalte% - 1
                                      '! neue Position
 259
         IF spalte% = 0 THEN spalte% = items% '! wrap
 260
 261
         status% = 3
        END SELECT
 262
 263
      ELSE
       SELECT CASE zchn$
 264
 265
        CASE = CHR$(13)
                                        '! Return
         status%=0
 266
                                        '! Exitcode CR
 267
          loopx% = 1
       CASE = CHR\$(27)
 268
         status%=1
                                       '! Exitcode ESC
 269
 270
          loopx% = 1
       END SELECT
 271
 272 END IF
     '! prüfe ob sich die Cursorauswahl gegenüber dem letzten
Durchlauf
     '! verändert hat. Markiere betreffende Auswahlzeile des Menüs
durch
     '! inverse Textdarstellung
                                        '! Text neu ausgeben
 273 LOCATE 1,2
 274 FOR i% = 1 TO items%
 275 IF i% = spalte% THEN
 276
                                        '! invers darstellen
        COLOR bcol%,fcol%
 277 ELSE
                                        '! normal darstellen
 278
        COLOR fcol%,bcol%
 279 END IF
 280
       PRINT text$(i%);leer$;
                                        '! Menüpunkt ausgeben
 281 NEXT i%
 282 COLOR fcol%, bcol%
                                        '! normal darstellen
 283 WEND
 284 nr% = spalte%
                                        '! gebe Auswahlcode
zurück
 285 END SUB
     '! Ende INC-File
```

Listing 6.1: Bibliotheksroutinen für Pop-up-Menüs

Ein Anwendungsbeispiel für Pop-up-Menüs

Um den Umgang mit der Menüsteuerung etwas näher zu erläutern, habe ich ein einfaches Beispielprogramm erstellt. Um ein Menü aufzubauen, sind mehrere Schritte erforderlich. Diese sind nachfolgend abstrahiert dargestellt:

```
DIM BUF% (600)
                         '! Puffer vereinbaren
                        '! Feld für Menütexte
DIM MEN$(3)
CLS
                         '! clear Screen
CALL MenuInit (&HB800) '! Init Lib, (Colorkarte)
'! Aufbau des 1. Menüs mit 3 Einträgen
MEN$(1) = "Files" '! Text Menüzeilen
MEN$(2) = "---"
MEN$(3) = "Exit"
weiss% = 7
                        '! Farbkonstanten
blau% = 1
'! definiere Textbox (save Screen)
CALL OpenBox (10,3,MEN$(),3,"","",buf%())
'! aktiviere Menübox
CALL PopMenu (10,3,MEN$(),3,weiss%,blau%,"","",2, status%,nr%)
'! schließe Menübox
CALL CloseBox (buf%())
'! prüfe ob status% ok
IF status% < 0 THEN
'! Fehlerbehandlung
ELSEIF status% = 0 THEN
'! nr% enthält den selektierten Punkt
SELECT CASE nr%
 CASE = 1
 CASE = 2
 CASE = 3
  . . . .
END SELECT
END IF
```

Das Programm erzeugt ein Pop-up-Menü. Anschließend wird dieses gelöscht und die selektierten Parameter über die CASE-Struktur decodiert.

Das nachfolgende Listing des Beispielprogramme zeigt, wie sich mehrstufige Menüs erzeugen lassen. Solange *CloseBox* nicht aufgerufen wird, bleibt ein Pop-up-Menü sichtbar und kann mit *PopMenu* reaktiviert werden. Wichtig ist lediglich, daß die ursprünglichen Aufrufparameter verwendet werden.

Es wird auch gezeigt, wie die Menü-Funktionen zur Textausgabe nutzbar sind. (Eine eigene Funktion zur Anzeige von Textboxen wird in einem der folgenden Abschnitte vorgestellt). Weiterhin enthält die Demo eine Sequenz, in der eine Menübox mehrfach neu positioniert wird. Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen. Zur Erzeugung einer EXE-Datei müssen der Quellcode und die Datei MENU.INC im gleichen Verzeichnis gespeichert sein.

```
XREF
        /Z = 50
                                       (c) Born Version 1.0
Datei : popmenu.bas Datum : 07-19-1992
                                                Seite : 1
         Anweisung
      '! File : POPMENU.BAS
'! Vers. : 1.0
     '! Last Edit : 10.7.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBasic
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     1.1
     ١!
                POPMENUE
     1.1
     1.1
                 aufgerufen. Es demonstriert die Verwendung
                 der Routinen zur Menüsteuerung (MENU.INC).
     '! definiere Variable
   1 DIM MEN$(7)
                                          '! Menütexte
   2 nr% = 1
                                          '! Zeilennr. Cursor
   3 \text{ tmp}\% = 1
   4 DIM buff1%(600)
                                          '! temporäre Puffer
   5 DIM buff2%(500)
                                          '! max. 2004 Elemente
   6 DIM buff3%(500)
                                          '! für kompletten
   7 DIM buff4%(500)
                                          '! Screen
                                           '! Koordinaten Jump
   8 DIM xp%(3)
Menü
   9 DIM yp%(3)
                                           '! vereinbaren
  10 xp%(1) = 15
  11 xp%(2) = 20
  12 xp%(3) = 30
  13 yp%(1) = 5
  14 yp%(2) = 10
  15 yp%(3) = 15
  16 black% = 0
                                          '! Farben
  17 blue% = 1
  18 green% = 2
  19 \text{ zyan}\% = 3
  20 red% = 4
  21 \text{ magen} \% = 5
  22 \text{ white} = 7
  23 d\% = 2
                                           '! Doppelrahmen
```

```
24 e\% = 1
                                       '! Einfachrahmen
     '! Bildschirm löschen und mit Zeichen füllen
  26 FOR i% = 1 TO 1999: PRINT "°"; : Next i% '! Screen füllen
     '!-----
     '! Init Variable des Menüsystems, der Bildschirmadapter
     '! liegt bei Coloradaptern bei Segmentadr. B800H,
     ·!-----
  27 CALL MenuInit (&HB800)
                                  '! Init Variable
  28 \text{ done}\% = 0
                                   '! Hilfsflag löschen
     '!-----
  29 DO WHILE 1
                                   '! Schleife über
Menüsystem
  30 Kopf$ = ("1.Menue")
                                  '! Titeltext für Menübox
  31 MEN$(1) = "1. Submenü"
                                  '! Texte für Menü
definieren
  32 MEN$(2) = "2. Submenü"
  33 MEN$(3) = "3. Textbox"
  34 MEN$(4) = "4. ---"
35 MEN$(5) = "5. ---"
36 MEN$(6) = "6. Jump Menü"
  37 MEN$(7) = "7. Exit"
     (!-----
     '! Aufruf des Hauptmenüs mit Kopftext ohne Fußtext, 7 entries
     '! als erstes muß der Fensterbereich gesichert werden
     '! Achtung: dies darf nur 1 x erfolgen, deshalb Flag done
     38 IF done% = 0 THEN
                                  '! Box offen?
     CALL OpenBox(8,5,MEN$(),7,kopf$,"",buff1%())
  40 done% = 1
                                  '! markiere offene Box
  41 END IF
  42 status% = 0
PopMenu(8,5,MEN$(),7,white%,blue%,kopf$,"",d%,status%,nr%)
  44 tmp% = nr%
                                  '! merke Selektion
  45 IF status% < 0 THEN
                                   '! Fehler beim Aufruf?
  47 PRINT "Fehler: Menübox paßt nicht auf Bildschirm"
  48 END
  50 IF status% = 1 THEN
                                  '! ESC gedrückt?
      CALL CloseBox(buff1%())
END
                                  '! Schließe Box
  51
  52
                                   '! Ja -> Exit
  53 END IF
```

```
54 END IF
     '! werte selektierten Menüpunkt in nr% aus
     '! status% = 2 oder 3 wird hier ignoriert und
     '! wirkt daher wie RETURN !!!!
  55 SELECT CASE nr%
                                 '! 1. Auswahlcode
  56 CASE = 1
Hauptmenü
     11-----
     '! baue ein Submenü mit 3 Einträgen auf
     '! Texte für Menü
      MENS(1) = "Test"
definieren
  58 MEN$(2) = "----"
      MEN$(3) = "EXIT"
  59
  60 CALL OpenBox(21,8,MEN$(),3,"Sub-Menu1","",buff2%())
     CALL PopMenu(21,8,MEN$(),3,red%,blue%,"Sub-Menu1","",d%,
      status%,nr%)
      IF status% < 0 THEN
                                   '! Fehler beim Aufruf?
       CLS
PRINT "Fehler: Menübox paßt nicht auf Bildschirm"
       END
  65
      ELSE
                       '! werte nur status% = 0 aus
      IF status% = 0 THEN
                        '! RETURN gedrückt
     1.1
     '! Trick: Hier wird die Menüauswahl als Textbox benutzt
     (!-----
        MEN$(1) = "Auswahl: " + STR$(nr%)
        MEN$(2) = "Bitte ESC- oder RET-Taste betätigen
  69
  70
        CALL OpenBox(30,10,MEN$(),2,"","",buff3%())
  71
        CALL
PopMenu(30,10,MEN$(),2,zyan%,red%,"","",e%,status%,nr%)
  72 CALL CloseBox(buff3%())
                                       '! close Textbox
       END IF
  73
  74
      END IF
  75 CALL CloseBox(buff2%())
                                       '! close Submenü
  76 \quad CASE = 2
      '! baue ein 2. Submenü mit 4 Einträgen auf
      head$ = "Sub-Menue 2" '! Titeltext für Menübox
  77
      fuss$ = "Exit->ESC"
                                 '! Fußtext für Menübox
                                 '! Texte für Menü
  79
      MEN$(1) = "Test 1"
definieren
  80 MEN$(2) = "Test 2"
      MEN$(3) = "Test 3"
  81
  MEN$ (4) = "EXIT"
```

```
'! Aufruf des Menüs
      CALL OpenBox(15,12,MEN$(),4,head$,fuss$,buff2%())
83
      CALL PopMenu(15,12,MEN$(),4,white%,black%,head$,fuss$,d%,
      status%, nr%)
85
     IF status% < 0 THEN
                                      '! Fehler beim Aufruf?
       CLS
      PRINT "Fehler: Menübox paßt nicht auf Bildschirm"
87
88
     ELSE
89
      IF status% = 0 THEN
                                      '! RETURN gedrückt
90
   1.1
   '! Trick: Hier wird die Menüauswahl als Textbox benutzt
   ' <u>!</u>
        MEN$(1) = "Auswahl: " + STR$(nr%)
91
        MEN$(2) = "Bitte ESC- oder RET-Taste betätigen
92
        CALL OpenBox(20,10,MEN$(),2,"","",buff3%())
93
       CALL PopMenu(20,10,MEN$(),2,2,4,"",",e%,status%,nr%)
95
       CALL CloseBox(buff3%())
96
      END IF
97
     END IF
98
    CALL CloseBox(buff2%())
99 CASE = 3
                                        '! Textanzeige
100
    '! schließe das Hauptmenü
    CALL CloseBox(buff1%())
101
102
     done%=0
                                         '! reset flag%
   '! baue den Text der Box auf
   11-----
      MEN$(1) = "Dies ist ein Beispiel für den Aufbau einer"
     MEN$(2) = "Textbox. Der Text muß auf die einzelnen Zeilen"
104
105
      MEN$(3) = "aufgeteilt werden. Um die Box zu schließen,"
     MEN$(4) = "drücken Sie bitte die ESC-Taste."
106
107
     CALL OpenBox(20,10,MEN$(),4,"Sub-Menu1","",buff2%())
108
      CALL PopMenu(20,10,MEN$(),4,white%,green%,"Sub-Menu1","",
      e%, status%, nr%)
                                      '! Fehler beim Aufruf?
109
     IF status% < 0 THEN
110
      CLS
      PRINT "Fehler: Textbox paßt nicht auf Bildschirm"
111
      END
112
     END IF
113
114 CALL CloseBox(buff2%())
115 \quad CASE = 4
116 CASE = 5
117 CASE = 6
118
     CALL CloseBox(buff1%())
                                '! schließe Hauptmenü
```

```
!!-----
     '! Demo wie eine BOX verwendet wird (Jump Menü)
     · |-----
       Kopf$ = ("Jump Menü")
                                       '! Titeltext für Menübox
       MEN$(1) = "Punkt 1"
                                       '! Texte für Menü
 120
definieren
 121 MEN$(2) = "Punkt 2"
       MEN$(3) = "Punkt 3"
 122
     '! n. Aufrufe des Hauptmenüs an leicht veränderter Position
 123
      status% = 0
 124
      nr% = 1
     DO WHILE status% = 0
 125
      tmp% = nr%
                                '! Achtung: alte nr% merken
 126
 127 | | '! und buff4%() verwenden,
128 | '! da buff1() noch benutzt
            '! da buff1() noch benutzt !!!!
 129
     CALL OpenBox(xp%(nr%),yp%(nr%),MEN$(),3,kopf$,"",buff4%())
PopMenu(xp%(nr%), yp%(nr%), MEN$(),3,white%,blue%,kopf$,
       fuss$,e%,status%,nr%)
 131
       CALL CloseBox(buff4%())
 132
     WEND
      CASE = 7
 133
     '! schließe Hauptmenü und terminiere
     CALL CloseBox(buff1%())
 134
 135
       END
 136 END SELECT
                                        '! setze
 137 nr% = tmp%
Selektionspunkt
 138 WEND
 139 END
     '! Routinen zur Menüsteuerung einbinden
 140 $INCLUDE "menu.inc"
     '! Ende
```

Listing 6.2: POPMENU.BAS

Ein Anwendungsbeispiel für Pull-down-Menüs

Um den Umgang mit der Menüsteuerung etwas näher zu erläutern, habe ich ein weiteres Beispielprogramm erstellt, welches ein Pull-down-Menü implementiert. Um ein Menü aufzubauen, sind mehrere Schritte erforderlich. Diese sind nachfolgend abstrahiert dargestellt:

- Initialisiere Variable.
- Sichere obere Bildschirmzeile.
- Sichere einen Bereich unterhalb dieser Zeile für die Pull-down-Menüs.
- Gib die Menüzeile aus.
- Werte die Tastencodes aus und erzeuge gegebenenfalls die Pulldown-Boxen oder aktiviere die Anwendung.

Das Programm erzeugt zuerst die oberste Menüleiste. Vorher wird mit SaveArea der Bildschirminhalt dieser Zeile gesichert, was aber nicht zwingend erforderlich ist. Da immer nur ein Pull-down-Menü offen ist, reicht es anschließend, einige Zeilen unterhalb der Menüleiste in einem Puffer zu sichern. Dort werden die Menüs sichtbar und können jeweils mit CloseBox mit dem Puffer überschrieben werden. Dadurch braucht der Bildschirmbereich nur einmal gesichert zu werden.

Wird in der Menüzeile ein Punkt mit <u>Eingabe</u> selektiert, muß das betreffende Pull-down-Fenster geöffnet werden. Hierzu sind die Routinen der Pop-up-Menüsteuerung zu verwenden. Die x-Position des Fensters findet sich in *xpos%(nr%)*, wobei *nr%* dem Rückgabeparameter von *PullMenü* entspricht. Die y-Position ist fest auf die zweite Zeile eingestellt. Mit diesem Trick ist der Aufbau eines Pull-down-Menüs recht einfach. Das nachfolgende Beispielprogramm zeigt die Einzelheiten der Implementation. Was noch fehlt ist die Möglichkeit, bei geöffnetem Pull-down-Fenster die Cursorrechts/links-Steuerung anzuwenden. Dann sollte direkt das nächste Fenster geöffnet werden. In der aktuellen Version wird das Fenster geschlossen und zum jeweiligen Menüpunkt der Leiste verzweigt. Das Pull-down-Fenster läßt sich dann über die <u>Eingabe</u>Taste öffnen.

Einzelheiten sind nachfolgendem Listing zu entnehmen. Zur Erzeugung einer EXE-Datei müssen der Quellcode und die Datei MENU.INC im gleichen Verzeichnis gespeichert sein.

```
XREF
        /Z = 50
                                    (c) Born Version 1.0
Datei : pullmenu.bas Datum : 07-19-1992
                                             Seite: 1
Zeile
         Anweisung
     '! File : PULLMENU.BAS
'! Vers. : 1.0
     '! Last Edit : 10.7.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBasic
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     ' !
     1.1
                PULLMENUE
     1.1
     '!
                aufgerufen. Es demonstriert die Verwendung
```

```
der Routinen zur Steuerung von PullDown Menüs.
     1.1
     1.1
               (MENU.INC).
     '! definiere Variable
   1 DIM MEN1$(3)
                                       '! Menütexte
   2 DIM MEN2$(3)
                                       '! Menütexte
   3 DIM xpos%(3)
                                       '! Position Menüpunkte
   4 DIM buff1%(100)
                                       '! Buffer für Save
   5 DIM buff2%(2000)
                                       r j = n
   6 \text{ black}\% = 0
                                       '! Farben
   7 \text{ blue}\% = 1
   8 \text{ green} = 2
   9 zyan% = 3
  10 \text{ red}\% = 4
  11 \text{ magen} \% = 5
  12 white% = 7
     '! Bildschirm löschen und mit Zeichen füllen
  13 CLS
  14 FOR i% = 1 TO 1999: PRINT "°"; : Next i% '! Screen füllen
     11-----
     '! Init Variable des Menüsystems, der Bildschirmadapter
     '! liegt bei Coloradaptern bei Segmentadr. B800H,
     ·!-----
  15 CALL MenuInit (&HB800)
                                   '! Init Variable
  16 MEN1$(1) = "Files"
                                    '! Texte für Menü
definieren
  17 MEN1$(2) = "Edit"
  18 MEN1$(3) = "Exit"
  19 items% = 3
                                    '! 3 Punkte im Hauptmenü
     '!-----
     '! Aufruf des Menüzeile des Pull Down Menüs
     11-----
  20 CALL SaveArea (1,1,80,1,buff1%()) '! sichere 1. Zeile Screen
     CALL SaveArea (1,2,80,20,buff2%())'! sichere weitere Zeilen
  22 level\% = 0
                                  '! nur Pull Down Zeile
  23 punkt% = 0
                                  '! 1. Menüpunkt
  24 DO WHILE 1
                                  '! Endlosschleife
  25 nr% = punkt%
  26 status% = 1
                                  '! Exit bei Cursor down
PullMenu(MEN1$(),items%,white%,blue%,xpos%(),status%,nr%)
  28 punkt% = nr%
  29 IF status% < 0 THEN '! Fehler beim Aufruf?
  30 CLS
```

```
IF status% = -1 THEN
       PRINT "Fehler: Menübibliothek nicht initialisiert"
   32
   33 ELSE
       PRINT "Fehler: Menüzeile paßt nicht auf Bildschirm"
   35 END IF
   36 END
   37 END IF
  38 IF status% = 1 THEN
39 IF level% = 0 THEN
                                         '! ESC gedrückt?
                                         '! EXIT
   40
        CLS
   41
        END
      ELSE
   42
       CALL CloseBox (buff2%()) '! clear Pull Down Box
   43
   44
        level% = 0
      END IF
   45
   46 END IF
      '! Selektion eines Menüpunktes in der Menüzeile
      '! klappe Menü auf
   47 IF ((status\% = 0) OR (status\% = 3)) AND (level\% = 0) THEN
   48 SELECT CASE punkt%
   49 CASE = 1
                                          '! 1. Pull Down Menü
       level% = 1
MEN2$(1) = "Load
   50
        MEN2$(2) = "Save"
MEN2$(3) = "List"
   53
  54 nr% = 1
55 status% = 1
                                           '! Exit bei Cursor
rechts/links
  56 CALL
PopMenu(xpos%(punkt%),2,MEN2$(),3,white%,blue%,"","",1,
         status%,nr%)
                                          '! Fehler beim Aufruf?
         IF status% < 0 THEN
   58
          CLS
          PRINT "Fehler: Menübox paßt nicht auf Bildschirm"
   59
          END
   60
        ELSE
   61
         SELECT CASE status%
                                          '! RETURN?
           CASE = 0
            LOCATE 10,2
   65
            PRINT "Auswahl "; punkt%; ":"; nr%
   66
            PRINT "Bitte eine Taste betätigen"
            DO WHILE INKEY$ = "":WEND
   67
           CASE ELSE
   68
   69
            CALL CloseBox(buff2%()) '! Schließe Box
   70
            level% = 0
   71
            IF status% = 3 THEN
                                          '! Cursor rechts
             punkt% = punkt% + 1
IF punkt% > items% THEN punkt% = 1
   73
          ELSEIF status% = 2 THEN '! Cursor links
   74
            punkt% = punkt% - 1
IF punkt% <= 0 THEN punkt% = items%</pre>
   75
   76
```

```
77
           END IF
          END SELECT
  78
       END IF
  79
  80 CASE = 2
        level% = 1
  81
        MEN2$(1) = "Cut"
  82
        MEN2$(2) = "Paste"
  83
        nr% = 1
  84
                                        '! Exit bei Cursor
        status% = 1
  85
rechts/links
  86
PopMenu(xpos%(punkt%),2,MEN2$(),2,white%,blue%,"","",
         1, status%, nr%)
  87
         IF status% < 0 THEN
                                       '! Fehler beim Aufruf?
  88
         CLS
         PRINT "Fehler: Menübox paßt nicht auf Bildschirm"
  89
         END
  90
  91 ELSE
        SELECT CASE status%
  92
  93
         CASE = 0
                                       '! RETURN?
  94
           LOCATE 10,2
  95
           PRINT "Auswahl "; punkt%; ":"; nr%
           PRINT "Bitte eine Taste betätigen"
  96
  97
           DO WHILE INKEY$ = "":WEND
  98
          CASE ELSE
           CALL CloseBox(buff2%()) '! Schließe Box
  99
 100
            level% = 0
 101
           IF status% = 3 THEN
                                   '! Cursor rechts
           punkt% = punkt% + 1
 102
            IF punkt% > items% THEN punkt% = 1
 103
 104
          ELSEIF status% = 2 THEN '! Cursor links
           punkt% = punkt% - 1
 105
            IF punkt% <= 0 THEN punkt% = items%
 106
 107
           END IF
          END SELECT
 108
 109
       END IF
       CASE 3
                                         '! Exit
 110
        CLS
 111
 112
        END
      END SELECT
 113
     END IF
 114
 115 WEND
 116 END
     '! Routinen zur Menüsteuerung einbinden
 117 $INCLUDE "menu.inc"
     '! Ende
```

Listing 6.3: PULLMENU.BAS

Maussteuerung für PowerBASIC-Programme

Ein weiteres Thema ist die Mausunterstützung in PowerBASIC. Bis zur Version 2.1 ist keinerlei Maussupport vorhanden. Deshalb habe ich eine kleine Bibliothek von Routinen implementiert, die eine Mausansteuerung unter PowerBASIC ermöglichen.

Der Entwurf

Die Ansteuerung der Maus aus Anwenderprogrammen ist unter DOS recht einfach. Es muß lediglich ein Maustreiber (kompatibel zu Microsoft) geladen werden. Dann ist der Treiber aus dem Anwenderprogramm zu aktivieren. Die Ausgabe des Mauscursors übernimmt der Treiber, wobei automatisch Text- und Grafikmodus erkannt und unterstützt werden. Der Treiber selbst stellt eine Kommunikationsschnittstelle unter dem INT 33H zur Verfügung, über die sich einzelne Funktionen ansprechen lassen. Einzelheiten über diese Schnittstelle finden sich in /1/. Aufgabe der Bibliothek ist es nun, die Schnittstelle zwischen dem INT 33H und den PowerBASIC-Anwendungen aufzubereiten. So sollte sich die Initialisierung des Treiber über einen Aufruf der Routine:

```
CALL MouseInit (status%)
```

aus der Anwendung vornehmen lassen. Die aktivierte Bibliotheksroutine wertet dann die Übergabeparameter aus und ruft den Maustreiber über den INT 33H auf. Einzelheiten sind der folgenden Beschreibung zu entnehmen.

Die Implementierung

Die Anbindung der PowerBASIC-Anwendungen an den Maustreiber erfolgt über eine Sammlung von Prozedur- und Funktionsaufrufen, die die Umsetzung für den INT 33H übernehmen. Nicht alle Funktionen, die der Maustreiber anbietet, sind nachfolgend implementiert. Vielmehr wurde sich auf die notwendigen Grundfunktionen beschränkt. Erweiterungen sind aber leicht durchführbar. Alle Module werden in der Datei MAUS.INC abgelegt und lassen sich per INCLUDE-Anweisung:

```
$INCLUDE "MAUS.INC"
```

in die Anwendung integrieren. Nachfolgend möchte ich kurz die Schnittstellen zu den einzelnen Routinen vorstellen.

MausInit (status%)

Diese Routine muß als erstes zur Initialisierung des Maustreibers aufgerufen werden. Nur dann lassen sich weitere Funktionen ansprechen. *status*% gibt das Ergebnis des Aufrufes an. Ist der Rückgabewert 0, wurde der Treiber erkannt und initialisiert. Mit *status*% = 1 als Rückgabewert ist kein Treiber vorhanden.

ShowCursor

Dieser Prozeduraufruf veranlaßt, daß der Treiber den Mauszeiger auf dem Bildschirm einblendet. Die Zeigerform wird dabei in Abhängigkeit vom Bildschirmmodus (Text oder Grafik) gewählt.

HideCursor

Dieser Prozeduraufruf schaltet den Mauszeiger ab, d.h. das Symbol ist nicht mehr sichtbar.

GetPara (x%, y%, button%)

Dieser Prozeduraufruf fragt die folgenden Parameter der Maus ab:

x% aktuelle x-Position des Cursors
 y% aktuelle y-Position des Cursors
 button% Zustand der Maustasten

Die beiden Koordinaten x%,y% werden dabei in Mausschritten (*Mikeys*) angegeben. Diese Einheit läßt sich über einen INT 33-Aufruf verändern, der aber in der Bibliothek nicht implementiert wurde. In *button*% findet sich die Information, welche Maustasten gerade gedrückt sind:

Bit	Taste
0	linke Maustaste
1	rechte Maustaste mittlere Maustaste
2	mittlere Maustaste

Ist das betreffende Bit = 1, wurde die Taste gerade gedrückt. Die mittlere Maustaste ist nur bei Mäusen mit drei Tasten vorhanden.

XPos%

Die Funktion gibt die x-Position des Mauszeigers zurück.

YPos%

Die Funktion gibt die y-Position des Mauszeigers zurück.

Buttons%

Die Funktion gibt den Zustand der Maustasten zurück. Es gilt die Codierung wie bei der Prozedur *GetPara*.

SetXY (x%, y%)

Die Prozedur setzt den Mauszeiger auf die in den Parametern x%, y% angegebenen Koordinaten. Diese sind in Mausschritten anzugeben.

SetXRange (xmin%, xmax%)

Die Prozedur setzt ein Intervall auf der X-Achse, innerhalb dessen sich der Mauszeiger bewegen darf. Zusammen mit SetYRange läßt sich so ein Fenster für den Mauszeiger definieren. Dieses Fenster kann dann mit dem Zeiger nicht mehr verlassen werden.

SetYRange (ymin%, ymax%)

Die Prozedur setzt ein Intervall auf der Y-Achse, innerhalb dessen sich der Mauszeiger bewegen darf. Zusammen mit *SetXRange* läßt sich so ein Fenster für den Mauszeiger definieren. Dieses Fenster kann dann mit dem Zeiger nicht mehr verlassen werden.

PenEmul (switch%)

Der Maustreiber kann einen Lichtgriffel emulieren. Über die Prozedur *PenEmul* läßt sich die Emulation ein- oder ausschalten. Der Wert von *switch*% bestimmt dabei den Emulationsmode:

```
switch% = 0 Emulation ausgeschaltet
switch% = 1 Emulation eingeschaltet
```

Die Routine wird im folgenden Beispielprogramm allerdings nicht verwendet.

SetTCursor (ymin%, ymax%)

Der Maustreiber wird in Abhängigkeit vom Anzeigemodus der Bildschirmkarte den Cursor darstelen:

```
Pfeil | Graphik mode Viereck | Text mode
```

Das Anwendungsprogramm kann nun die Form des Cursors neu definieren. Für den Grafikmodus ist die Funktion 09H des INT 33H aufzurufen. Für den Textmodus läßt sich die Prozedur SetTCursor aktivieren. Die beiden Parameter ymin% und ymax% geben die Zahl der Rasterzeilen für den Cursor an.

Damit möchte ich die Beschreibung der Mausbibliothek beenden. Nicht alle Funktionen des INT 33H wurden implementiert. Falls Sie die Bibliothek erweitern möchten, kann dies analog zu den bereits vorgestellten Routinen erfolgen. Eine detaillierte Beschreibung der INT 33H-Aufrufe findet sich in den Literaturhinweisen (/1/). Einzelheiten bezüglich der Mausbibliothek sind dem folgenden Listing zu entnehmen:

```
·!-----
2 REG 1,0
3 CALL INTERRUPT &H33
4 \text{ status} = 0
5 IF REG(1) <> -1 THEN status% = 1
6 END SUB
7 SUB ShowCursor
  !!-----
  '! mache Mauscursor sichtbar
  ·!-----
  REG 1,1
  CALL INTERRUPT &H33
10 END SUB
11 SUB HideCursor
  !!-----
  '! mache Mauscursor unsichtbar
12 REG 1,2
13 CALL INTERRUPT &H33
14 END SUB
15 SUB GetPara (x%, y%, button%)
  11-----
    lese Mausstatus
  ' <u>!</u>
  '! x%, y% = Koordinate Mauszeiger
  '! button% = Tastenstatus
  1.1
             Bit 0 = 1 linke Taste gedrückt
  '!
            Bit 1 = 1 rechte Taste gedrückt
  ۱ <u>۱</u>
            Bit 2 = 1 mittlere Taste gedrückt
  · [ -----
16 REG 1,3
17 CALL INTERRUPT &H33
18 x\% = REG(3)
19 y\% = REG(4)
20 button% = REG(2)
21 END SUB
22 Def FN XPos%
  · [-----
  '! lese X-Position Mauscursor
  REG 1,3
  CALL INTERRUPT &H33
25 FN XPos\% = REG(3)
26 END DEF
27 Def FN YPos%
  !!-----
  '! lese Y-Position Mauscursor
  *|-----
28 REG 1,3
29 CALL INTERRUPT &H33
30 FN YPos% = REG(4)
```

```
31 END DEF
32 Def FN Button%
  !!-----
  '! Mausknopf gedrückt?
  '! Wert > 0 ja, Bitcodierung wie GetParam
  '! Bit 0 = links, Bit 1 = rechts, Bit 2 = Mitte
  REG 1,3
 CALL INTERRUPT &H33
 Button% = REG(2)
36 END DEF
37 SUB SetXY (x%, y%)
  '! setze Mausposition
  '! x%, y% = Koordinate Mauszeiger
  38 REG 1,4
39 REG 3,x%
40 REG 4, y%
41 CALL INTERRUPT &H33
42 END SUB
43 SUB SetXRange (xmin%, xmax%)
  '! setze Mausintervall xmin .. xmax
44
  REG 1.7
45 REG 2,0
46 REG 3,xmin%
47 REG 4, xmax%
48 CALL INTERRUPT &H33
49 END SUB
50 SUB SetYRange (ymin%, ymax%)
  '! setze Mausintervall ymin .. ymax
  '!-----
51 REG 1,8
52 REG 2,0
53 REG 3, ymin%
  REG 4, ymax%
  CALL INTERRUPT &H33
56 END SUB
57 SUB PenEmul (switch%)
  ·!-----
  '! schalte Light Pen Emulation:
  '! switch% = 0 -> aus, = 1 -> ein
58 IF switch% = 0 THEN
59 REG 1,&H0E
                   '! aus
```

```
60 ELSE
61 REG 1,&H0D
                     '! on
62 END IF
63 CALL INTERRUPT &H33
64 END SUB
65 SUB SetTCursor (ymin%, ymax%)
  ·!-----
  '! setze Größe des Mauscursors im Textmode xmin .. xmax
  11-----
  REG 1,10
  REG 2,1
68 REG 3,xmin%
69 REG 4, xmax%
70 CALL INTERRUPT &H33
71 END SUB
  '! ENDE
```

Listing 6.4: Bibliotheksroutinen zur Maussteuerung

Ein Beispielprogramm zur Maussteuerung in PowerBASIC

Aufbauend auf der oben gezeigten Bibliothek möchte ich nun ein kurzes Beispielprogramm vorstellen, welches den Umgang mit den Routinen der Mausbibliothek aufzeigt. Das Programm läßt sich wahlweise im Text- oder Grafikmodus betreiben, so daß die unterschiedlichen Cursorsymbole sichtbar werden. Die Abfrage bezüglich des Modus erfolgt nach dem Programmstart.

Als erster Schritt muß der Maustreiber initialisiert werden. Dies geschieht über die Anweisung:

```
CALL MouseInit (status%)
```

Fehlt der Maustreiber, bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab. Nach erfolgreichem Aufruf lassen sich die einzelnen Routinen jederzeit aktivieren. Um den Cursor sichtbar zu machen, ist die Prozedur ShowCursor aufzurufen. Soll der Cursor abgeschaltet werden, ist die Routine HideCursor zu aktivieren. Nach einem Aufruf von HideCursor läßt sich die Anzeige mit ShowCursor wieder einblenden.

Anschließend wird der Anzeigebereich für den Mauscursor auf ein Fenster innerhalb des Bildschirms mit den Prozeduren SetXRange und SetYRange begrenzt. Die Größenangaben erfolgen in Mausschritten (1 Mikey = 1/1200 Zoll). Anschließend wird ShowCursor aufgerufen.

Der nächste Abschnitt demonstriert, wie sich der Mauscursor mit der Prozedur *SetCursor* auf dem Bildschirm positionieren läßt. Der Cursor wird in Schritten quer über den Bildschirm verschoben. Dann enthält das Beispielprogramm eine Schleife, die nur durch Drücken der <u>Esc</u>-Taste beendet werden kann. Innerhalb der Schleife wird der aktuelle Mauszustand zyklisch abgefragt. Die Position (x,y) sowie der Tastenstatus

werden anschließend auf dem Bildschirm angezeigt. Mit diesem kurzen Beispiel läßt sich aufzeigen, wie einfach die Maussteuerung in PowerBASIC zu integrieren ist. Weitere Einzelheiten sind nachfolgendem Listing zu entnehmen:

```
X R E F /Z=50
                                      (c) Born Version 1.0
Datei : maus.bas Datum : 07-19-1992
                                            Seite : 1
         Anweisung
     '! File : MAUS.BAS
'! Vers. : 1.0
     '! Last Edit : 10.7.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBasic
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     1.1
     ' <u>!</u>
                 MAUS
     ı į
     '! aufgerufen. Es demonstriert die Verwendung
'! der Routinen sur Maria
     ! *******************
   1 CLS
   2 PRINT "Graphik (J/N) ?"
   3 \text{ tmp} = INPUT$ (1)
   4 IF (UCASE$(tmp$) = "J") THEN SCREEN 2 '! Graphik ein
   5 CLS
   6 CALL MouseInit (status%)
                                       '! Init Mauslib
   7 IF status% <> 0 THEN
                                       '! Init ok?
   8 PRINT "Keine Maus vorhanden"
   9 END
  10 END IF
     '! setze Fenster für Cursor (in Pixeln)
  11 CALL SetXRange (5,610)
  12 CALL SetYRange (30,150)
  13 CALL ShowCursor
                                         '! Cursor einblenden
     '! Cursor horizontal über Screen bewegen
  14 FOR i% = 10 TO 600
  15 CALL SetXY (i%,i% / 6)
                                 '! setze Cursor
  16 NEXT i%
  17 LOCATE 1,5
  18 PRINT "Mausdemo: Abbruch mit der ESC-Taste"
```

```
19 LOCATE 22,5
20 PRINT "Cursorposition : "
21 WHILE INKEY$ <> CHR$(27)
   CALL GetPara (x%, y%, button%) '! lese Status
23
  LOCATE 22,22
    PRINT x%; " ";y%
24
25
    LOCATE 23,5
   IF (button% AND 1) > 0 THEN
     PRINT " linke Maustaste "
2.8
   ELSE
29
    PRINT "
30 END IF
31 LOCATE 23, 20
32 IF (button% AND 2) > 0 THEN
    PRINT " rechte Maustaste "
34 ELSE
    PRINT "
35
36 END IF
37 WEND
38 END
   '! Mauslib einbinden
39 $INCLUDE "MOUSE.INC"
   '! Ende
```

Listing 6.5: Ein Beispiel zur Maussteuerung

BIOS-Spielereien

Die Verbindung zwischen dem Betriebssystem (DOS) und der Hardware wird durch eine eigene Softwareschicht realisiert. Innerhalb dieser Software erfolgt die Anpassung des maschinenunabhängigen Betriebssystems an herstellerspezifische Hardwarekonfigurationen. Diese Software wird als BIOS (Basic Input Output System) bezeichnet. Für PowerBASIC-Programmierer sind die BIOS-Funktionen in der Regel unbekannt, da keine Zugriffe auf diese Funktionen erfolgen. Allerdings gibt es einige recht nützliche Funktionen im BIOS, die die Möglichkeiten für PowerBASIC-Programme erweitern. Nachfolgend möchte ich einige Module vorstellen, die oft verblüffend einfach aber dennoch praktisch verwerthar sind.

NUMOFF: Abschalten der NUMLOCK-Taste

Bei Rechnern mit MF2-Tastatur (sie besitzen einen separaten Block mit numerischen Tasten) schaltet das BIOS bei jedem Systemstart automatisch die NUMLOCK-Funktion ein. Dies wird an der entsprechenden Leuchtdiode sichtbar, die beim Start aktiv wird. Die Tasten geben dann bei einer Betätigung die Ziffern 0..9 zurück. Sollen die betreffenden Tasten jedoch zur Cursorsteuerung verwendet werden, muß zuerst die NUMLOCK-Taste manuell abgeschaltet werden.

Nachdem der erste Rechner mit MF2-Tastatur auf meinem Schreibtisch stand, trat permanent ein Problem auf: Ich benutze den Ziffernblock meist zur Cursorsteuerung. Wurde das System gestartet, war jedoch die numerische Funktion aktiv. Bei Aufruf einer Tabellenkalkulation, einer Textverarbeitung oder einer Datenbank wurden dann meist die ersten Einträge durch Ziffern überschrieben, wenn ich die »Cursorsteuerung« benutzte. Da der Ansatz recht interessant ist, möchte ich nachfolgend die nach PowerBASIC portierte Lösung vorstellen.

Die Grundlagen

BIOS Systemstart überprüft das Hardware/Systemkonfigurierung und nimmt verschiedene Initialisierungen Dabei **NUMLOCK-Funktion** vor. wird auch die eingeschaltet. Die Systemkonfiguration wird teilweise in einem eigenen BIOS-Datenbereich gespeichert. Dieser Datenbereich umfaßt 256 Byte und liegt an den Adressen 0000:0400 bis 0000:04FF. (Die genaue Beschreibung ist in /1/ enthalten.)

Das Tastatur-Statusflag

Beim Systemstart schaltet das BIOS die Tastatur in einen bestimmten Zustand, der anschließend in einem Flag ab Adresse 0000:0417 im BIOS-Datenbereich gespeichert wird. Dieses Flag besitzt dabei die Codierung gemäß Bild 6.5.




Bild 6.5: Tastaturstatusflag

Die einzelnen Bits geben an, ob die jeweilige Taste gedrückt wurde (Bit = 1), bzw. ob die betreffende Funktion aktiv (Bit = 1) oder abgeschaltet (Bit = 0) ist. Das BIOS überprüft zyklisch dieses Flag und stellt die Tastatur bei Änderungen um.

Interessant ist in diesem Zusammenhang Bit 5, welches den Zustand des NUMLOCK-Schalters anzeigt. Ist das betreffende Bit gesetzt, ist die NUMLOCK-Funktion aktiv. Wird das betreffende Flag gelöscht, schaltet das BIOS die NUMLOCK-Funktion wieder ab. Dies ist aber genau die benötigte Funktion um NUMLOCK per Software abzuschalten.

Die Implementierung

Mit obigem Wissen ist die Implementierung ein Kinderspiel. Das Programm erhält den Namen NUMOFF.BAS und besteht nur aus wenigen Anweisungen. Deshalb kann auf die Angabe von Hierarchiediagrammen etc. verzichtet werden. Das betreffende Flag wird mit:

```
DEF SEG &H40
a% = PEEK (&H0017)
```

gelesen. Beachten Sie, daß das korrekte Datensegment gesetzt werden muß (DEF SEG). Ich habe auf die Segmentangabe &H0000 verzichtet, da diese die 20-Bit-Adressierung in PowerBASIC einschaltet. Vielmehr wird das Segment 40H und der Offset 17H verwendet, was ebenfalls die Adresse 0000:0417 ergibt. Dann wird Bit 5 mittels der AND-Anweisung:

```
a% AND &HDF
```

gelöscht und das Ergebnis wieder in die Speicherzelle zurückgeschrieben. Abschließend muß noch das ursprüngliche Segment mit DEF SEG restauriert werden.

Nachdem das Programm in eine EXE-Datei übersetzt wurde, muß es als letzte Anweisung in die AUTOEXEC.BAT-Datei aufgenommen werden. Dann wird die NUMLOCK-Funktion bei jedem Systemstart abgeschaltet. Damit ist die Aufgabe bereits gelöst, Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Erweiterungsvorschläge

Sie können das Programm so modifizieren, daß sich die NUMLOCK-Taste wahlweise ein- oder ausschalten läßt. Weiterhin ist es denkbar, auch die anderen Bits des Tastaturflags über entsprechende Parameter zu modifizieren.

```
!! Vers.
             : 1.0
 '! Last Edit : 16.6.92
 '! Autor : G. Born
 '! Progr. Spr.: PowerBasic
 '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
 '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
 1.1
             NUMOFF
  ц
  чį
             aufgerufen. Es schaltet die NUMLOCK-Funktion
 ١!
             der Tastatur ab und gibt eine entsprechende
             Meldung auf dem Bildschirm aus.
 '! Benutzernachricht ausgeben
1
  PRINT "NUMOFF
                          (c) Born Version 1.0"
 PRINT
2
  PRINT "NUMLOCK-Funktion abgeschaltet"
3
  DEF SEG = \&H40
                              '! setze Segmentadresse
 a\% = PEEK (\&H0017)
                             '! lese Flag
  POKE &H0017, (a% AND &HDF) '! clear Bit 5 und speichern
6
  DEF SEG
                              '! altes Segment
 '**** Programm Ende *****
```

Listing 6.6: NUMOFF.BAS

LPTSWAP: Vertauschen der Druckerausgänge

Ein anderes Problem tritt häufiger auf, wenn mehrere Drucker an einem Rechner angeschlossen sind. Zum Beispiel befindet sich ein Laserdrucker an LPT1: und ein Nadeldrucker an LPT2:. Soll nun wahlweise auf den beiden Geräten gedruckt werden, muß die Anwendung dies unterstützen. Aber nicht jedes Anwendungsprogramm bietet diese Möglichkeit. Bestes Beispiel ist der LPRINT-Befehl, der sich auf LPT1: bezieht. Ist an LPT1: nun der Nadeldrucker angeschaltet und wollen Sie auf dem Laserdrucker ausgeben, müssen die Anschlußkabel am Rechner umgesteckt werden. Dies ist lästig und führt bei häufiger Durchführung auch zum Materialverschleiß. Eine Alternative wäre ein Durckerumschalter, der jedoch einiges kostet und nicht immer funktioniert (bei Laserdruckern kann es elektrische Probleme geben). Die Idee, die Ausgabe über das DOS-MODE-Kommando von LPT1: auf LPT2: umzuleiten, funktioniert nur, falls die Software die DOS-Ausgaberoutinen des INT 21H benutzt. Viele Programme greifen jedoch direkt auf die Ausgaberoutinen des BIOS-INT 17H zurück. Dann funktioniert die Umleitung jedoch nicht mehr. Ähnliche Überlegungen gelten auch für die seriellen Schnittstellen (COM1: bis COM4:). Hier wäre ein Programm hilfreich, welches softwaremäßig die beiden Schnittstellen LPT1: und LPT2: vertauscht. Ausgehend von dieser Überlegung entstand bei mir vor Jahren ein kurzes Programm, welches genau diese Aufgabe übernimmt. Nachfolgend möchte ich die Version für PowerBASIC vorstellen.

Der Entwurf

Um die Aufgabe zu lösen, sind wieder detaillierte Kenntnisse des DOS-Betriebssystems und des BIOS erforderlich. Jede Druckerausgabe einer Anwendung wird normalerweise über die INT 21-Funktionen abgewickelt. Diese Funktionen bedienen sich des BIOS-INT 17, um einzelne Zeichen an den Ausgabeport LPTx: zu schicken. Einzelne Anwenderprogramme greifen ebenfalls direkt auf den INT 17 zu.

Das BIOS verwaltet nun in seinem BIOS-Datenbereich die Informationen über die Hardwarekonfiguration. Beim Systemstart wird zum Beispiel festgestellt, wieviele Schnittstellen das System besitzt und unter welchen Adapteradressen die Ausgabeports LPTx: und COMx: angesprochen werden können. Diese Informationen werden dann ab der Adresse 0000:0400 wortweise im BIOS-Datenbereich gespeichert. Tabelle 6.3 enthält eine Aufstellung der Belegung dieses Datenbereiches.

Adr.	Bedeutung
0:0400	Portadresse COM1 (meist 03F8H)
0:0402	Portadresse COM2 (meist 02F8H)
0:0404	Portadresse COM3
0:0406	Portadresse COM4
0:0408	Portadresse LPT1 (meist 03BCH)
0:040A	Portadresse LPT2 (meist 03B8H)
0:040C	Portadresse LPT3 (meist 02B8H)
0:040E	Portadresse LPT4

Tabelle 6.3: Adressen von LPTx: und COMx: im BIOS-Datenbereich

Ist der betreffende Adapter nicht vorhanden, trägt das BIOS unter der zugehörigen Adresse den Wert 0000 ein. Mit einem Debugger läßt sich dann leicht feststellen, welche Karten vorhanden sind.

Für unseren Zweck ist aber noch eine weitere Eigenschaft interessant. Das BIOS prüft zum Beispiel vor der Ausgabe auf LPT1: die Adresse des Adapters (0000:0408). Steht dort der Wert 03BCH, erfolgt die Ausgabe auf die Karte mit dieser Adresse. Wird aber unter 0000:0408 der Wert 03B8H eingetragen, leitet das BIOS einfach die Zeichen an eine zweite Karte mit der betreffenden Adresse weiter. Durch einfaches Umsetzen der BIOS-Adressen läßt sich offenbar die Eingabe umleiten. Was deshalb benötigt wird, ist lediglich ein einfaches Programm, welches die betreffenden Einträge im BIOS-Datenbereich modifiziert.

Die Implementierung

Für unsere Aufgabe muß das Programm lediglich die Portadressen für LPT1: und LPT2: vertauschen. Eine Anpassung an andere LPTx-Ausgänge ist leicht durchführbar. Selbst bei COM-Ausgängen funktioniert die Sache. Was allerdings nicht geht ist die Umleitung von COM-Ausgängen auf LPT-Ausgänge.

Der Zugriff auf die Daten des BIOS kann über die PEEK- und POKE-Anweisungen erfolgen. Da ich in den nachfolgenden Beispielen auch Assemblerprogramme benutze, möchte ich in diesem kleinen Beispiel mit INLINE-Codes arbeiten. Das Programm wird in Maschinensprache codiert und in einer Prozedur implementiert. Einzelheiten sind dem folgenden Listing zu entnehmen.

Sofern Sie sich für die Assemblerprogrammierung interessieren, möchte ich auf /8/ verweisen. Dort wird auch eine Fassung von LPTSWAP in Assembler vorgestellt. Weiterhin gibt es eine Reihe von weiterer Literatur zu Assembler. Wer einen preisgünstigen Assembler sucht, sei auf den A86-Assembler (Shareware) und das Begleitbuch /9/ aus dem Systhema-Verlag verwiesen. Weiterhin ist für die Version 3.0 von PowerBASIC ein integrierter Assembler vorgesehen. Ich plane zu dieser Version ein eigenes Buch herauszugeben, welches die Thematik behandelt. In den nachfolgenden Abschnitten und im Anhang erfahren Sie zusätzlich, wie Sie zumindest kleinere Programme auch ohne Assembler bearbeiten können, ohne jedesmal mühsam die Maschinencodebefehle einzugeben.

Da das Programm sehr einfach gehalten ist (es besteht nur aus wenigen Zeilen), möchte ich direkt das Listing vorstellen. Die Assembleranweisungen wurden in Maschinencode als INLINE integriert. Die Befehle und deren Funktion sind in jeder Zeile als Kommentar aufgeführt.

```
XREF
       /Z = 55
                                 (c) Born Version 1.0
Datei : lptswap.bas
                  Datum : 07-19-1992
                                        Seite: 1
Zeile
        Anweisung
     : LPTSWAP.BAS
    '! File
     '! Vers.
               : 1.0
     '! Last Edit : 16.7.92
     '! Autor : G. Born
    '! Progr. Spr.: PowerBasic
    '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
    '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
    1.1
    ' !
              LPTSWAP
    1.1
              aufgerufen. Es vertauscht LPT1 und LPT2
    ' <u>!</u>
              und gibt eine entsprechende Meldung
             auf dem Bildschirm aus.
```

```
'! Benutzernachricht ausgeben
     PRINT "LPTSWAP
                           (c) Born Version 1.0"
   2
     PRINT
     PRINT "LPT1: und LPT2: vertauscht"
   3
                              '! vertausche Schnittstellen
   4
     CALL LPTSwap
   5
      END
     !!-----
     '! Hilfsroutinen
     !!-----
   6 SUB LPTSwap
     ·!-----
     '! Die Routine vertauscht die Portadressen von LPT1 / LPT2
     '! im BIOS-Datenbereich (Adr. 0:408 und 0:40A).
     1.1
     '! Implementiere die Routine als Assemblerprozedur
     11-----
   7 $INLINE &H1E
                              '! PUSH DS ; merke
Datensegment
                             '! XOR AX,AX ; Setze DS = 0
'! MOV DS,AX ; "
   8 $INLINE &H31, &HC0
9 $INLINE &H8E, &HD8
  10 $INLINE &HA1, &H08, &H04 '! MOV AX, [408]; Adr. LPT1
  11 $INLINE &H8B, &H1E, &H0A, &H04 '! MOV BX, [40A]; Adr. LPT2
  12 $INLINE &H89, &H1E, &H08, &H04 '! MOV [40A],BX; Adr. LPT2
setzen
  13 $INLINE &HA3, &H0A, &H04 '! MOV [408],AX; Adr. LPT1
setzen
                             '! POP DS ; restauriere
  14 $INLINE &H1F
DS
  15 END SUB
```

Listing 6.7: LPTSWAP.BAS

Der BIOS-Kommunikationsbereich

'**** Programm Ende *****

Ein weiteres Problem betrifft die Übergabe von Informationen zwischen verschiedenen Programmen. So kann ein Programm zum Beispiel bestimmte Initialisierungen (z.B. Druckereinstellungen) vornehmen, die von anderen Programmen mit benutzt werden. Denkbar ist nun, daß das erste Programm nach der Initialisierung ein Flag im Rechner setzt, so daß andere Programme erkennen, daß die Initialisierung bereits erfolgt ist. Allerdings bleibt das Problem, wie diese Information zwischen den Programmen übergeben werden kann. Denkbar ist es, die Information in einer Datei zu speichern. Das Problem besteht aber darin, daß die Datei

auch nach dem Abschalten des Rechners erhalten bleibt, die Initialisierung aber verloren geht. Beim Start müßte die entsprechende Datei gelöscht werden. Zwar geht dies über ein entsprechendes Kommando in der AUTOEXEC.BAT-Datei, aber die Lösung ist nicht zuverlässig. Besser wäre es, die Signatur im RAM abzulegen. Dieses RAM wird bei jedem Rechnerneustart gelöscht. Doch wo lassen sich die Daten speichern?. Der Speicherbereich des Programmes wird freigegeben, sobald das Programm endet. Der Schreibzugriff auf den Umgebungsbereich funktioniert aus PowerBASIC nicht. Hier hilft nur noch die Kenntnis bezüglich der Belegung des BIOS-Datenbereiches weiter. Die Adressen:

```
0000:04F0 .. 0000:04FF
```

werden vom BIOS als »Kommunikationsbereich für Zwischenanwendungen« reserviert. Damti sind 16 Byte verfügbar, die bei jedem Programmstart gelöscht werden. Um auf den Bereich zuzugreifen, lassen sich PEEK- und POKE-Anweisungen verwenden.

```
DEF SEG &H4F
FOR i% = 0 TO 15
PRINT HEX$(PEEK(i%))
NEXT i%
```

werden die 16 Byte als Hexzahlen auf dem Bildschirm ausgegeben.

Sofern Sie also einen Datenbereich zur Parameterübergabe benötigen, können Sie die 16 Byte benutzen.

XPARK: Parken der Festplatte

Ein anderes »Problem!Syntaxfehler, DER geschieht dies in einem Bereich wo keine Daten vorhanden sind. Viele Systeme besitzen hierzu ein eigenes Programm, welches meist mit dem Namen PARK versehen ist. Falls Sie jedoch nicht über ein solches Programm verfügen, können Sie nachfolgendes Utility für diesen Zweck verwenden.

Der Entwurf

Das Programm erhält den Namen XPARK (zur Unterscheidung von PARK) und soll alle Schreib-/Leseköpfe von Festplatten in eine Parkposition bringen. Hierzu sind mehrere Schritte nötig:

- Ermittle die Zahl der Festplatten.
- Positioniere die Köpfe in einem sicheren Bereich.
- Gib eine Benutzernachricht zur Abschaltung des Rechners aus.

Wichtig ist vor allem, daß der Rechner bei laufendem PARK-Programm abgeschaltet wird. Wurde die Parkposition angefahren, verschiebt die Rückkehr nach DOS sofort die Köpfe wieder in eine andere Position (das DOS-Programm COMMAND.COM muß ja geladen werden). Deshalb darf

das Programm nicht enden, sondern muß in einer Endlosschleife verbleiben.

Die Zahl der Laufwerke sowie die Verschiebung der Köpfe kann über die Routinen des BIOS-INT 13H erfolgen. Über diesen Interrupt erfolgt die Ansteuerung von Disketten und Festplatten. Die Zahl der Festplatten im System läßt sich über den INT 13 mit AH = 08H und DX = 80H abfragen. Die Köpfe werden über die Funktion AH = 0CH geparkt. Vorher müssen die Laufwerksparameter ermittelt werden. Dies erfolgt über die Funktion AH = 08H, wobei in DX der Wert 80H plus die Laufwerksnummer (1, 2, 3 etc.) übergeben wird. Der Aufruf gibt die Laufwerksdaten (Zahl der Köpfe, Zahl der Zylinder etc.) zurück. Dann werden diese Daten der Funktion 0CH übergeben. Der Kopf des Laufwerkes wird auf die letzte Spur positioniert. Weitere Einzelheiten bezüglich der Schnittstelle des INT 13H finden sich in /1/.

Die Implementierung

Das Programm ist recht einfach aufgebaut, so daß hier nur kurz die verschiedenen Module besprochen werden.

drivesx

Aufgabe dieses Unterprogramms ist es, die Zahl der Festplatten im System zu ermitteln. Es wird die Funktion AH = 08H des INT 13 verwendet. Das Ergebnis wird als Parameter an das rufende Programm zurückgegeben.

park

Diese Routine parkt das im Parameter lw% angegebene Laufwerk, indem die Köpfe auf die letzte Spur verschoben werden. Hierzu benutzt das Programm die Funktion AH = 08H des INT 13, um die Parameter zu ermitteln. Dann wird der Kopf durch die Funktion AH = 0CH des INT 13 geparkt.

Das Hauptprogramm ermittelt die Zahl der Festplattenlaufwerke, gibt eine Meldung auf dem Bildschirm aus und parkt dann alle Köpfe. Anschließend verzweigt der Programmablauf in eine Endlosschleife. Wird nun der Rechner abgeschaltet, sind die Köpfe geparkt. Falls eine Taste betätigt wird, endet das Programm mit einer Benutzermeldung. Die Köpfe sind daraufhin nicht mehr geparkt. Weitere Einzelheiten sind dem folgenden Listing zu entnehmen.

```
: INPUT, OUTPUT
  '! Files
  '! Progr. Spr.: PowerBasic
  '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
  '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
  ۱ <u>۱</u>
  1.1
             PARK
  '!
             aufgerufen und parkt die Festplattenköpfe.
  '! Variable definieren
1 drive% = 0
2 ON ERROR GOTO fehler
3 PRINT
4 PRINT "P A R K
                              (c) Born Version 1.0"
5 PRINT
6 CALL DRIVESX
                                    '! Laufwerkszahl
7 PRINT "Es wurden ";drive%;" Platten erkannt"
8 PRINT
9 SELECT CASE drive%
10 CASE 0
  PRINT "Es sind keine Festplatten vorhanden"
12 CASE 1
13
  CALL park (1)
14
  PRINT "Festplatte 1 geparkt"
15 CASE 2
16 CALL park (1)
   PRINT "Festplatte 1 geparkt"
18 CALL park (2)
19 PRINT "Festplatte 2 geparkt"
20 END SELECT
21 PRINT "Schalten Sie nun Ihren Rechner aus."
22 PRINT "Falls Sie ein Taste betätigen, ist"
23 PRINT "das Parken der Festplatte(n) aufgehoben."
24 PRINT
25 WHILE INKEY$ = ""
                                    '! Endlosschleife
27 PRINT "Ende PARK, Platte nicht geparkt"
                                    !! Ende
28 END
  Hilfsroutinen
  29 fehler:
  '! Fehlerbehandlung in PARK
```

```
30 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
31 PRINT "Programmabbruch"
                             '! MSDOS Exit
32 END
33 SUB drivesx
  '!----
  '! ermittle die Zahl der Plattendrives per INT 13
  '! CALL: AH = 800H DX = 0080H
  '! RETURN: DL = drives
  11-----
  SHARED drive%
35 REG 1, &H0800
                               '! AX = 0800
36 REG 4, &H80
                               '! Drives
37 CALL INTERRUPT &H13
                               '! BIOS INT
38 drive% = REG (4) AND &HFF
                               '! lese Wert in DL
39 END SUB
40 SUB park (lw%)
  (|-----
  '! positioniere Kopf auf letzte Spur
  '! CALL: AH = C00H DX = 0080H + drive_nr
  '!-----
41 REG 1, &H0800
                                '! AX = 0800
42 REG 4, &H80 + lw%
                                '! Drive
43 CALL INTERRUPT &H13
                                '! ermittle Drivedaten
44 '! Kopf des Laufwerkes auf letzte Spur positionieren
45 REG 1, H0C00
                                '! Seek
46 REG 3, REG (3)
                                '! Inhalt von CX
                                '! Laufwerk
47 REG 4, &H80 + lw%
48 CALL INTERRUPT &H13
49 END SUB
  '**** Programm Ende *****
```

Listing 6.8: PARK.BAS

Bildschirmsteuerung über den INT 10H

Ein weiterer interessanter Interrupt ist der BIOS-INT 10. Über diesen Interrupt erfolgt die Bildschirmausgabe. Die Funktionen werden daher direkt vom BIOS der Grafikkarte zur Verfügung gestellt. Nachfolgend möchte ich eine kleine Bibliothek vorstellen, die einige der BIOS-INT 10-Funktionen direkt benutzt.

Der Entwurf

Der BIOS-INT 10 wird über den Befehl INTERRUPT aus PowerBASIC angesprochen. Die erforderlichen Parameter müssen in den Registern AX bis DX übergeben werden. Der Inhalt von AH steuert dabei die auszuführende Funktion. Da diese Art des Aufrufes recht unkomfortabel ist, sollen die einzelnen Funktionen über Prozeduren aufrufbar sein. Dann kann ein Anwendungsprogramm leichter auf die BIOS-Funktionen zugreifen. Auf eine Beschreibung der INT 10-Funktionen wird an dieser Stelle verzichtet. Der interessierte Leser sei auf /1/ verwiesen, wo sich eine detaillierte Beschreibung aller Aufrufe findet.

Die Implementierung

Die einzelnen Routinen bilden bestimmte BIOS-INT-10-Funktionen für PowerBASIC ab. Diese Routinen befinden sich in der Datei *INT10.INC* und werden nachfolgend beschrieben.

SetMode (mode%)

Diese Routine schaltet die Adapterkarte des Bildschirms in einen bestimmten Modus. Dieser Modus ist im Parameter *mode*% zu übergeben. Hierbei gilt:

```
mode% = 0  40 x 25 Zeichen Monochrom
  1  40 x 25 Zeichen Farbe
  2  80 x 25 Zeichen Monochrom
  3  80 x 25 Zeichen Farbe
  4  320 x 200 Pixel Farbe
  5  320 x 200 Pixel Monochrom
  6  640 x 200 Pixel Monochrom
```

Damit läßt sich der Bildschirm in den gewünschten Modus umschalten. Mit EGA- und VGA-Karten stehen weitere Modi zur Verfügung, die hier aber nicht behandelt werden.

GetMode (mode%)

Diese Routine ermittelt über das BIOS den aktuellen Modus der Adapterkarte des Bildschirms. Hierbei gelten die bei *SetMode* definierten Modi als Übergabeparameter.

CursorSize (ymin%, ymax%)

Der Cursor wird aus mehreren Zeilen aufgebaut. Dabei kann der Cursor maximal sieben Zeilen (Monochrom) und 13 Zeilen (Farbe) umfassen. Die Prozedur *Cursorsize* erlaubt es, die Größe des Cursors zu verändern. Als Parameter sind die unterste und die oberste Zeile zu übergeben.

SetCursor (xpos%, ypos%)

Mit der Prozedur läßt sich der Cursor innerhalb des Bildschirms positionieren. Die beiden Parameter geben dabei die Position in Spalten (x) und Zeilen (y) an. Im Textmode sind 80 Spalten (Zeichen) erlaubt. Um

Zeichen per BIOS auszugeben, muß vorher die betreffende Cursorposition gesetzt werden.

GetCursor (xpos%, ypos%)

Mit der Prozedur läßt sich die Cursorposition abfragen. Es gelten die gleichen Übergabeparameter wie bei SetCursor.

Scroll (x1%, y1%, x2%, y2%, lines%, attribut%)

Dies ist die interessanteste Prozedur der kompletten Bibliothek. Mit den Parametern x1,y1 und x2,y2 läßt sich ein Fenster auf dem (Text-) Bildschirm definieren. Dann kann der Text innerhalb des Bildschirms gescrollt werden. Die Zahl der zu scrollenden Zeilen wird in lines% definiert. Ist der Wert negativ, wird der Fensterinhalt um n Zeilen nach oben verschoben. Andernfalls wird der Text n Zeilen nach unten verschoben. Die neu eingefügte Zeile ist mit Leerzeichen gefüllt. Der Parameter attribut% definiert dabei, wie die neue Zeile darzustellen ist. Es gilt dabei die Codierung für die Attribute von Monochrom- und Farbkarten.

Weitere Einzelheiten zu den BIOS-Aufrufen finden sich in /1/. Die Prozeduren sind in dem folgenden Listing ausgiebig kommentiert.

```
X R E F /Z=50
                             (c) Born Version 1.0
Seite: 1
      Anweisung
    '! File: INT10.INC
    '! Version: 1.0 v. 16.7.92 (c) G. Born
    ' <u>!</u>
       Subroutinen zur Bildschirmsteuerung
    1 SUB SetMode (mode%)
    ·!-----
    '! setze den Bildschirmmode
    '! mode% = 0 40 x 25 Zeichen Monochrom
             1 40 x 25 Zeichen Color
    ' !
             2 80 x 25 Zeichen Monochrom
    ۱ <u>۱</u>
             3 80 x 25 Zeichen Color
    1.1
    ı į
             4 320 x 200 Pixel Color
    1.1
             5 320 x 200 Pixel Monochrom
            6 640 x 200 Pixel Monochrom
    '!
    ! [-----
  2 REG 1, 0 + (mode% AND &H0F)
  3 CALL INTERRUPT &H10
  4 END SUB
  5 SUB GetMode (mode%)
    ·!-----
    '! lese den Bildschirmmode
    '! mode% = 0 40 x 25 Zeichen Monochrom
    1.1
             1 40 x 25 Zeichen Color
```

```
2 80 x 25 Zeichen Monochrom
  ı į
            3 80 x 25 Zeichen Color
  1.1
            4 320 x 200 Pixel Color
  ı į
            5 320 x 200 Pixel Monochrom
  1.1
            6 640 x 200 Pixel Monochrom
  6 REG 1, &H0F00
7 CALL INTERRUPT &H10
8 mode% = REG (1) AND &HOF
9 END SUB
10 SUB CursorSize (ymin%,ymax%)
  !!-----
  '! stelle die Cursorgröße ein
  *|-----
  REG 1,&H0100
11
12 REG 3, (ymax% AND &HOF) *16 + (ymin% AND &HOF)
13 CALL INTERRUPT &H10
14 END SUB
15 SUB SetCursor (xpos%, ypos%)
  11-----
  '! setze den Cursor auf Bildschirmseite 0
  !!-----
16 REG 1,&H0200
17 REG 2,0
18 REG 4, ((ypos%+1) AND &HFF) * 256 + ((xpos%+1) AND &HFF)
19 CALL INTERRUPT &H10
20 END SUB
21 SUB GetCursor (xpos%, ypos%)
  · [ -----
  '! lese die Cursorposition auf Bildschirmseite 0
  *|-----
22 REG 1,&H0300
23 REG 2,0
24 CALL INTERRUPT &H10
25 xpos\% = (REG (4) AND \&HFF) + 1
26 \text{ ypos}% = ((REG (4) AND &HFF) / 256) + 1
27 END SUB
28 SUB Scroll (x1%, y1%, x2%, y2%, lines%, attribut%)
  '! up-/downscroll des Fensters um n lines
  '! x%, y% = Koordinaten Fenster
  '! lines% = Zahl der zu scrollenden Zeilen
  '!
            negativ -> upscroll, sonst downscroll
  '! attribut%= Attribut der neuen Zeile
  1.1
             Bit 7 = Blinkbit
  '!
                3 = Intensitätsbit
  '!
              4-6 = Hintergrundfarbe
              0-2 = Vordergrundfarbe
  29 IF lines% < 0 THEN
                               '! scroll up
```

```
3.0
    REG 1,&H0600 + (-lines% AND &HFF)
                                         '! Zahl der Zeilen
31
  ELSE
                                         '! scroll down
   REG 1,&H0700 + (lines% AND &HFF)
                                        '! Zahl der Zeilen
32
33 END IF
  REG 3, (y1%-1 AND &HFF) *256 + (x1%-1 AND &HFF) '! Window
34
35 REG 4, (y2%-1 AND &HFF) *256 + (x2%-1 AND &HFF) '! Window
  REG 2, (attribut% AND &HFF)
37 CALL INTERRUPT &H10
38 END SUB
   '! ENDE
```

Listing 6.9: Bibliothek zur Bildschirmsteuerung (INT10.INC)

Ein Beispielprogramm zu Bildschirmansteuerung

Das nachfolgende kleine Beispielprogramm erläutert den Umgang mit obigen BIOS-Funktionen. Das Programm benutzt die Pop-up-Menüs zur Steuerung des Ablaufes.

In den ersten beiden Menüpunkten läßt sich die Größe des Cursors verändern. Der folgende Menüpunkt demonstriert, wie sich Bildschirmausschnitte scrollen lassen.

Textbox

Um Text auf dem Bildschirm auszugeben, wird eine eigenen Prozedur mit dem Namen *TextBox* eingeführt. Diese Prozedur wurde aus dem Modul *PopMenu* der Bibliothek *MENU.INC* extrahiert. *PopMenu* erfüllt bereits alle Funktionen zur Textausgabe in einer Box. Lediglich die Cursorsteuerung zur Auswahl eines Menüpunktes und damit auch der Parameter *nr*% kann entfallen. Die Prozedur *TextBox* besitzt daher auch die gleichen Parameter wie *PopMenu*. Bei Bedarf sollten Sie den Code mit in *MENU.INC* integrieren.

Soll eine Textbox wieder gelöscht werden, muß vorher der Bildschirminhalt mit *OpenBox* gesichert werden. Die Prozedur *TextBox* erlaubt es, Tastaturabfragen und Benutzereingaben direkt aus dem Anwendungsprogramm zu steuern. Damit lassen sich recht komfortabel Eingabemasken gestalten. Einziges Handikap ist die Positionierung des Eingabecursors. Hier könnte das Modul *Textbox* um eine weitere Funktion zur Gestaltung von Benutzereingaben erweitert werden. Weitere Einzelheiten sind folgendem Listing zu entnehmen.

```
'! Vers.
                : 1.0
     '! Last Edit : 11.7.92
     '! Autor : G. Born
     '! Progr. Spr.: PowerBasic
     '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0 (DR-DOS 5.0/6.0)
     '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
     1.1
     1.1
               SCREEN
     ı į
     ١!
                aufgerufen. Es demonstriert die Verwendung
     ١!
                der Routinen zur Bildschirmsteuerung
(INT10.INC).
     1 DIM MEN$(7)
                                      '! Menütexte
   2 \text{ nr}\% = 1
                                      '! Zeilennr. Cursor
   3 DIM buff1%(600)
                                      '! temporäre Puffer
   4 DIM buff2%(500)
                                      '! max. 2000 Elemente
   5 black% = 0
                                      '! Farben
   6 white% = 7
   7 CALL SetMode (3)
                                    '! 80 x 25 Zeichen
     '! Bildschirm löschen und mit Zeichen füllen
   9 FOR i% = 1 TO 1999: PRINT "°"; : Next i% '! Screen füllen
     '!-----
     '! Init Variable des Menüsystems, der Bildschirmadapter
     '! liegt bei Coloradaptern bei Segmentadr. B800H,
     11-----
  10 CALL MenuInit (&HB800)
                                  '! Init Variable
  11 \text{ done} % = 0
                                   '! Hilfsflag löschen
  12 DO WHILE 1
                                   '! Schleife über
Menüsystem
                                  '! Titeltext für Menübox
  13 Kopf$ = ("INT10 Demo")
  14 MEN$(1) = "Cursor Size 1"
                                '! Texte für Menü
definieren
  15 MEN$(2) = "Cursor Size 2"
  16 MEN$(3) = "Scroll Demo"
  17 MEN$(4) = "Exit"
     · [-----
     '! Aufruf des Hauptmenüs mit Kopftext ohne Fußtext, 7 entries
     '! als erstes muß der Fensterbereich gesichert werden
     '! Achtung: dies darf nur 1 x erfolgen, deshalb Flag done
     18 IF done% = 0 THEN
                                  '! Box offen?
     CALL OpenBox(8,10,MEN$(),4,kopf$,"",buff1%())
```

```
20
     done% = 1
                                    '! markiere offene Box
  21 END IF
  22 status% = 0
PopMenu(8,10,MEN$(),4,white%,black%,kopf$,"",1,status%,nr%)
  24 tmp% = nr%
                                    '! merke Selektion
  25 IF status% < 0 THEN
                                    '! Fehler beim Aufruf?
      CLS
  2.6
  27
      PRINT "Fehler: Menübox paßt nicht auf Bildschirm"
      END
  28
  29 ELSE
     IF status% = 1 THEN
                                    '! ESC gedrückt?
      CALL CloseBox(buff1%())
                                   '! Schließe Box
  31
  32
      END
                                    '! Ja -> Exit
  33
     END IF
  34 END IF
     '! werte selektierten Menüpunkt in nr% aus
     '! status% = 2 oder 3 wird hier ignoriert und
     '! wirkt daher wie RETURN !!!!
  35 IF (nr% = 1) OR (nr% = 2) THEN
     11-----
     '! baue ein Textfenster mit dem Cursor auf
     36 MEN$(1) = "Cursor : " '! Texte für Menü
definieren
      CALL OpenBox(25,10,MEN$(),1,"","",buff2%())
  37
       CALL TextBox(25,10,MEN$(),1,white%,black%,"","Exit ->
ESC",1,status%)
  39 IF status% < 0 THEN
                                      '! Fehler beim Aufruf?
  41
       PRINT "Fehler: Textbox paßt nicht auf Bildschirm"
       END
  42
      END IF
  43
  44
       CALL SetCursor (32,9)
       IF nr% = 1 THEN
        CALL CursorSize (1,2)
                                      '! Cursorgröße 1
  46
  47
      ELSE
  48
       CALL CursorSize (1,7)
                                      '! Cursorgröße 2
  49
      END IF
  50
      DO WHILE INKEY$ = "" : WEND '! warte auf Input
  51
      CALL CloseBox(buff2%())
                                            '! close Submenü
  52 ELSEIF nr% = 3 THEN
      head$ = "Scroll-Demo" '! Titeltext für Menübox
  53
  54
       fuss$ = "Exit->ESC"
                                   '! Fußtext für Menübox
```

```
55
        MEN$(1) = " "
                                   '! Texte für Menü definieren
       MEN$(2) = "Scroll Demo"
  56
       MEN$(3) = "Scroll Demo"
  57
       MEN$(4) = "Scroll Demo"
  59
       MEN$(5) = "Scroll Demo"
        MEN$(6) = " "
  60
     '! Aufruf des Menüs
        CALL OpenBox(25,10,MEN$(),6,head$,fuss$,buff2%())
  61
  62
TextBox(25,10,MEN$(),6,white%,black%,head$,fuss$,1,status%)
      IF status% < 0 THEN
                                         '! Fehler beim Aufruf?
        PRINT "Fehler: Menübox paßt nicht auf Bildschirm"
  66
        END
       END IF
  67
       flag% = 0
  68
  69
       DO WHILE INKEY$ <> CHR$(27)
  70
        IF flag% = 0 THEN
         CALL Scroll (26, 11, 36, 15, -1, 7)
  71
  72
         flag% = 1
  73
        ELSE
         CALL Scroll (26, 11, 36, 15, 1, 7)
  74
         flag% = 0
  75
  76
        END IF
        DELAY 1
  77
  78
        WEND
  79 CALL CloseBox(buff2%())
  8.0
      nr% = tmp%
  81
     ELSE
  82 CALL CloseBox(buff1%())
  84 END IF
  85 WEND
  86 CALL CloseBox(buff1%())
  87 END
     '! Routine Textbox
  88 SUB TextBox (x%, y%, text$(1), items%, fcol%, bcol%, title$,
foot$,
      style%, status%)
     '!-----
     '! Subroutine für Textausgabe
     1.1
     '! Die Routine gibt die Textbox mit dem Text aus.
     1.1
     '! x%, y%
                 Anfangskoordinaten linke obere Ecke
     '! text$() Texte mit Menüpunkten
     '! items% Zahl der Menüpunkte
'! title$ Text Kopfzeile
```

```
'! foot$ Text Fußzeile
    '! style% Rahmentyp (1 = einfach, 2 = doppelt, sonst blank
    '! fcol% Vordergrundfarbe
'! bcol% Hintergrundfarbe
    '! status% Ergebnis des Aufrufes:
             -2 Fehler: Initialisierung fehlt
    ' !
               -1 Fehler: Box paßt nicht auf Bildschirm
    ' <u>!</u>
               0 ok
    '!-----
 89 LOCAL maxlen%, i%, flag%
 90 LOCAL lo$, lu$, ro$, ru$, li$, lup$
 91 SHARED xmax%, ymax%, initflg%
    '! prüfe ob INIT durchgeführt
 92 IF initflg% <> 1 THEN
 93 status% = -2
 94
    EXIT SUB
 95 END IF
    '! Emittle Länge des Menüpunktes
 96 CALL GetMaxLen (text$(),items$, title$, foot$, maxlen$)
    '! Paßt das Menü auf den Bildschirm ?
   IF (x% + maxlen% + 2) > xmax% THEN
    status% = -1
     EXIT SUB
 99
100 END IF
101 IF (y% + items% + 2) > ymax% THEN
102 status% = -1
103
     EXIT SUB
104 END IF
    '! Rahmentyp setzen
105 CALL MenuLine (lo$, lu$, ro$, ru$, li$, lup$, style%)
    '! Rahmen zeichnen
106 COLOR fcol%, bcol%
107 LOCATE y%, x%
                                      '! linke obere Ecke
108 PRINT lo$;
109 IF (LEN(title$) > 0) THEN
110 PRINT title$;
                                      '! Titel Textbox
111 END IF
112 IF LEN(title$) < maxlen% THEN
113 FOR i% = LEN(title$) TO maxlen%-1 : PRINT li$; : NEXT i%
114 END IF
115 PRINT ro$
116 FOR i% = 1 TO items%
```

```
117
     LOCATE (y%+i%), x%
118 PRINT lup$;
119 CALL PutLine (text$(i%), maxlen%)
120 PRINT lup$
121 NEXT i%
122 LOCATE (y%+items%+1), x%
123 PRINT lu$;
124 IF (LEN(foot$) > 0) THEN
                                         '! Fußtext
125
     PRINT foot$;
126 END IF
127 IF LEN(foot$) < maxlen% THEN
    FOR i% = LEN(foot$) TO maxlen%-1 : PRINT li$; : NEXT i%
129 END IF
130 PRINT ru$
131 status% = 0
132 END SUB
    '! Libs einbinden
133 $INCLUDE "MENU.BAS
134 SINCLUDE "INT10.INC"
    '! Ende
```

Listing 6.10: Beispiel zur Bildschirmsteuerung

DBVIEW: Zugriff auf dBase (DBF)-Dateien mit PowerBASIC

Im Bereich der Datenbanken nimmt dBase auf MS-DOS Rechnern eine dominierende Stellung ein. Für Datenbankanwendungen bietet die interne Programmiersprache eine gute Unterstützung. Aufwendig bis unmöglich sind umfangreichere Berechnungen oder die Ausgabe von Grafiken. Zwar gibt es mittlerweile Zusatzprogramme, aber diese sind auch nicht immer hilfreich.

Anders sieht es bei PowerBASIC aus, wo gerade in Richtung Berechnungen und Grafiken alle Möglichkeiten offen stehen. Dafür ist das Thema »Datenbankfunktionen« ein Schwachpunkt. Im folgenden Abschnitt wird nun gezeigt, wie dies für PowerBASIC funktioniert (auch wenn die Implementierung wegen der fehlenden Möglichkeit zur Definition eigener Datentypen unerwartet aufwendig wurde). Die dabei vorgestellten Routinen können in eigenen Programmen benutzt werden.

Der Aufbau der DBF-Dateien in dBase III

Bevor aber über eine Lösung nachgedacht wird, sollte das Format dieser Dateien bekannt sein. Deshalb wird nachfolgend die Struktur der DBF-Dateien etwas tiefergehend diskutiert.

dBase speichert in diesen Dateien alle Informationen, die es zur Bearbeitung und Auswertung braucht. Der Vorteil, daß alle Fakten in kompakter Form vorliegen, wird allerdings mit dem Nachteil eines aufwendigeren Zugriffsmechanismus auf die Daten erkauft. Die Entwickler sind bei der Definition einige Kompromisse eingegangen, die sich auf das Laufzeitverhalten erheblich auswirken. Neben Tricks zur Optimierung der Zugriffgeschwindigkeit sind auch Schwächen in der Abspeicherung der Einzeldaten erkennbar. Es ist daher aus meiner Sicht interessant, sich intensiver mit der internen Struktur der DBF-Dateien auseinanderzusetzen. Dies trägt nicht nur zur Lösungsfindung bei, sondern verbessert sicher auch das Verständnis für den Umgang mit dBase.

Jede DBF-Datei setzt sich aus drei Teilen zusammen: dem Header, der Feldbeschreibung (Datensatzdefinition) und den eigentlichen Datensätzen. Die Informationen sind dabei gemischt im ASCII- und Binärformat gespeichert. Der Header enthält alle Informationen über den Aufbau der Datei, die Struktur ist in Tabelle 6.4 aufgeführt.

Offset	Bytes	Bedeutung
00Н	1	Nummer der dBase-Version 02H dBase II 03H dBase III 83H dBase III mit Memofeld
01H	3	Datum letzter Schreibzugriff im Binärformat (JJMMTT)
04H	4	Zahl der Datensätze im File
08H	2	Headerlänge in Byte
0AH	2	Datensatzlänge in Byte
0 CH	20	reserviert
20H	n*32	Feldbeschreibungen
Н	1	ODH als Header Ende

Tabelle 6.4: Format eines dBase-III-DBF-Headers

Das erste Byte des Headers besitzt bereits eine Doppelfunktion. Zum einen dient es dBase zur Identifizierung, ob es sich um eine gültige DBF-Datei

handelt und welche Version vorliegt. Davon ist dann auch die nachfolgende Datenstruktur abhängig. Die alten dBase-II-Datenbanken besitzen den Wert 02H im ersten Byte. Auf deren Struktur soll nicht weiter eingegangen werden. Ab dBase III findet sich im unteren Nibble (Bit 0 .. 3) der Wert 3H. Das oberste Bit (7) dient zur Markierung, ob die Datei Memofelder enthält. In diesem Fall ist der DBF-Datei ein DBT-File mit den Texten zugeordnet, und das Byte enthält demnach den Code 83H. In allen anderen Fällen findet sich der Wert 03H.

Das nächste Feld umfaßt drei Byte mit dem im Binärformat codierten Datum des letzten Schreibzugriffes in der Form JJMMTT. Dies bedeutet, im ersten Byte steht das Jahr (0 .. 99). Warum die Entwickler dieses Feld vorgesehen haben, ist mir schleierhaft, da DOS bereits im Directory zu jedem Dateinamen auch das Datum und vor allem die Zeit des letzten Schreibzugriffes führt. Beim Kopieren kompletter Dateien wird dagegen das Datum der Quelldatei mit übernommen. Das folgende Feld umfaßt vier Byte, in denen die Zahl der Datensätze in der DBF-Datei geführt wird. Die Bytes werden als vorzeichenlose 32-Bit-Zahl interpretiert, wobei die üblichen Intel-Konventionen zur Speicherbelegung (Low Byte der Zahl auf der untersten Adresse) gelten. Auch hier lohnt sich eine Beschäftigung mit den Interna. Was heißt denn eigentlich »Zahl der Datensätze« dBase hängt bei jedem APPEND BLANK-Befehl einen neuen (leeren) Datensatz mit den definierten Feldern an die DBF-Datei an. Nun gibt es noch den DELETE-Befehl, der einen Satz aus der Datei entfernt. Aus Effizienzgründen beschränkt sich dBase aber darauf, einen gelöschten Satz mit einer Markierung »*« im ersten Byte zu kennzeichnen. Dies führt zu schnellen DELTE-Operationen und ermöglichst sogar ein Undelete ohne größeren Aufwand. Aber die Sätze verbleiben nach wie vor in der Datenbanktabelle. So kann eine solche Tabelle viele hundert gelöschte Datensätze aufweisen, die als Daten noch vorhanden sind. Zugriffe ohne Index werden dadurch recht langsam, da für einen Zugriff auf den Folgesatz alle dazwischen liegenden Sätze (gelöscht oder ungelöscht) zu lesen sind. Um diesen Nachteil zu korrigieren, bietet dBase den PACK-Befehl, mit dem die gelöschten Sätze aus der DBF-Datei entfernt werden. An die Stelle des gelöschten Records wird ein nachfolgender gültiger Satz kopiert. Der Eintrag im Kopf enthält immer die Gesamtzahl der Records in der Datenbank, unabhängig von ihrer Gültigkeit. Erst mit einer PACK-Anweisung reduziert sich der Eintrag im Header. An dieser Stelle möchte ich noch einen weiteren Hinweis geben. Nach einer PACK-Operation muß sich nicht unbedingt die Größe der DBF-Datei geändert haben. DOS verwaltet Dateien über sogenannte Cluster, die je nach Medium eine verschiedene Größe besitzen. Ein Cluster ist dann die kleinste belegte Einheit auf einem Medium. Die Implementierung von dBase III bildet nun die interne Datenbankstruktur auf DOS-Dateien mit Clustern ab. Auch wenn nun Datensätze mit PACK gelöscht werden, verändert dBase die Größe der Datei nicht, sondern beschränkt sich auf das Verschieben der gültigen Sätze auf gelöschte Positionen. Das Ende des Datenbereiches wird anschließend durch das EOF-Zeichen 1AH markiert. Ein Lesezugriff über die DOS-Funktionen mit einer EOF-Abfrage

funktioniert nicht, denn im Binärmodus stimmt das DOS-Dateiende nicht mit dem logischen dBase-Dateiende überein. Vielmehr stehen die alten (gelöschten oder verschobenen) Sätze nach wie vor in der Datei und können auch gelesen werden. Wer einen Zugriff im Textmodus versucht dieser erkennt 1AH als EOF - wird ebenfalls scheitern, da eine DBF-Datei ja ASCII- und Binärdaten enthält. Bereits im Datumsfeld kann der Eintrag 1AH vorkommen. Das logische Dateiende läßt sich damit nur über die Recordzahl im Header identifizieren. Sobald dieser Zeiger zerstört ist, besitzt dBase keine Möglichkeit zur Restaurierung der Datenbank mehr. Erst wenn die Datenbank mit dem dBase-Befehl COPY FILE TO in eine andere Datei kopiert wird, verkleinert sich die Dateilänge, da dann nur die gültigen Sätze übertragen werden.

Dies bringt natürlich einige Nachteile mit sich, angefangen von dem aufwendigeren Zugriff bis hin zu dem unnötig belegten Speicherplatz auf der Diskette/Platte. Ein Vorteil soll aber nicht unerwähnt bleiben: Dadurch, daß sich die Dateigröße nicht immer bei PACK-Operationen ändert, wird einer Fragmentierung der Platte vorgebeugt. Dieser Effekt tritt unter DOS immer dann auf, wenn Dateien ständig in ihrer Größe variiert werden und mit der Zeit über verschiedene - nicht zusammenhängende - Cluster verstreut sind. Dies verschlechtert natürlich (wegen der vielen Kopfbewegungen) die Zugriffszeiten auf die Dateien.

Das nächste Feld im Header umfaßt eine vorzeichenlose 16-Bit-Zahl, in der die Länge des Headers in Byte steht.

Die Länge eines Datensatzes wird im nächsten Feld als vorzeichenlose 16-Bit-Zahl geführt. Dieser Wert ist immer um ein Byte höher als die rechnerische Summe der einzelnen Feldlängen. Dies ist darin begründet, daß am Satzanfang ein Byte zur Markierung gelöschter Sätze reserviert wird.

Nun kommt ein reservierter Bereich mit 20 Byte, der nicht weiter interessiert. Damit sind im Prinzip die in Tabelle 6.4 beschriebenen Headerinformationen abgehandelt.

Was noch fehlt sind die Informationen über den Aufbau der Datensätze. Diese finden sich in Form einzelner Feldbeschreibungen, die im Anschluß an den Header gespeichert sind. Für jedes Feld der Datenbank findet sich ein Satz mit 32 Byte, der das in Tabelle 6.5 gezeigte Format besitzt.

Offset	Bytes	Bedeutung
00H	11	Name des Feldes in ASCII- Zeichen mit 00H abgeschl.
OBH	1	Feldtyp in ASCII (C, N, L, D, M)
0 CH	4	Feldadresse im Speicher
10H	1	Feldlänge in Byte

11H	1	Nachkommastellen in Byte
12H	2	reserviert
14H	1	ID für Arbeitsbereich
15H	2	reserviert
17H	1	SET FIELDS Marke
18H	8	reserviert

Tabelle 6.5: Format der dBase-III-DBF-Feldbeschreibung

Die ersten elf Byte der Feldbeschreibung sind für den Namen des Feldes reserviert, der als ASCII-Text abgelegt wird. Das Zeichen 00H schließt eine Zeichenkette ab. Umfasst der Feldname keine elf Zeichen, werden die restlichen Bytes deshalb mit den Werten 00H belegt.

Im nächsten Byte steht das ASCII-Zeichen für den Feldtyp. Dieser wird gemäß der in Tabelle 6.6 gezeigten Notation codiert.

Zeichen	Тур	erlaubte Zeichen
С	Char.	ASCII-Zeichen
N	Num.	09, -
L	Logic.	JjNnTtFf?
D	Datum	JJJJMMTT
М	Memo	DBT Blocknummer

Tabelle 6.6: Codierung der dBase-III-Feldtypen

An den Feldtyp schließt sich ein 4-Byte-Vektor an, der die Felddatenadresse enthält. Diese Adresse wird nur für die Bearbeitung im Hauptspeicher benötigt und besitzt auf dem Speichermedium keine Bedeutung.

Die Feldlänge findet sich im Header ab Offset 16 und ist in einem Byte als Binärcode abgelegt. Damit kann ein Feld maximal 256 Zeichen umfassen. Bei numerischen Feldern gibt der Wert die Zahl der Stellen (einschließlich des Dezimalpunktes) an. Bei Memo-Feldern beträgt die Feldlänge genau zehn Byte, in denen eine Blocknummer für die zugehörige DBT-Datei gespeichert wird.

»Logical«-Felder besitzen die Länge 1, während bei Datums-Feldern immer acht Byte reserviert werden.»Bei numerischen Feldern spezifiziert das Folgebyte die Zahl der Nachkommastellen. Bei allen anderen Feldtypen besitzt der Eintrag den Wert 00H. Wichtig ist, daß die Zahl der Nachkommastellen immer kleiner als die Feldlänge ist.

Die restlichen 14 Byte sind für interne Zwecke reserviert und interessieren für den Zugriff auf die Datenbanken nicht weiter. Sie müssen lediglich beim Zugriff auf die Feldbeschreibung gelesen werden. Auch das SET FIELDS-Byte ist nicht weiter relevant, da dBase diesen Eintrag offensichtlich nur im Speicher benutzt. Einzelheiten sind der Tabelle 6.3 zu entnehmen.

Für jedes Feld der Datenbank findet sich ein eigener 32-Byte-Satz mit obigen Informationen. Das Ende der Felddefinitionen wird durch das Zeichen ODH markiert. Auch hier merkt man den ASCII-orientierten Aufbau der DBF-Dateien. Damit ist der Header komplett beschrieben und alle Informationen über den Aufbau der Datensätze liegen vor.

Die eigentlichen Datensätze werden von dBase an den Definitionsteil angehängt. Die Recordlänge richtet sich nach der Länge der jeweiligen Felder und wird im Header der Datei geführt. Der Wert ist immer um 1 Byte größer als die Summe der Feldlängen, da vor jedem Record ein Eintrag für Markierungszwecke reserviert wird. Die Datensätze werden im reinen ASCII-Format ohne Trennzeichen gespeichert. Damit ist der Import und Export von Daten mit der dBase-SDF-Option natürlich recht einfach. Weiterhin lassen sich alle Felder, unabhängig von ihrem Typ, als ASCII-Text bearbeiten. Allerdings wird dies mit einem erheblichen Aufwand für die Bearbeitung und Speicherung numerischer Werte erkauft. Bei Berechnungen ist vor jeder Schreib-/Leseoperation eine Konvertierung erforderlich. Das erste Byte im Satz dient zur Markierung gelöschter Daten. Bei neuen Sätzen wird hier ein Leerzeichen eingetragen. Die »Delete«-Funktion schreibt nur ein »*« in dieses Byte. Damit ist der Satz als gelöscht markiert und kann durch den PACK-Befehl entfernt werden. Wird ein neuer Satz mit APPEND BLANK angehängt, fügt dBASE eine entsprechende Anzahl an Leerzeichen an das Dateiende ein. Der Abschluß des gültigen Datenbereiches wird durch das Zeichen 1AH markiert, d.h. die »EOF-Marke« wird nicht durch DOS, sondern durch dBASE verwaltet. Die EOF-Abfrage aus DOS funktioniert aus diesem Grunde nicht bei DBD-Dateien. Hinter dem Zeichen 1AH können durch korrekt aufgebaute Sätze auftauchen, die aber nicht mehr zum gültigen Bereich der Datenbank gehören. Hier wäre es aus meiner Sicht besser gewesen, wenn die Entwickler die DOS-I/O-Funktionen zur Veränderung der Dateigröße benutzt hätten.

Der Entwurf

Nach dieser etwas ausführlicheren Diskussion der DBF-Dateistruktur wenden wir uns der eigentlichen Aufgabe zu. Aus Programmen soll direkt auf die DBF-Datei zugegriffen werden. Da die Struktur bekannt ist, liegt die Lösung nahe. Zuerst ist der Header zu lesen, dann müssen die Feldbeschreibungen decodiert werden. Anschließend kann auf die Datensätze der Datei zugegriffen werden. Da alle Daten als ASCII-Zeichen

vorliegen, ist keine Konvertierung erforderlich. Günstig ist es jedoch, wenn diese Operationen nicht dediziert im Programm vorkommen, sondern in einzelnen Modulen versteckt werden. Dann lassen sich transparente und änderungsfreundliche Programme erstellen.

Benötigt werden folgende Funktionen:

- · Lies einen Satz aus der DBF-Datei.
- Schreibe einen Satz in die DBF-Datei.
- Hänge einen Leersatz an.
- Positioniere den Schreib-/Lesezeiger.

Die Details der Implementierung werden im nachfolgenden Abschnitt besprochen.

Die Implementierung

Für die Bearbeitung der DBF-Dateien werden folgende Funktionen vorgesehen, die in der Datei *DBF_LIB.INC* gespeichert sind.

Die Datei *DB_DEF.INC* enthält alle globale Variablen, die von den Bibliotheksmodulen benötigt werden. Diese Definitionen sind nachfolgend aufgeführt.

```
'! Include-Datei DB DEF.INC für den DBF-Header mit
'! der Feldbeschreibung. Die Definition muß im Haupt-
'! programm eingebunden werden!
'! Die restlichen Definitionen finden sich in den
'! Funktionen zum Zugriff (Variable sind SHARED !!!!)
·!**************
'! Aufbau des Headers einer DBF-Datei
'! Aufbau der Feldbeschreibung der DBF-Datei
'! feldname STRING * 11 '! Feldname 11 Zeichen '! ftyp STRING * 1 '! C N L D M

      !! feldname
      STRING * 1
      !! Feldname 11 Zeichen

      !! ftyp
      STRING * 1
      !! C N L D M

      !! dummy1
      STRING * 4
      !! Dummy Feld

      !! laenge
      STRING * 1
      !! Zahl der Stellen

      !! komma
      STRING * 1
      !! Zahl der Nachkommastellen

      !! dummy2
      STRING * 2
      !! reservierte Bytes

      !! id
      STRING * 1
      !! ID Byte

      !! dummy3
      STRING * 11
      !! reserviert

header$ = ""
                                               '! nimmt 32-Byte Header auf
                                               '! 1. Header Byte nach USE
ver% = 0
```

```
= 0
                                '! Zahl der DBF-Records
rec&
headb% = 0
                                '! Headerlänge in Byte
                                '! Recordlänge in Byte
reclen% = 0
                                '! Zahl der Felder in DBF
anzahl% = 0
DIM feldname$(128)
                                '! Name DBF-Feld 10 Zchn
DIM ftyp$(128)
                               '! Feldtyp DBF-Feld "C,N,T,.."
DIM laenge%(128)
                               '! Feldlänge
DIM komma%(128)
                               '! Nachkommastellen
                               '! Buffer für Feldinhalt
DIM feldinh$(128)
recofs& = 0
                                '! Offset Anfang aktueller Satz
'! Hilfsvariable für MOVE
DIM a%(2)
tmp$ = " "
! Ende Definition
```

Die Datei muß im Hauptprogramm im Kopf mit INCLUDE eingebunden werden, damit die Variable auch der Anwendung zur Verfügung stehen. Die Bedeutung der einzelnen Variable ist den Kommentaren zu entnehmen.

Die verschiedenen Funktionen zum Zugriff auf die DBF-Dateien wurden nach Möglichkeit als PowerBASIC-Prozeduren definiert. Lediglich ein Modul zur Typkonvertierung mußte in Assembler implementiert werden. Nachfolgend werden die einzelnen Module vorgestellt.

MOVE (len%, ziel, quell)

Dies ist die einzige Prozedur, die in Assembler formuliert wurde. Aufgabe ist es, den Inhalt der Quelle in das Ziel zu verschieben. Die Zahl der Bytes wird dabei im Parameter *len*% angegeben. Als Quelle und Ziel müssen die Adressen der jeweiligen Variable angegeben werden. Bei Integervariablen wird die Adresse standardmäßig vom Compiler eingesetzt. Die Routine *MOVE* wird jedoch verwendet, um Strings in Integervariablen abzulegen. Bei Strings wird aber die Adresse auf einen Descriptor als Parameter übergeben. Um die Adresse des ersten Zeichen des Strings als Parameter zu übergeben ist folgende Sequenz erforderlich:

```
DIM a%(2)
a%(1) = STRPTR(txt$)
a%(2) = STRSEG(txt$)
CALL MOVE (2,reclen%, a%(1))
```

Obige Sequenz verschiebt zwei Byte aus dem String txt in die Variabel reclen%. Dies wird im Modul USE bei der Konvertierung von Binärwerten des Headers benötigt. Der Header wird byteweise in einen String gelesen. Dann werden die einzelnen Binärwerte in Integervariable konvertiert.

Das Programm selbst wurde in Assembler codiert. Da kein Assembler zur Übersetzung zur Verfügung stand, habe ich das DOS-Programm DEBUG zur Assemblierung verwendet. Die Binärdatei wird dann mit \$INLINE

"MOVE.COM" in Basic integriert. Einzelheiten bezüglich der Einbindung sind dem Listing der Bibliothek zu entnehmen.

Interessant ist jedoch noch die Parameterübergabe von Basic an Assembler. Basic übergibt die Adressen der jeweiligen Parameter auf dem Stack. Die Prozedur wird dabei als CALL FAR aufgerufen. Damit ergibt sich für obigen Aufruf von MOVE folgendes Stackabbild:




Bild 6.6: Übergabeparameter

Jeder Eintrag auf dem Stack besteht in diesem Fall aus vier Byte, wobei das Low-Word eines Parameters auf den unteren Stackadressen gespeichert ist. Dies muß beim Zugriff auf die Stackdaten berücksichtigt werden. Als letzter Parameter wird die Rücksprungadresse auf dem Stack gehalten. Um den Inhalt der Parameter zu lesen, muß die Adresse vom Stack als Zeiger benutzt werden. Die Einzelheiten sind nachfolgendem Listing zu entnehmen:

```
a 100
;-----
; Routine zum Verschieben von n Bytes
; Aufruf: CALL MOVE (Len, Ziel, Quelle)
    Len = Zahl der Bytes
Ziel = Adresse Ziel
        Quelle = Adresse Quelladresse
;-----
                  ; BP
PUSH BP
MOV BP,SP
                  ; BP auf Stack
ADD BP,02
PUSH ES
                  ; alter SP
                  ; merke ES
PUSH DS
                  ; merke DS
PUSHF
PUSH BX
PUSH AX
PUSH CX
PUSH SI
PUSH DI
; lese Adresse der Quelladresse vom Stack
MOV SI, [BP+04] ; Ofs-PTR auf Quelle
                  ; Seg-PTR auf Quelle
MOV DS, [BP+06]
MOV AX, [SI]
MOV CX, [SI+2]
                  ; ermittle Adresse String
                  ; "
MOV SI, AX ;
MOV DS, CX ;
; lese Len - Parameter und speichere in CX
```

```
MOV BX, [BP+0C]
                     ; Ofs. Len
                     ; Seg. Len
MOV AX, [BP+0E]
MOV ES, AX
ES: MOV CX, [BX]
                     ; LEN in CX
; lese Zieladresse von Stack
MOV DI, [BP+8] ; Ofs. Ziel MOV ES, [BP+0A] ; Seg. Ziel
; verschiebe Speicherbereich
REP
MOVSB
POP DI
POP SI
POP CX
POP AX
POP BX
POPF
POP DS
                      ; restauriere DS
POP ES
                      ; restauriere ES
POP BP
                      ; restauriere BP
NOP
                      ; Dummy zur Sicherheit
n MOVE.COM
r cx
3 A
W
q
```

Listing 6.11: MOVE.ASM

Beispiele für die Verwendung finden sich im Modul USE.

Die nachfolgend beschriebenen Module wurden alle in Basic implementiert.

USE (handle%, filename \$, status%)

Mit dieser Prozedur ist (in Anlehnung an die dBase-Notation) eine DBF-Datei zu öffnen. Der Dateiname muß dabei in filename\$ übergeben werden. Der Parameter handle% muß vor dem Aufruf mit einer Dateinummer belegt werden, die noch keiner offenen Datei zugewiesen wurde. Über diese Dateinummer erfolgen die Zugriffe auf die Daten, und mit der Nummer wird auch die Datei geschlossen. Das Modul prüft nach dem Aufruf, ob die Datei vorhanden ist. Im Fehlerfall wird das Programm abgebrochen. Deshalb ist im Anwendungsprogramm eine Fehlerroutine zu definieren. Ist die Datei vorhanden, wird der Header gelesen und ausgewertet. Einzelne Parameter werden in den globalen Variablen (siehe DB_DEF.INC) gespeichert und sind im Hauptprogramm zugänglich. Der Parameter status% enthält nach der Rückkehr einen Code mit folgender Bedeutung:

```
Status Bedeutung
0 ok
1 ---
2 keine gültige DBF-Datei
3 dBase-II-File (illegal)
```

4 EOF beim Lesen des Headers 5 kein EndOfHeader gefunden

Tabelle 6.7: Statuscodes von USE

Nur wenn *status*%=0 zurückgegeben wird, konnte die DBF-Datei korrekt geöffnet werden. Andernfalls sollte das Programm beendet werden, da keine dBase-III-Datei vorliegt. Vorher ist die Datei mit der PowerBASIC-Anweisung CLOSE zu schließen. Die Dateinummer ist mit *handle*% identisch. Nach einem Aufruf von USE steht der Schreib-/Lesezeiger auf dem ersten Datensatz des Headers.

GetRecord (handle%,status%,buffer%)

Dieses Modul liest einen Datensatz aus der mit handle% spezifizierten Datenbank und überträgt die Informationen in den Textpuffer buffer\$. Der Lesezeiger muß bereits auf den Anfang des Satzes gesetzt sein (skip). Ein weiterer Aufruf von GetRecord liest den gleichen Satz der Datenbank, da die Zeiger nur durch Skip, GotoBottom, GotoTop und AppendBlank verändert werden.

Ein unmittelbar darauffolgender *PutRecord*-Aufruf schreibt somit die Daten über den alten Datensatz. Die Prozedur separiert zusätzlich die einzelnen Feldinhalte und legt die Teilstrings in der globalen Feldvariablen *feldinh\$()* ab. Der Parameter *status%* gibt nach dem Aufruf einen Hinweis auf Fehler (0 -> ok, 1 -> Fehler: EOF erreicht). Die einzelnen Feldinhalte lassen sich auch aus der Variablen *buffer\$()* extrahieren.

PutRecord (handle%,status%,buffer\$)

Dieses Modul schreibt den Inhalt des Puffers in die mit handle% spezifizierte Datenbank zurück. Die Länge des Puffers (buffer\$) muß mit der Länge der dBase-Datensätze übereinstimmen. Es wird der Datensatz überschrieben, der aktuell durch den Schreib-/Lesezeiger adressiert wird. Die Positionierung dieses Zeigers erfolgt durch Skip, AppendBlank, GotoTop und GotoBottom. In status% findet sich nach dem Aufruf der Fehlercode (0 -> ok, 1 -> Fehler: falsche Satzlänge).

AppendBlank (handle%)

Dieses Modul fügt einen neuen (leeren) Datensatz am Ende der Datenbank an. Daten lassen sich anschließend mit der Funktion *PutRecord* in diesen Satz übertragen. Gleichzeitig wird der Schreib-/Lesezeiger auf diesen neuen Datensatz gesetzt. Der Parameter *handle*% spezifiziert dabei die Nummer der mit USE geöffneten Datei.

Skip (handle%, status%, records%)

Da die *GetRecord*- und *PutRecord*-Aufrufe die relative Lage des internen Datenzeigers nicht verändern, wird das Modul *Skip* zur Positionierung benutzt. Jeder Aufruf verschiebt die Schreib-/Leseposition der durch *handle*% definierten Datei um *record*% Sätze. Die Richtung wird dabei durch das Vorzeichen von *record*% bestimmt. Negative Werte verschieben

den Zeiger zum Dateianfang. Wird der Dateianfang oder das Dateiende erreicht, enthält *status*% nach dem Aufruf den Wert 1. Sonst wird 0 zurückgegeben.

GotoBottom (handle%,status%)

Um die Datensätze zu adressieren, werden weitere Positionierungsfunktionen benötigt. Mit *GotoBottom* läßt sich der Schreib-/Lesezeiger auf den ersten Satz der mit *handle*% adressierten Datenbank positionieren. Bei diesem Satz kann es sich durchaus um einen als gelöscht markierten Record (»*« als erstes Byte) handeln. In *status*% wird immer der Wert 0 zurückgegeben.

GotoTop (handle%,status%)

Mit *GotoTop* läßt sich der Schreib-/Lesezeiger auf den letzten Satz der mit *handle*% adressierten Datenbank positionieren. Bei diesem Satz kann es sich durchaus um einen als gelöscht markierten Record (»*« als erstes Byte) handeln. In *status*% wird immer der Wert 0 zurückgegeben.

DBEof (handle%, status%)

Nun fehlt noch eine Funktion, die das Dateiende der DBF-Datenbank nach einer *Skip*-Anweisung erkennt. Die DOS-EOF-Funktion ist ja hierzu nicht in der Lage. Die Prozedur *DBEof* übernimmt diese Aufgabe.

Es ließen sich sicher noch einige Erweiterungen einbringen. Aber zur Demonstration und für den grundsätzlichen Umgang mit DBF-Dateien reichen die Module aus. Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

```
XREF
       /Z = 55
                                 (c) Born Version 1.0
Datei : dbf_lib.inc Datum : 07-20-1992
                                        Seite : 1
Zeile
        Anweisung
    '! File : DBF_LIB.INC
'! Vers. : 1.0
    '! Last Edit : 10.6.92
    '! Autor
              : G. Born
    '! Progr. Spr.: PowerBasic 4.0 / 4.5
    '! Funktion: Library mit Routinen zum Zugriff auf dBase DBF-
Files
    1.1
   1 SUB MOVE INLINE
     '! CALL MOVE (LEN, ZIEL, QUELLE)
    '! Die Prozedur verschiebt n Byte eines Strings in die
    '! Zieladresse. Achtung: der String muß mit seiner Adresse
    '! angegeben werden.
            A$="AB" String
DIM a%(2) Adress Dummy
X% = 0 Ziel
    '! Bsp.: A$="AB"
    ' !
    ' !
```

```
a%(1) = STRPTR (A$)
   ' !
            a%(2) = STRSEG(A$)
   1.1
            CALL MOVE (2, X%, a5(1) verschiebe 2 Byte
   1_____
2 $INLINE "move.com"
3 END SUB
4 SUB USE (handle%, filename$, status%)
   ·-----
   '! Die Routine öffnet eine gültige DBASE III-Datei.
   '! Parameter: handle% = Nummer Filehandle
                filename$ = Dateiname
   1.1
                status% = Fehlerstatus USE-Aufruf
   '!
                             0 \rightarrow ok
   υį
                             2 -> keine DBF-Datei (dBase III)
   ۱ <u>۱</u>
                             3 -> DBF-Datei (dBase II)
  1.1
                             4 -> EOF erreicht
  1.1
                             5 -> kein Header Ende
   ' !
5 SHARED header$, ver%, rec&, headb%, reclen%, anzahl%
 6 SHARED feldname$(), ftyp$(), laenge%(), komma%(), recofs&
7 LOCAL i%; headend$, tmp$
8 DIM a%(2)
   '! öffne die DBF-Datei im BINARY-Mode
   '! Achtung: da PB bei fehlender Datei diese
   '! anlegt, wird erst im INPUT-Mode geprüft,
   '! ob die Datei vorhanden ist!!!
9 OPEN filename$ FOR INPUT AS #handle% '! Datei vorhanden?
10 CLOSE #handle%
11 OPEN filename$ FOR BINARY AS #handle% '! öffne als Binary
12 GET$ #handle%, 32, header$
                                       '! lese Kopf der Datei
13 ver% = (ASC(MID$(header$,1,1)))
                                      '! decodiere Signatur
14 IF (ver% <> &H83) AND (ver% <> &H03) THEN
15
   CLOSE #handle%
                                       '! schließen, da
16 status% = 2
                                       '! keine DBF
  EXIT SUB
18 ELSEIF (ver% = &H02) THEN
                                       '! DBASE II Header
19 CLOSE #handle%
                                       '! schließen, da
20 status% = 3
                                       '! dBase II DBF
21 EXIT SUB
22 END IF
23 tmp$ = MID$ (header$,5,4)
                                        '! Elemente decodieren
24 \text{ a%}(1) = \text{STRPTR}(\text{tmp$})
25 a\%(2) = STRSEG(tmp\$)
26 CALL MOVE (4, rec&, a%(1))
                                       '! Zahl der Records
27 tmp$ = MID$(header$,9,2)
```

```
28 \ a\%(1) = STRPTR(tmp\$)
  29 \ a\%(2) = STRSEG(tmp\$)
  30 CALL MOVE (2,headb%,a%(1))
                                   '! Headerlänge
  31 tmp$ = MID$(header$,11,4)
  32 a\%(1) = STRPTR(tmp\$)
  33 a%(2) = STRSEG(tmp$)
  34 CALL MOVE (2, reclen%, a%(1))
                                    '! Recordlänge
     !!-----
     '! lese und decodiere die Feldbeschreibung der DBASE III-
     '! Datei, es sind maximal 128 Felder zulässig
     ·!-----
  35 \text{ anzahl}\% = ((headb\% - 1) / 32) - 1
                                    '! Zahl der Felder
  36 SEEK #handle%, 32
                                    '! setze Zeiger auf 1.
Feld
                                    '! lese n
  37 FOR i\% = 1 TO anzahl%
Felddefinitionen
  38 GET$ #handle%,32, feld$
                                    '! lese Definition
  39 IF EOF(handle%) THEN
                                    '! Fehler abfangen?
  40 CLOSE #handle%
                                     '! schließen, da
     status% = 4
  41
                                     '! EOF erkannt
  42 EXIT SUB
  43 END IF
  48 NEXT i%
     !!-----
     '! prüfe ob nächstes Byte das Header Ende signalisiert
     (|-----
  49 GET$ #handle%,1, headend$
                                    '! lese Zeichen
  49 GET$ #handle%,1, neauenuq
50 IF headend$ <> CHR$(&HOD) THEN '! Ende = ODH
51 GLOSE #handle% '! schließen, da kein
     status% = 5
EXIT SUB
                                    '! Ende Header da
  53
  54 END IF
  55 recofs& = SEEK (handle%)
                                    '! merke Offset 1.
Datensatz
  56 END SUB '! **** use *****
  57 SUB GetRecord (handle%, status%, buffer$)
     11-----
     '! lese einen Satz aus der DBASE III - Datenbank und
```

```
'! gebe das Ergebnis in buffer$ zurück. Die Daten sind
      '! als ASCII - Text in der Datenbank abgelegt.
      '! handle% = filehandle, status% = 0 ok., 1 = EOF
      11-----
      1.1
  58 SHARED header$, ver%, rec&, headb%, reclen%, anzahl%
  59 SHARED feldname$(), ftyp$(), laenge%(), komma%(), recofs&
  60 SHARED feldinh$()
  61 LOCAL i%, ptr%, lang%
  62 status% = 0
  63 SEEK #handle%, recofs& '! auf Satzanfang
64 GET$ #handle%, reclen% ,buffer$ '! lese Satz in Buffer
  65 IF EOF(handle%) THEN
  66
      status% = 1 '! Error
  67 ELSE
  68 ptr% = 2
  68 ptr% = 2
69 FOR i% = 1 to anzahl% '! separiere
'! Feldlänge
                                         '! separiere Felder
       feldinh$(i%) = MID$(buffer$,ptr%,lang%)
       ptr% = ptr% + lang%
  73 NEXT i%
  74 END IF
  75 END SUB '! ***** GetRecord *****
  76 SUB PutRecord (handle%, status%, buffer$)
      *!-----
      '! Schreibe einen Satz in die DBASE III - Datenbank.
      '! Die Daten sind als ASCII - Text im Puffer, geordnet
      '! nach Feldern, abzulegen. Achtung: Die Bufferlänge
      '! muß gleich der Recordlänge in DBASE sein !!!
      '! Der Inhalt des Puffers wird an der aktuellen Stelle
      '! in die Datenbank abgespeichert.
      '! handle% = filehandle, status% = 0 ok., 1 = Fehler
      ·!-----
  77 SHARED header$, ver%, rec&, headb%, reclen%, anzahl%
  78 SHARED feldname$(), ftyp$(), laenge%(), komma%(), recofs&
  79 LOCAL datum$
  80 IF (LEN(buffer$) <> reclen$) THEN '! Buffer = Satzlänge
81 status$ = 1 '! Satzlänge falsch
       EXIT SUB
  83 END IF
  84 SEEK #handle%, recofs&
                                         '! auf Satzanfang
  85 PUT$ #handle%, buffer$
                                          '! schreibe Buffer in
DB
  86 datum$ = CHR$(VAL(MID$(DATE$,9,2)))_ '! Jahr
           + CHR$(VAL(MID$(DATE$,1,2))) '! Mona
+ CHR$(VAL(MID$(DATE$,4,2))) '! Tag
                                           '! Monat
  88
  89 SEEK #handle%, 1
```

```
90 PUT$ #handle%, datum$
                                      '! Datum aktualisieren
91 status% = 0
92 END SUB '! ***** PutRecord *****
93 SUB AppendBlank (handle%)
   ·!-----
   '! Hänge einen leeren Satz in die DBASE III - Datenbank an.
   '! nach dem Aufruf steht der Schreiblesezeiger auf diesem
   '! Satz, d.h. PutRecord kann direkt Daten speichern.
   (|-----
94 SHARED header$, ver%, rec&, headb%, reclen%, anzahl%
95 SHARED feldname$(), ftyp$(), laenge*(), komma*(), recofs&
96 LOCAL buf$, satz$, i%, tmp&
97 satz$ = SPACE$(reclen%) + CHR$(&H1A) '! Leersatz mit EOF
98 rec& = rec& + 1
99 recofs& = headb% + (rec& * reclen%) '! Endezeiger
100 SEEK #handle%, recofs&
                                     '! an Dateiende
101 PUT$ #handle%, satz$
                                     '! append Leersatz
   '! Datum und Recordzahl im Header korrigieren
        = CHR$(VAL(MID$(DATE$,9,2)))_ '! Jahr
          = CHR$ (VAL (MID$ (DATE$,1,2)) | '! Mona
102 buf$
103
                                     '! Monat
104
105 \text{ tmp&} = \text{rec&}
106 FOR i\% = 1 to 4
107 buf$ = buf$ + CHR$(tmp& AND &HFF) '! in String
108 tmp\& = tmp\& / \&H100
109 NEXT i%
110 SEEK #handle%, 1
111 PUT$ #handle%, buf$
                                      '! aktualisieren
112 status% = 0
113 END SUB '! ***** AppendBlank *****
114 SUB Skip (handle%, status%, n%)
   *!-----
   '! Positioniere den Schreib- / Lesezeiger n Sätze weiter.
   *!-----
   1.1
115 SHARED header$, ver%, rec&, headb%, reclen%, anzahl%
116 SHARED feldname$(), ftyp$(), laenge%(), komma%(), recofs&
117 LOCAL min1&, max1&, tmp&
118 status% = 0
119 min1& = headb%
                                  '! Grenzen
120 max1& = headb% + (rec& * reclen%)
```

```
121
   tmp& = recofs& + (reclen% * n%)
                                '! Untergrenze prüfen
122 IF tmp& < min1& THEN
123 status% = 1
124 ELSEIF tmp& > max1& THEN
                               '! Obergrenze prüfen
125 status% = 1
126 ELSE
127 recofs& = tmp&
128 END IF
129 END SUB '! ***** Skip *****
130 SUB GotoBottom (handle%, status%)
   !!-----
   '! Positioniere den Schreib- / Lesezeiger auf Satz 1.
   (|-----
131 SHARED header$, ver%, rec&, headb%, reclen%, anzahl%
132 SHARED feldname$(), ftyp$(), laenge%(), komma%(), recofs&
133 status% = 0
134 recofs& = headb%
                                 '! 1. Satz
135 END SUB '! ***** GotoBottom *****
136 SUB GotoTop (handle%, status%)
   ·!-----
   '! Positioniere den Schreib- / Lesezeiger auf letzen Satz
   ·!-----
   ' !
137 SHARED header$, ver%, rec&, headb%, reclen%, anzahl%
138 SHARED feldname$(), ftyp$(), laenge%(), komma%(), recofs&
139 status% = 0
140 recofs& = headb% + (reclen% * rec&) '! letzter Satz
141 END SUB '! ***** GotoTop *****
142 SUB DBEof (handle%, status%)
   '!-----
   '! Prüfe, ob EOF() der Datenbank erreicht ist
   · [-----
143 SHARED header$, ver%, rec&, headb%, reclen%, anzahl%
144 SHARED feldname$(), ftyp$(), laenge%(), komma%(), recofs&
145 LOCAL tmp&
146 status% = 1
147 tmp& = headb% + (reclen% * rec&)
148 IF recofs& < tmp& THEN
149 status% = 0
                                   '! True
150 END IF
151 END SUB '! ***** DBEof *****
   '! **** Ende ****
```

Listing 6.12: DBF_LIB.INC

DBDOC: Ein Anwendungsbeispiel

Um den Umgang mit einer dBase-Datei zu demonstrieren, wurde das Programm DBDOC erstellt. Es soll den Inhalt einer DBF-Datei lesen und am Bildschirm dokumentieren. Nachfolgendes Bild zeigt einen Ausschnitt aus der Bildschirmdarstellung:

```
DBASE III (DBF) DOC (c) Born Version 1.0
File:.....

Header der DBASE III Datei

Version ..
Datum ..
Records ..
Header Länge ...
Record Länge ...
Weiter bitte eine Taste betätigen

Feldbeschreibungen der Datei
....
```

Bild 6.7: Ausgabe von DBDOC

Dabei kann gleichzeitig der Umgang mit den Funktionen erläutert werden.

Als erstes ist die Definition der globalen Variablen vorzunehmen. Hierzu ist die Anweisung:

```
$INCLUDE "DB DEF.INC"
```

in das Programm aufzunehmen.

Nach der Kopfmeldung wird der Name einer DBF-Datei angefordert. Bei gültigen Eingaben ist anschließend die Datei mit USE zu öffnen. Bei fehlender Datei bricht das Programm über die Errorroutine ab. Bei erfolgreichem USE-Aufruf werden die Daten der globalen Variablen des Headers ausgegeben. Daran schließen sich die Feldbeschreibungen an.

Nachdem im Hauptprogramm die Kopfdaten dokumentiert wurden, läßt sich auf die Sätze zugreifen. Der Aufruf *GotoBottom* positioniert den internen Schreib-/Lesezeiger auf den ersten Datensatz. Dann demonstriert eine FOR..NEXT-Schleife, wie sich die Datenbank satzweise lesen läßt. Die Positionierung auf die Folgesätze übernimmt das Modul *Skip*.

Im nächsten Schritt verändert das Hauptprogramm den letzten Datensatz und sichert diesen mit *PutRecord* in der Datei. Beim Zugriff auf die Daten liegt der komplette Satz als ASCII-Text vor. An Hand der Felddefinition

läßt sich jedes Feld separieren. Beachten Sie aber, daß das erste Byte des Satzes zur Markierung gelöschter Daten dient.

Der Zugriff auf die Sätze der Datenbank ist sicherlich nicht immer über die gezeigt FOR-Schleife erwünscht. Deshalb wird zusätzlich der Umgang mit der Prozedur *DBEof* gezeigt. Mit ihr lassen sich die Sätze in einer WHILE-Schleife lesen. Da *GetRecord* nach dem Lesen eines Satzes die Feldinhalte separiert und in der globalen Feldvariablen *feldinh\$()* ablegt, lassen sich diese recht einfach auf dem Bildschirm anzeigen.

Zum Abschluß des Demoprogrammes (DBDOC.BAS) wird noch ein leerer Datensatz mit *AppendBlank* eingefügt und mit dem Inhalt des vorletzten Satzes überschrieben.

Bei Bedarf können sicherlich noch einige weitere Funktionen zur Ergänzung der Bibliothek entstehen.

Das Beispielprogramm und die Module sind ausführlich kommentiert, so daß dem Umgang mit dBase-Dateien aus PowerBASIC-Programmen nichts mehr im Wege steht. Weitere Erläuterungen finden sich in nachfolgendem Listing.

```
X R E F /Z=55
                                (c) Born Version 1.0
Datei : dbdoc.bas Datum : 07-20-1992
                                  Seite : 1
Zeile
        Anweisung
    '! File : DBD0
'! Vers. : 1.0
              : DBDOC.BAS
    '! Last Edit : 10.6.92
    '! Autor : G. Born
'! Files : DBASE F:
    '! Files
               : DBASE File
    '! Progr. Spr.: PowerBasic 4.0 / 4.5
    '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 3.3
    '! Funktion: Demonstration des Zugriffs auf DBASE III Daten-
    1.1
             bankfiles aus PowerBasic. Das Programm gibt den
    ' !
              Inhalt einer DBASE III Datei auf dem Screen aus.
    ' !
             Dabei wird insbesondere der Umgang mit den ein-
    1.1
              zelnen Unterprogrammen gezeigt.
    тŢ
    '! Aufruf: DBDOC
    '! definiere die Header Datenstrukturen !!!!!!
   1 $INCLUDE "DB DEF.INC"
   2 filename$ = ""
                                  '! Dateiname
   3 ein% = 1
                                  '! Filehandle
   4 ON ERROR GOTO fehler
                                  '! Fehlerhandler
    Hauptprogramm
```

```
'! ##### Kopf ausgeben ######
                                   '! Clear Screen
 6 PRINT "DBASE III (DBF) DOC
                                    (c) Born Version 1.0"
8 INPUT "File : ", filename$
                                   '! lese Dateiname
9 PRINT
10 IF filename$ = "" THEN
                                   '! Leereingabe ?
11 PRINT "Der Name der Eingabedatei fehlt"
12 END
13 END IF
  '!-----
  '! *** Bearbeitung der DBASE III Datei ***
  (|-----
14 CALL USE (ein%, filename$, status%)
                                     '! öffne Datei
15 IF status% <> 0 THEN
16 PRINT "Fehler: "; status%
17 END
18 END IF
  ·!-----
  '! *** Ausgabe des Headers der DBASE III Datei ***
  '! Die Version gibt dabei an, ob intern Memofelder be-
  '! nutzt wurden (Version = 83H -> Memodatei)
19 PRINT "Header der DBASE III Datei"
20 PRINT
21 PRINT "Version ";HEX$(ver%)
22 PRINT "Datum ";ASC(MID$(header$,4,1));".";
23 PRINT ASC(MID$(header$,3,1));".";
24 PRINT ASC(MID$(header$,2,1))
25 PRINT "Records "; rec&
26 PRINT "Header Länge "; headb%
27 PRINT "Record Länge "; reclen%
28 PRINT
29 INPUT "Weiter, bitte die <RET> Taste betätigen", tmp$
  '! lese und decodiere die Feldbeschreibung der DBASE III-
  '! Datei, es sind maximal 128 Felder zulässig
  11-----
30 PRINT "Feldbeschreibung der Datei ";filename$
31 PRINT
32 PRINT "Feldname Typ Stellen Kommastellen"
33 PRINT "------Å------Å----------
34 FOR i% = 1 TO anzahl%
                                   '! n Felddefinitionen
```

```
PRINT feldname$(i%);"
                                        '! Name des
Feldes
  36 SELECT CASE ftyp$(i%)
                                   '! gebe Feldtyp aus
  37 CASE "N"
  38 PRINT "Numerisch ";
  39 CASE "C"
  40 PRINT "Character ";
  41 CASE "L"
     PRINT "Logical
  42
  43 CASE "D"
     PRINT "Datum
  44
  45 CASE "M"
     PRINT "Memo
  47 END SELECT
  48 PRINT USING "\ \##";" ";laenge%(i%); '! Feldlänge
  49 PRINT "
                 ";komma%(i%)
Nachkommastellen
  50 NEXT i%
  '! *** Hinweis: Die Recordlänge ist 1 Byte größer als dies
                 aus den Feldlängen ersichtlich ist, da
    ' <u>!</u>
    υį
                 im ersten Byte des Records die Information
    ١!
                 für gelöschte Sätze steht (*).
  52 PRINT "Recordlänge in Byte "; reclen%
  53 PRINT
  54 INPUT "Weiter, bitte die <RET> Taste betätigen", tmp$
    '! lese und decodiere die Datensätze der DBASE III Datei
    !!-----
  55 PRINT "Datensätze der DBASE III Datei "; filename$
  56 PRINT
    ·!-----
    '! Hier wird gezeigt, wie der Inhalt der Datei satzweise
    '! per FOR Schleife gelesen werden kann.
    ·!-----
  57 CALL GotoBottom (ein%,status%)
                                  '! auf 1. Satz
  58 FOR i& = 1 TO rec&
                                   '! Schleife über alle
Records
  59 CALL GetRecord (ein%, status%, satz$) '! lese Satz
  60 PRINT satz$
                                   '! dokumentiere Satz
  61 CALL Skip (ein%, status%, 1)
                                   '! nächster Satz
  62 NEXT i&
    '!-----
    '! Der Inhalt des aktuellen Satzes wird verändert und in die
    '! Datenbank zurückgespeichert
    ·!-----
  63 satz1$ = " " + "Hallo" + MID$(satz$,7) '! ändere Feld 1
```

```
64 CALL PutRecord (ein%, status%, satz1$) '! speichere Satz
    11-----
    '! Alternativ besteht die Möglichkeit, die Datei satzweise
    '! zu lesen, bis EOF() erreicht ist. Hierfür dient die
    '! Funktion DBEof().
    11-----
  65 PRINT "Lese Datei nochmals"
  66 CALL GotoBottom (ein%,status%)
                                 '! auf 1. Satz
                                 '! EOF erreicht ?
  67 CALL DBEOF(ein%,status%)
  68 WHILE status% = 0
  69 CALL GetRecord (ein%, status%, satz$)
                                 '! lese Satz
  70 FOR i% = 1 TO anzahl%
                                 '! gebe Felder aus
  71 PRINT feldname$(i%), ": "; feldinh$(i%)
  72 NEXT i%
  73 INPUT "Weiter, bitte die <RET> Taste betätigen", tmp$
  74 CALL Skip (ein%, status%, 1)
                                 '! nächster Satz
  75 CALL DBEOF(ein%, status%)
                                 '! EOF erreicht ?
  76 WEND
  77 PRINT "EOF Erreicht"
  78 INPUT "Weiter, bitte die <RET> Taste betätigen", tmp$
    ·!-----
    '! Es wird ein leerer Satz angefügt und mit dem Inhalt des
    '! vorletzten Satzes überschrieben
    79 PRINT "Leersatz anhängen"
  80 CALL AppendBlank (ein%)
                                 '! Leersatz anhängen
  81 CALL PutRecord (ein%, status%, satz$) '! alten Satz
speichern
  82 INPUT "Weiter, bitte die <RET> Taste betätigen", tmp$
  83 CLOSE
  84 PRINT "Ende DBDOC"
    Hilfsroutinen
    86 fehler:
    1______
    '! Fehlerbehandlung in DBDOC
  87 IF ERR = 53 THEN
  88 PRINT "Fehler: Datei nicht gefunden"
```

```
89 CLOSE
90 END
91 ELSE
92 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
93 PRINT "Programmabbruch"
94 END
95 END IF
96 END '! MSDOS Exit
97 RETURN

98 $INCLUDE "DBF_LIB.INC

'! **** Ende ****
```

Listing 6.13: Listing des Programms DBDOC.BAS

PCXV: Anzeige von PCX-Dateien

Die weite Verbreitung des Programmes Paintbrush (ZSoft) führte dazu, daß das PCX-Format als Standard zur Speicherung von Pixelgrafiken benutzt wird. Viele Fremdprogramme können Bilder in diesem Format bearbeiten. Auch die Windows-Version von Paintbrush unterstützt das PCX-Format. Deshalb entstand die Idee, ein kleines PowerBASIC-Programm zur Anzeige von PCX-Dateien zu schreiben.

Die nachfolgend aufgezeigte Lösung ist allerdings als Demonstrationsbeispiel für den Zugriff auf PCX-Files zu verstehen. Das Programm weist daher noch einige Mängel auf. So wird die Farbpalette aus der PCX-Datei nicht ausgewertet, die Bilder können demnach in falschen Farben angezeigt werden. Außerdem Ausgabegeschwindigkeit auch auf 80386-Rechnern alles andere als berauschend. Für professionelle Zwecke kann wohl nicht auf Assembler und C verzichtet werden.

Der Entwurf

Das Programm soll nach dem Start den Namen einer PCX-Datei sowie gegebenenfalls eine Option erfragen. Anschließend ist die Datei zu öffnen, auf einen gültigen PCX-Header zu prüfen und als Grafik auszugeben. Alternativ kann der Dateiname bereits in der Kommandozeile mit angegeben werden:

```
PCXV filename [/D]
```

Die Option /D schaltet dabei den DEBUG-Modus ein, so daß vor der Grafikausgabe einige Parameter der Datei mit angezeigt werden. Über den Befehl:

```
PCXV /?
```

läßt sich der Text der Online-Hilfe aktivieren. In dieser Hinsicht gleicht das Programm den bisher vorgestellten Lösungen.

Vor der Implementierung möchte ich aber noch einige Hinweise bezüglich des PCX-Formates geben.

Das PCX-Format

Dieses Format erlaubt die Speicherung von Pixelgrafiken in Dateien. Die Datei besteht aus einem Header von 128 Byte und dem anschließenden Grafikteil. Der Header besitzt eine Struktur gemäß Tabelle 6.8.

Offset	Bytes	Bemerkungen
00H	1	OAH als PCX-Signatur
01H	1	PCX-Version
		0 = Version 2.5
		2 = Version 2.8 mit Palette
		3 = Version 2.8 ohne Palette
		5 = Version 3.0
02H	1	Komprimierungsflag
		0 = keine Komprimierung
		1 = RLE Komprimierung
03H	1	Bit pro Pixel (meist 1)
04H	8	Koordinaten des Bildes
0CH	2	horiz. Auflösung Bildpunkt
OEH	2	vert. Auflösung Bildpunkt
10H	48	Color Map (16x3)
40H	1	reserviert
41H	1	Zahl der Farbebenen (max. 4)
42H	2	Bytes pro Bildzeile (gerade)
44H	2	Palettedaten
		1 = Farbe - S/W
		2 = Graustufen
45H	58	reserviert

Tabelle 6.8: Format des PCX-Headers

Das erste Byte enthält eine Signatur für gültige PCX-Dateien. Daran schließt sich eine Versionsnummer für die PCX-Version an. In der Version 5 sind die Palettedaten nicht mehr im Header sondern am Dateiende gespeichert. Das Byte ab Offset 02H definiert die Codierungsart. Mit 0 werden die Daten uncodiert und mit 1 per RLE-Codierung gespeichert. Mit der RLE-Codierung läßt sich Speicherplatz sparen. Offset 3 gibt die Zahl der Bit pro Pixel an, wobei der Wert meist auf 1 gesetzt ist.

Die Bildkoordinaten (X1,Y1,X2,Y2) finden sich als Worte ab Offset 04H. Interessant ist das Byte ab Offset 65 (41H), welches die Zahl der Farbebenen angibt. Der Wert ab Offset 66 definiert die Länge einer (unkomprimierten) Zeile in Byte.

Bei der PCX-Version 2 sind ab Offset 16 (10H) die 16 Farben á 3 Byte der Palette gespeichert. Bei der Version 5 befindet sich die Palette mit 256 Farben á 3 Byte in den letzten 769 Byte der Datei. Das erste Byte des Anhangs enthält dann die Signatur 0CH.

Die Bilddaten schließen sich an den Header an. Ein Bild wird dabei zeilenweise abgetastet und in einzelnen Punkten gespeichert. Bei Farbbildern wird das Bild vorher in vier Ebenen mit den Grundfarben Rot, Grün, Blau und Intensität aufgeteilt. Dann wird die erste Zeile mit den Punkten der Farbe Rot gespeichert. Daran schließt sich die Zeile mit den Punkten der Farbe Grün an. Nach Grün folgt Blau und die Intensität. Erst wenn alle Farbebenen der ersten Zeile gespeichert wurden, schließt sich die nächste Zeile an. Nun muß noch unterschieden werden, ob die Daten codiert oder uncodiert vorliegen. Bei einer uncodierten Speicherung können die Bildpunkte gelesen und auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Die Zahl der Bytes pro Zeile steht dann im Header.

Bei der RLE-Codierung versucht man, mehrere gleiche Bildpunkte zusammenzufassen, um damit eine Bildkomprimierung zu erhalten. Für die RLE-Codierung gilt:

- Sind die beiden oberen Bits (6,7) eines Bytes auf 1 gesetzt, liegt eine komprimierte Information vor. Die restlichen Bits 0 bis 5 sind dann als Wiederholzähler zu interpretieren. Das Folgebyte ist dann n mal zu wiederholen um die ursprüngliche Bildfolge zu erhalten.
- Sind die beiden oberen Bits (6,7) eines Bytes auf 0 gesetzt, liegt ein einfaches Datenbyte vor. Dann sind alle Bits als Bilddaten zu interpretieren.

Die Hexcodesequenz:

C3 33 07 41

entspricht der Bilddatenfolge:

33 33 33 07 41

Bei Bildbereichen mit gleicher Farbe wird häufig die RLE-Codierung benutzt.

Damit möchte ich die Beschreibung des PCX-Formates beenden. Wer sich für die Thematik interessiert, sei auf /7/ verwiesen, wo sich eine detaillierte Beschreibung verschiedener Formate findet.

Die Implementierung

Die Implementierung erfolgt in PowerBASIC, wobei verschiedene Module benutzt werden. Nachfolgend möchte ich kurz die Struktur des Programmes vorstellen.

fehler

Diese Prozedur fängt Laufzeitfehler ab und beendet das Programm mit einer Fehlermeldung.

MOVE (len%, Ziel, Quelle)

Dies ist die bereits im Modul DBDOC benutzte Assemblerprozedur zum Kopieren mehrerer Bytes. Die Prozedur wird zur Typkonvertierung der Headerdaten verwendet.

getheader (status%, header\$)

Dieses Modul erwartet in header\$ die 128 Byte des PCX-Headers. Dann wird geprüft ob eine gültige PCX-Signatur vorliegt. Bei einem Fehler wird status%=1 zurückgegeben. Andernfalls zerlegt getheader die Headerdaten und speichert diese in globalen Variablen. Diese lassen sich dann durch das Hauptprogramm auswerten. Die Prozedur MOVE wird zur Typkonvertierung der Headerdaten benutzt.

Plotline (x1%, y1%, lenx%)

Diese Prozedur gibt *lenx%* Pixel einer Zeile an der Position x1,y1 aus. Die Bildpunkte selbst sind in *pixel%(a,b)* gespeichert. Beachten Sie, daß pro Zeile bei der Farbdarstellung vier Pixelreihen auszugeben sind. Der PSET-Befehl in PowerBASIC erwartet diese Werte im Parameter *bit%*. Deshalb sind die aufwendigen Maskierungen innerhalb der FOR-Schleife erforderlich. Weiterhin müssen 8 Bit pro Byte gespeichert werden.

Das Hauptprogramm

Das Hauptprogramm ist recht einfach aufgebaut. Nach der Variablendefinition ermittelt es den Dateinamen und die Optionen. Dann wird die Datei geöffnet und die 128 Byte des Headers gelesen. Nach der Decodierung lassen sich die Parameter für Testzwecke anzeigen.

Nach der Aktivierung des Grafikmodus beginnt die Decodierung der Bilddaten. Eine FOR-Schleife geht dann über alle Zeilen eines Bildes. Die innere FOR-Schleife berücksichtigt dabei die Farbebenen. Die Zeile wird durch die WHILE-Schleife bearbeitet. Die Schleife wird abgebrochen, sobald die Zahl der Datenbytes pro Zeile erreicht ist. Mit *Plotline* lassen sich die Grafikdaten einer Zeile ausgeben.

Die zahlreichen Bitoperationen sowie die Ausgabe über PSET führen zu einem recht langsamen Bildaufbau. Die direkte Codierung in Assembler deutliche Vorteile. Da sich lediglich hier es Demonstrationsprogramm handelt, habe ich auch darauf verzichtet, die Palettedaten auszuwerten. Daher kann die Farbdarstellung der Bilder vom abweichen. Hier ergeben sich sicherlich Verbesserungsmöglichkeiten. Die Einzelheiten sich dem folgenden Listing zu entnehmen.

```
' Autor : G. Born : File I/O : INPUT, OUTPUT, FILE, PRINTER
    ' Progr. Spr.: POWERBASIC
    ' Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
    ' Funktion: Das Programm zeigt einen PCX-Datei an.
    ' Aufruf: PCXV Filename
     '! Headervariable definieren
   1 signatur%=0
   2 Version%=0
   3 encoding%=0
   4 bits%=0
   5 x1%=0
   6 y1%=0
   7 x2\% = 0
  8 y2%=0
  9 hres%=0
  10 vres%=0
  11 planes%=0
  12 bytel%=0
  13 palinfo%=0
  14 head$ = ""
  15 debug% = 0
                                   '! Ausgabe Header
ausschalten
    '! Puffer für 1 Zeile mit Bilddaten
  16 DIM pixel%(4,1024)
                                   '! 4 Ebenen a 1024
Pixel
  17 breite% = 0
                                   '! Pixel pro Zeile
  18 hoehe\% = 0
                                   '! Zeilen pro Bild
  19 ON ERROR GOTO fehler
                                   '! Fehlerausgang
    Hauptprogramm
    20 kommando$ = COMMAND$
                                   '! Parameter ?
  21 IF LEN (kommando$) = 0 THEN
                                   '! User Mode ?
                                   '! clear Screen
  23 PRINT "P C X - V i e w
                                     (c) Born Version
1.0"
  24 PRINT
  25 INPUT "File : ",filename$
  27 INPUT "Option /D: ", options$
  28 PRINT
  29 ELSE
```

```
31 IF ptr% <> 0 THEN
                                        '! Hilfsbildschirm
32 PRINT "P C X - V i e w
                                        (c) Born Version 1.0"
33 PRINT
34 PRINT "Aufruf: PCXV <Filename> [/D]"
36 PRINT "Zeigt eine PCX-Datei am Bildschirm an. Die"
37 PRINT "Option /D schaltet den DEBUG-Mode ein."
38 PRINT
39
   SYSTEM
40 END IF
                            '! Kommando Mode
41
42 ptr% = INSTR (kommando$,"/") '! Optionen ?
43 IF ptr% = 0 THEN
   filename$ = kommando$
                                       '! nur Filename
45
   options$ = ""
46 ELSE
47 filename$ = LEFT$(kommando$,ptr% -1)'! Filename separieren
48 options$ = MID$(kommando$,ptr%) '! Optionen separieren
49 END IF
50 IF filename$ = "" THEN
                                       '! Leereingabe ?
   PRINT
   PRINT "Der Dateiname fehlt"
52
53 SYSTEM
54 END IF
55 END IF
   '! DEBUG-Option gesetzt (/D)
56 options$ = UCASE$(options$)
                                 '! Debug-Option ?
57 ptr% = INSTR (options$,"/D")
58 IF ptr% > 0 THEN
59 \quad \text{debug} = 1
                                        '! DEBUG-Mode ein
60 END IF
   ' prüfe ob Datei vorhanden, nein -> exit
61 OPEN filename$ FOR INPUT AS #1
                                       '! File exist?
   CLOSE #1
63 OPEN filename$ FOR BINARY AS #1
                                       '! öffne Datei
64 GET$ #1, 128, head$
                                        '! lese Header
65 CALL GetHeader (status%, head$)
                                       '! decodiere Header
66 IF (status% <> 0) THEN
   PRINT "Keine gültige PCX-Datei"
   CLOSE
   SYSTEM
70 END IF
71 IF debug% = 1 THEN
   PRINT "Header "; signatur%; " "; Version%
72
```

```
PRINT "Encoding ";encoding%;" Bits ";bits%
   74 PRINT "Bild ";X1%;" ";Y1%;" ";x2%;" ";Y2%; " Pixel ";x2%-
x1%
   75 PRINT "Planes ";planes%;" Bytes/(Zeile) ";bytel%
   77 INPUT "Weiter, bitte eine Taste betätigen", tmp$
   78 END IF
   79 SCREEN 12: CLS
                                                    '! Graphikmode
   80 breite% = x2% - x1%
                                                    '! Pixel / Zeile
                                                    '! Zeilen / Bild
   81 \text{ hoehe} = y2% - y1%
   82 FOR i% = 0 TO hoehe%
                                                    '! alle Zeilen
   83 FOR k% = 1 to planes%
                                                    '! alle Farbebenen
   84 bcount% = 0
                                                    '! decodierte Bytes
   85 ptr% = 1
                                                    '! Hilfszeiger
   86 WHILE bcount% < bytel%
                                                    '! lese n Bytes
      '! Datei sequentiell lesen und byteweise decodieren
   87 GET$ #1, 1, zchn$
                                                    '! lese 1 Byte
   88 byte% = ASC(zchn$)
                                                    '! konvert. in Byte
   89 IF byte% > &HCO THEN '! komprimiert ?
90 count% = byte% AND &H3F '! Wiederholfaktor
91 bcount% = bcount% + count% '! Zahl der Bildbytes
92 GET$ #1, 1, zchn$ '! Datenbyte
93 byte% = ASC(zchn$)
94 FOR l% = 1 to count% '! generiere Daten
95 pixel%(k%,ptr%) = byte% '! speichere Byte
96 INCR ptr%
97 NEXT 1%
        NEXT 1%
   97
   98 ELSE
         INCR bcount%
                                                    '! Zahl der Bildbytes
   99
          pixel%(k%,ptr%) = byte%
INCR ptr%
                                                    '! speichere Byte
  101
        END IF
  102
  103 WEND
  104 NEXT k%
       '! Bildzeile ausgeben
  105 Call Plotlinie (x1%, y1%+i%, bcount%-1)
  106 NEXT i%
  107 tmp$ = INPUT$ (1)
  108 LOCATE 24,1
  109 PRINT
  110 PRINT "Ausgabe beendet"
                                                   '! Dateien schließen
  111 CLOSE
  112 END
```

```
Hilfsroutinen
    113 fehler:
    1_____
    '! Fehlerbehandlung in TEXTS
    1_____
114 IF ERR = 53 THEN
115 PRINT "Die Datei ";filename$;" existiert nicht"
116 ELSE
   PRINT "Fehler : "; ERR; " unbekannt"
118 PRINT "Programmabbruch"
119 END IF
120 END
                                         '! MSDOS Exit
121 RETURN
122 SUB getheader (status%, header$)
    1______
    '! Lese die Daten des Headers in Variable
123 SHARED signatur%, Version%, encoding%, bits%, x1%, y1%
124 SHARED x2%, y2%, hres%, vres%, colormap%, planes%, bytel%
125 SHARED palinfo%
126 LOCAL ptr%, tmp$
127 DIM a%(2)
    '! setze die Infos im Header in Variable um
128 status% = 0
129 signatur% = ASC(MID$(header$,1,1))
                                         '! Signatur PCX-File
130 IF signatur% <> 10 THEN
                                         '! teste Signatur
131 status% = 1
132 EXIT SUB
133 END IF
134 Version% = ASC(MID$(header$,2,1))

135 encoding% = ASC(MID$(header$,3,1))

14. Versionsimum

15. (MID$(header$,4,1))

15. (MID$(header$,4,1))

16. Bits pro Ebene
137 tmp$ = MID$(header$,5,2)
                                         '! Xmin decodieren
138 a%(1) = STRPTR(tmp$)
139 a%(2) = STRSEG(tmp$)
140 CALL MOVE (2,x1%,a%(1))
                                         '! Ymin decodieren
141 tmp$ = MID$ (header$,7,2)
142 \ a\%(1) = STRPTR(tmp\$)
143 \ a\%(2) = STRSEG(tmp\$)
144 CALL MOVE (2,y1%,a%(1))
145 tmp$ = MID$(header$,9,2)
                                       '! Xmax decodieren
146 a%(1) = STRPTR(tmp$)
147 \text{ a%}(2) = STRSEG(tmp$)
148 CALL MOVE (2,x2%,a%(1))
```

```
149 tmp$ = MID$(header$,11,2)
                                         '! Ymax decodieren
 150 a%(1) = STRPTR(tmp$)
 151 a%(2) = STRSEG(tmp$)
 152 CALL MOVE (2,y2%,a%(1))
 153 planes% = ASC(MID$(header$,66,1))
                                        '! Planes decodieren
 154 tmp$ = MID$ (header$,67,2)
                                         '! Bytes pro Zeile
decodiere
 155 a%(1) = STRPTR(tmp$)
 156 a%(2) = STRSEG(tmp$)
 157 CALL MOVE (2,bytel%,a%(1))
 158 bytel% = bytel%
 159 END SUB
 160 SUB Plotlinie (x1%,y1%,lenx%)
     1______
     '! CALL Plotline (....)
     '! Die Prozedur gibt die Bilddaten in einer Zeile aus.
     ·-----
 161 SHARED planes%, breite%
 162 SHARED pixel%()()
 163 LOCAL i%, k%, ptr%
 164 ptr% = x1%
 165 FOR i\% = 1 TO lenx\%+1
 166 \text{ mask}\% = 128
                                                 '! oberstes
Bit
 167 FOR k% = 8 TO 1 STEP - 1
                                                '! alle Bits
     bit%=0
 168 IF (pixel%(1,i%) AND mask%) <> 0 THEN bit%=1
 169 IF (pixel%(2,i%) AND mask%) <> 0 THEN bit%=bit%+2
 170 IF (pixel%(3,i%) AND mask%) <> 0 THEN bit%=bit%+4
 171 IF (pixel%(4,i%) AND mask%) <> 0 THEN bit%=bit%+8
 172 PSET (ptr%,y1%), (bit%)
 173
      INCR ptr%
                                                 '! next Point
                                                 '! next Bit
 174
      mask% = mask% / 2
 175 NEXT k%
 176 NEXT i%
 177 END SUB
 178 SUB MOVE INLINE
     1______
     '! CALL MOVE (LEN, ZIEL, QUELLE)
     '! Die Prozedur verschiebt n Byte eines Strings in die
     '! Zieladresse. Achtung: der String muß mit seiner Adresse
     '! angegeben werden.
              A$="AB" String
DIM a%(2) Adress Dummy
X% = 0 Ziel
     '! Bsp.: A$="AB"
     1.1
     '!
     1.1
              a%(1) = STRPTR (A$)
```

HWINFO: Konfigurationsprüfung per Software

Wer sich mit Rechnern beschäftigt, dem ist wohl folgendes Problem bestens bekannt: Da steht ein Personalcomputer zur Verfügung, über dessen Konfiguration keine Unterlagen vorhanden sind. Dann geht die Raterei los: wie groß ist der RAM-Bereich, wo liegen die BIOS-ROMs und welche Schnittstellen sind schon im Gerät vorhanden? Den Programmierer interessieren Informationen über die interne Belegung des Speichers oder der Festplatte. Das Studium der Hardwareunterlagen (falls überhaupt beschaffbar) ist aufwendig und führt nicht immer zum Erfolg. Man denke nur an die vielen importierten Systeme, zu denen keine Dokumentation existiert. Eine Analyse der technischen Unterlagen und der Hardware setzt weiterhin entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse voraus. Fragen zur internen Aufteilung des Speichers oder der Festplatte lassen sich über diesen Ansatz prinzipiell nicht lösen. Wesentlich eleganter scheint die Konfigurationsabfrage per Software. Möglichkeit einer funktioniert, wird in nachfolgendem Programm vorgestellt. Programm dokumentiert die wichtigsten Parameter des Systems per Bildschirm.

Der Ansatz geht davon aus, daß MS-DOS ja ebenfalls wissen muß, welche Konfiguration vorliegt. Peter Norton und andere Insider haben diesen Gedanken bereits vor Jahren aufgegriffen, ohne aber die internen Funktionen offenzulegen. Der folgende Abschnitt beschreibt deshalb den Lösungsweg, um einem breiteren Kreis von Anwendern die Möglichkeit zu eigenen Erweiterungen zu bieten.

Die Anforderungen

Vor der Entwicklung dieses Programmes werden wieder die Anforderungen hinsichtlich der Funktionalität festgelegt. Wichtig ist sicherlich die Dokumentation der Belegung des Hauptspeichers. Hier interessiert nicht nur die Größe des Speichers, sondern auch die Lage des Bildschirm-RAM sowie die Adressen der diversen BIOS-ROMs. Bei der Softwareentwicklung ist vielleicht noch die Größe des durch das System belegten Speichers und die Startadresse des ersten Anwenderprogrammes relevant. Bild 6.8 zeigt den genauen Aufbau der Ausgaben des Programmes HWINFO.

```
System INFO
                                      (c) Born Version 1.0
Bios Version .....
MS - DOS Version 3.20
RAM from 0000:0000 len 512 Kbytes
RAM from 0000:0000
ROM from E800:0000 len 8 Kbytes
ROM from F800:0000
User Progr. Adresse : 0E01:0000
MS-DOS Free Memory : 464608 Bytes
MS-DOS Used Memory : 59664 Bytes
Disks
                     Α:
Disk
                     C: 21204992 Bytes
Sektoren pro Cluster: 4
Bytes pro Sektor : 512
Cluster
                       : 10354
Freie Kapazität : 11415552 Bytes (53,8 %)
Colorcard 80 x 25 Monochrom
Serial Interfaces: 1
Parallel Interfaces : 1
Ende System Info
```

Bild 6.8: Ausgabe der Konfiguration per Bildschirm

Als erstes wird das Copyright des BIOS-ROM angezeigt. Dann folgt die Versionsnummer des Betriebssystems. Nur bei den Versionen unterhalb 2.0 wird keine Unterversion angezeigt. Der Hauptspeicher muß ab Adresse 0000:0000 beginnen und hat eine Länge von n Kbyte. Beim Bildschirmspeicher wird nur dessen Anfangsadresse im Speicher angegeben. Aus dieser Information sowie aus dem Bildschirmmodus läßt sich auf die Speichergröße schließen.

Die Prüfung auf ROM-Bereiche gibt in jedem Fall die Startadresse an. Läßt sich auch die Länge ermitteln, wird diese Information ebenfalls mit ausgegeben. Ansonsten wird der Speicher in 32-Kbyte-Schritten auf solche ROMs überprüft. Bei unvollständig codierten Adreßbereichen wird ein ROM an mehreren Stellen gespiegelt. Dies wird aus Aufwandsgründen nicht abgefangen, sondern die Adressen werden angezeigt.

Die Startadresse des ersten Anwenderprogrammes ist in der Segment-Offset-Notation anzugeben (z.B. 0890:0000). Bei dieser Notation wird der 1-Mbyte-Adreßraum in Segmente zu je 16 Byte unterteilt. Dies ergibt genau 65535 Segmente, die sich mit einem 16-Bit-Register adressieren lassen. Der Offsetwert gibt dann die Adresse relativ zum Segmentanfang

an. Die absolute (physikalische) Adresse läßt sich dann folgendermaßen berechnen:

Adresse = Segment * 16 + Offset

Die der Diskettenlaufwerke wird durch den jeweiligen Laufwerksbuchstaben (A:, B: etc.) angezeigt. Bei Festplatten und RAM-Disks erscheinen zusätzlich Informationen über die interne Organisation. Platten werden in Sektoren zu n Byte unterteilt. MS-DOS speichert standardmäßig 512 Byte pro Sektor. Zur besseren internen Verwaltung werden mehrere Sektoren zu einem Cluster kombiniert. Ausführliche Informationen über die interne Verwaltung von Festplatten und Floppys finden sich in /1/. Die Clustergröße sowie die Anzahl der Cluster auf dem Medium sind ebenfalls in der Anzeige dargestellt. Aus diesen Angaben läßt sich auch die Speicherkapazität eines Mediums bestimmen.

Zum Abschluß ist die Zahl der Schnittstellen (seriell/parallel) und die Art des Grafikadapters anzuzeigen.

Der Entwurf

Nach der Definition der Anforderungen stellt sich die Frage, wie die Informationen zu ermitteln sind. Da MS-DOS die Konfiguration beim Systemstart ermittelt, läßt sich diese über verschiedene System- und BIOS-Funktionen ermitteln.

Die Versionsnummer läßt sich einmal über das DOS-Kommando VER ermitteln. Durch den Basic-SHELL-Befehl kann dieses Kommando aktiviert werden. Aber DOS bietet einen anderen Weg über die Funktionen des Interrupt 21. (Leider können die Systemaufrufe nur kurz vorgestellt werden, da sonst der Umfang dieses Buches gesprengt wird. Für Leser die sich für den internen Aufbau von MS-DOS und die Schnittstellen zu den BIOS- und Systemaufrufen (INT 21) interessieren, bietet /1/ auf über 800 Seiten ausführliche Informationen zu diesem Themen.) Doch nun zurück zur Ermittlung der Versionsnummer über die INT-21-Funktion 30H. Dieser gibt den Versionscode im Register AX zurück. Weitere Hinweise finden sich im Abschnitt über die Implementierung.

Der nächste Schritt dient zur Bestimmung der RAM- und ROM-Bereiche. Hier besteht die Möglichkeit, innerhalb des 1-Mbyte-Adreßraumes einen Speichertest durchzuführen. In Schritten zu 4 Kbyte ließe sich prüfen, ob eine Adresse beschreibbar (RAM) ist. Enthält der Speicher nach dem Schreibvorgang (Wert auf 55H setzen) den Wert OFFH, ist die Adresse mit hoher Wahrscheinlichkeit unbelegt. Alle anderen Werte ungleich dem geschriebenen Wert deuten auf ROMs hin. Bei der Ermittlung der ROM-Bereiche wird diese Strategie auch verwendet. Ein RAM-Test ist in PowerBASIC aber recht aufwendig (PEEKE, POKE). Insbesondere ist vor dem Test das Interruptsystem zu sperren, um Systemabstürze zu verhindern. Deshalb wird die Speichergröße über den INT 12 des BIOS ermittelt. Dieser Aufruf gibt die Größe in Kbyte im Register AX zurück. Die Startadresse liegt fest auf dem Wert 0000:0000. Die Ermittlung des

Bildschirmspeichers geht ebenfalls recht einfach. Er kann auf den Segmentadressen A000H, B000H oder B800H liegen. Es wird deshalb geprüft, ob an diesem Stellen Werte ungleich FFH vorliegen. In solchen Fällen wird ein RAM-Bereich gemeldet. Der BIOS-ROM-Bereich wird in Schritten zu 32 Kbyte auf Werte ungleich FFH abgefragt. Damit lassen sich auch die Anfangsadressen der ROMs bestimmen.

noch die Ermittlung der Startadresse des ersten Anwenderprogrammes und des freien Speicherbereiches. Hier wird mit der (undokumentierten) INT-21-Funktion 51H gearbeitet. Diese gibt die Segmentadresse des Programm-Segment-Prefix-Bereiches (PSP) wieder. Hierbei handelt es sich um einen Datenbereich von 255 Byte, der von MS-DOS vor jedes Anwenderprogramm geladen wird. Die PSP-Adresse des Programmes HWINFO gibt somit auch die Anfangsadresse Anwenderprogrammes an. Aus der Speichergröße und dieser Adresse läßt sich dann der belegte und freie Speicher berechnen. Es wird aber vorausgesetzt, daß sich im oberen Speicherbereich keine residenten Programme befinden.

Als nächstes ist die Zahl der Diskettenlaufwerke, der seriellen und parallelen Schnittstellen und der Modus des Bildschirmadapters zu ermitteln. Alle diese Daten werden vom BIOS direkt verwaltet und lassen sich durch den INT 11 abfragen. Bild 6.9 zeigt die Belegung des in Register AX zurückgegebenen Konfigurationswortes.




Bild 6.9: Codierung des Register AX beim INT 11 (Hardware Test)

Leider wird die Zahl der Plattenlaufwerke nicht mit angegeben. Dies ist historisch begründet, da in den Anfängen von MS-DOS Plattenlaufwerke zu teuer waren, um in Personalcomputern eingesetzt zu werden. Der INT-21-Aufruf 1CH (get drive data) eignet sich aber zur Ermittlung der Daten von Festplattenlaufwerken. Mit Hilfe dieses DOS-INT-21 spricht das Modul

verschiedene Laufwerke an. Existiert ein Laufwerk, meldet DOS dies über das AX-Register. Bei Floppylaufwerken mißlingt der Versuch, falls sich keine Diskette im Laufwerk befindet. Auf dem Bildschirm erscheint die Fehlermeldung:

```
Laufwerk nicht bereit .. Wiederholen, Ignorieren, Abbrechen ..
```

Da aber die Zahl der Floppy-Laufwerken vom BIOS-Aufruf bekannt ist, sind nur noch die Kennbuchstaben (C:, D:) potentieller Festplatten abzufragen. Die Kapazität der Platte läßt sich anschließend durch den INT-21-Aufruf 36H ermitteln.

Die Ausgabe der BIOS-Signatur setzt voraus, daß diese ab F800H abgelegt ist. Einige Hersteller verwenden allerdings modifizierte BIOS-Bausteine, die die Signatur an anderer Stelle enthalten.

Die Implementierung

Nach diesen Vorüberlegungen kann die Umsetzung in ein Programm erfolgen. Dieses gliedert sich wieder in mehrere Teile, um einen transparenten Aufbau zu erlangen. Auf ein Hierarchiediagramm wird an dieser Stelle verzichtet, da der Aufbau recht einfach ist.

Nachfolgend werden die Funktionen der einzelnen Module beschrieben. Das Hauptprogramm ist recht kompakt, da es im wesentlichen die Unterprogrammaufrufe zur Ermittlung und Ausgabe der Konfiguration enthält.

fehler

Dieses Modul reagiert auf PowerBASIC-Laufzeitfehler. In diesen Fällen wird die Fehlernummer ausgegeben und HWINFO bricht ab.

bios

Es wird der Text ab Adresse F800 ausgeben. Bei vielen Rechnern findet sich hier die BIOS-Signatur.

dosvers

Die Versionsnummer der aktuellen DOS-Version wird per INT 21, Funktion 30H abgefragt. Ist der Wert in AL = 0, dann liegt eine DOS-1.x-Version vor. Ab DOS 2.0 enthält das Register AL die Hauptversion, während AH die Unterversionsnummer enthält.

memory

Das Programm ermittelt zuerst die RAM-Größe über den BIOS-INT 12. Dieser gibt das Ergebnis im Register AX in Kbyte zurück. Die Lage des Bildschirmspeichers wird durch Zugriffe auf die Segmente A000H, B000H und B800H ermittelt. Finden sich hier Werte ungleich FFH, wird ein RAM-Bereich gemeldet. Dies ist zwar nicht ganz korrekt, funktioniert aber in der Regel. Dann ist der Bereich ab C000:0H in Schritten zu 32 Kbyte auf

ROMs abzufragen. Wird ab Offset 0 der Wert 55AAH gefunden, liegt ein BIOS-Erweiterungs-ROM vor. Die Länge steht dann ab Offset 3H. Bei anderen ROM-Bausteinen findet sich auf der betreffenden Offsetadresse meist ein Wert ungleich FFH, was zur Erkennung genügt.

freemem

Das Modul errechnet den freien und belegten DOS-Speicher aus der Programmstartadresse und der Speichergröße. Die betreffenden Module sind daher zuerst aufzurufen.

progradr

Das Programm ermittelt die Anfangsadresse des ersten Anwenderprogrammes über die INT-21-Funktion 51H (get PSP). Nach dem Aufruf findet sich die PSP-Adresse im Register BX. Diese ist identisch mit der Startadresse des ersten Anwenderprogrammes.

config

Hier erfolgt die Abfrage des BIOS-INT 11, der Informationen über die Hardwarekonfiguration liefert. Ist Bit 1 gesetzt, zeigt *config* über die Zahl der registrierten Laufwerke die logischen Laufwerksnamen an.

Dann ermittelt das Programm per INT-21-Funktion 3600H, ob Hard- oder RAM-Disks vorhanden sind. Die Nummer der interessierenden Einheit ist im Register DX zu übergeben (1 = A:, 2 = B: etc.). Die Zahl der möglichen Laufwerke wird per Software auf maximal drei begrenzt. Der INT-21-Aufruf gibt auch die Informationen über die Aufteilung des Mediums wieder. Falls AX = 0FFFFH gesetzt ist, existiert das Laufwerk nicht. Andernfalls gilt:

```
AX = 0FFFF -> Die Laufwerksnummer ist falsch
    sonst -> Zahl der Sektoren pro Cluster
BX = Zahl der freien Cluster
CX = Byte pro Sektor
DX = Cluster pro Platte
```

Mit diesen Informationen läßt sich der freie Speicherplatz in Byte und in Prozent bestimmen.

Zum Abschluß wird die Zahl der parallelen und seriellen Schnittstellen ermittelt und ausgegeben. Diese befinden sich ebenfalls im Konfigurationswort, welches durch den INT 11 ermittelt wurde.

Einzelheiten sind dem nachfolgenden Listing zu entnehmen.

Verbesserungsvorschläge

Insbesondere die Bestimmung der RAM- und ROM-Bereiche läßt sich durch einen direkten Speichertest erheblich verbessern. Auch die Anzeige der BIOS-Signatur ist noch verbesserungsfähig.

```
X R E F /Z=55 (c) Born Version 1.0
```

```
Datei : hwinfo.bas
                 Datum : 07-22-1992
                                     Seite: 1
Zeile
        Anweisung
    : File : HWINFO.BAS
'! Vers. : 1 ^
    '! Last Edit : 16.5.92
    '! Autor : G. Born
    '! Files
              : INPUT, OUTPUT
    '! Progr. Spr.: PowerBasic
    '! Betr. Sys. : DOS 2.1 - 5.0
    '! Funktion: Das Programm wird mit der Eingabe:
    1.1
    1.1
             HWINFO
    1.1
    ı į
             aufgerufen. Es ermittelt die Konfiguration
    1.1
             des PCs und gibt das Ergebnis auf dem
    1.1
             Bildschirm aus.
    '! Variable definieren
   1 frei& = 0
                                 '! freier Speicher
   2 \text{ start} \& = 0
                                 '! Startadresse
    Hauptprogramm
    3 ON ERROR GOTO fehler
   4 PRINT
                                 (c) Born Version
   5 PRINT "System INFO
1.0"
  6 PRINT
  7 CALL bios
                                 '! Bios Copyright
                                 '! DOS Versionsnummer
  8 CALL dosvers
  9 CALL memory
                                 '! Speicherbelegung
  10 CALL progadr
                                 '! Adr. Userprogramme
  11 CALL freemem
                                 '! freier Speicher
  12 PRINT "Weiter bitte eine Taste betätigen"
  13 DO WHILE INKEY$ = "": WEND
  14 CALL config
                                 '!
Systemkonfigurierung
  15 PRINT
  16 PRINT "Ende System Info"
  17 END
                                 '! Ende
    Hilfsroutinen
```

```
18 fehler:
  ·-----
  '! Fehlerbehandlung in HWINFO
  ·-----
19 PRINT "Fehler: "; ERR; " unbekannt"
20 PRINT "Programmabbruch"
                            '! MSDOS Exit
22 SUB bios
  !!-----
  '! lese Bios Signatur
  !!-----
23 LOCAL i%
24 DEF SEG = &HF800
                             '! Segm. Bios ROM
25 PRINT
26 PRINT "Bios Version ";
27 \text{ FOR i}\% = 3 \text{ TO } 50
28 PRINT CHR$(PEEK (i%));
29 NEXT i%
30 PRINT
31 END SUB
32 SUB dosvers
  ·!------
  '! ermittle die DOS Version über die INT 21 Funktion 30
  '! CALL: AH = 30 RETURN: AL = Untervers. AH = Hauptvers.
  !!-----
33 LOCAL AH%, AL%
34 REG 1, &H3000
                               '! AX = 3000 -> read
                               '! Version
35 CALL INTERRUPT &H21
                               '! Dispatcher INT
36 \text{ AH}\% = (REG (1) / 256) \text{ AND &HFF}
                               '! lese Wert in AH
37 AL% = REG (1) AND &HFF
                               '! lese Wert in AL
38 PRINT
  IF AL% = 0 THEN
                               '! AL = leer ?
   PRINT "MS-DOS Version 1.x"
41 ELSE
42 PRINT "MS-DOS Version ";
                               '! Versionsnummer
43 PRINT USING "##&"; AL%; ".";
                               '! AL = Hauptversion
  PRINT USING "##"; AH%
                               '! AH = Unterversion
45 END IF
46 END SUB
47 SUB memory
  ·!-----
  '! ermittle die RAM und ROM Speichergröße
  ·!-----
48 LOCAL i&
```

```
49 PRINT
  '! ermittle die RAM Größe über den BIOS INT 12
  '! Ergebnis in AX in Kbyte
50 CALL INTERRUPT &H12
                                     '! BIOS: GET RAM SIZE
51 PRINT "RAM from 0000:0000 len ";
52 PRINT REG (1); "Kbytes"
                                    '! AX = Größe
  1.1
  '! Prüfe die Lage des Bildschirmadapters auf Segment
  '! A000H, B000H, B800H
  1.1
'! setze Segment
                                    '! Bildschirm RAM ?
                                    '! Segmentadr.
57 END IF
58 DEF SEG = &HB000
                                     '! setze Segment
'! Bildschirm RAM ?
63 DEF SEG = &HB800 '! setze Segme
64 IF (PEEK(0) <> &HFF) AND '! Bildschirm
65 (PEEK(1) <> &HFF) THEN
66 PRINT "RAM from B800:0000" '! Segmentadr.
                                    '! setze Segment
                                    '! Bildschirm RAM ?
67 END IF
  '! Prüfe ab C000:0 in 32 Kbyte Schritten auf ROMs
68 FOR i& = &HC000 TO &HFFFF STEP &H800 '! teste ROM
   '! setze Segment
                                     '! ROM Signatur ?
    PRINT "ROM from "; HEX$(i&);":0000";'! Segmentadr.
    PRINT " len "; PEEK(2);
                                     '! Kbytes
    PRINT " Kbyte"
75 ELSEIF (PEEK(0) <> &HFF) AND _ '! ROM Signatur ?
76 (PEEK(1) <> &HFF) THEN
    PRINT "ROM from "; HEX$(i&);":0000" '! Segmentadr.
77
78 END IF
79 NEXT i&
80 END SUB
```

```
81 SUB freemem
     '! ermittle den freien Speicher
     ·!-----
  82 SHARED start&
  83 LOCAL frei&, ram&
  84 CALL INTERRUPT &H12
                                     '! BIOS: GET RAM SIZE
                                     '! RAM Größe
  85 ram& = REG(1)
  86 ram& = ram& * &H3FF
  87 frei& = ram& - (start& * 16)
                                     '! berechne. freie
Größe
  88 PRINT
  89 PRINT "MS-DOS Free Memory : ";
  90 PRINT frei&; "Kbyte"
                                    '! freier Speicher
  91 PRINT "MS-DOS Used Memory : ";
  92 PRINT start& * 16;" Kbyte"
                                   '! belegter Speicher
  93 END SUB
  94 SUB progadr
     '!-----
     '! Ermittle die Anfangsadresse des Anwenderprogrammes
     '! über die undokumentierte Funktion 51H des INT 21.
     '! Diese gibt im Register BX die Segmentadresse des
     '! aktuellen PSP an. Dies ist gleichzeitig die Start-
     '! adresse der Anwenderprogramme.
  95 LOCAL res$
  96 SHARED start&
  97 REG 1, &H5100
                                     '! AX = 5100 -> read
                                     '! PSP Segm. Adr
  98 CALL INTERRUPT &H21
                                     '! Dispatcher INT
  99 IF (REG (0) AND &H01) > 0 THEN
                                     '! Fehler ?
 100 PRINT "Fehler beim Systemaufruf "; REG (1) '! AX =
Fehlercode
 101 ELSE
    PRINT "User Progr. Adresse : ";
 102
 103 start& = REG(2)
                                     '! merke Adresse
 104 res$ = HEX$(REG(2))
                                     '! Segm. Adr in BX
 res$ = STRING$(4-LEN(res$),"0") + res$ '! führende Nullen
 106
     PRINT res$;":0000"
 107 END IF
 108 END SUB
 109 SUB config
     (|-----
     '! lese die Konfiguration der Hardware über den INT 11
     ·!-----
 110 LOCAL ax%, drive%, bytes&, frei&, disp%, i%, tmp&
```

```
111 DIM a%(2)
                                            '! Hilfsvariable für
MOVE
  112 CALL INTERRUPT &H11
                                             '! Lese Konfiguration
 113 ax\% = REG(1)
                                             '! Wert in ax%
 114 PRINT
                                             '! Floppys ?
 115 IF (ax% AND 1) = 0 THEN
       PRINT "keine Diskettenlaufwerke gefunden "
  116
  117 ELSE
      drive% = (ax% AND &HC0) / 64
  118
                                            '! Floppys -> b14, b15
       PRINT "Disks"; SPACE$(15);
  119
  120 FOR i% = 0 TO drive%
                                            '! n Drives
 121 PRINT CHR$(&H41 + i%);": "; '! Kennbuchstabe A: ..
F:
 122 NEXT i%
 123 END IF
 124 PRINT
 125 PRINT
      ' !
      '! ist eine Festplatte im System integriert ?
      '! Platten befinden sich oberhalb der Floppys (C:, D:, etc.).
      '! Prüfe per INT 21, Funktion 1CH ob Platten vorhanden sind.
  126 IF drive% < 2 THEN
                                             '! weniger als 1
Floppy?
  127 \quad drive\% = 3
                                             '! Platte ab c:
  128 ELSE
 129 INCR drive%
                                             '! oberhalb Floppy
 130 END IF
 131 FOR i% = drive% to drive% + 2
                                             '! max. 3 Disks
 132 REG 1, &H3600
                                             '! Funktion 3600
 133 REG 4, i% AND &HFF
                                             '! Laufwerkscode
                                             '! INT 21
 134 CALL INTERRUPT &H21
 134 CALL INTERROPT & M21 : INT 21
135 IF (REG(1) AND & HFF) <> & HFF THEN '! Platte gefunden ?
 136
       PRINT "Disk "; SPACE$(15); CHR$(&H40+i%);": ";
 137 tmp% = REG(4)
                                             '! Cluster
      '! Achtung: wegen I*2 ist eine Typkonvertierung erforderlich
!!!!
 138
      a%(1) = VARPTR(tmp%)
                                             '! Adr. Variable
übergeben!!!
 139 a%(2) = VARSEG(tmp%)
 140 clust& = 0
 141
       CALL MOVE (2,clust&,a%(1))
 142 bytes& = clust& * REG(3) * REG(1)
       PRINT bytes&;
                                           '! Speichergröße
 143
       PRINT "Bytes"
 PRINT "Sektoren pro Cluster : "; REG(1)
PRINT "Bytes pro Sektor : "; REG(3)
```

```
147
     PRINT "Cluster
                                : "; clust&
     tmp% = REG(2)
                                        '! freie Cluster
 148
     1.1
     '! Achtung: wegen I*2 ist eine Typkonvertierung erforderlich
1111
 149
       a%(1) = VARPTR(tmp%)
                                        '! Adr. Variable
übergeben!!!
      a%(2) = VARSEG(tmp%)
 150
 151
       fclust& = 0
       CALL MOVE (2,fclust&,a%(1))
 152
 153
       frei& = fclust& * REG(3) * REG(1)
 154
       PRINT "Freie Kapazität : "; frei&; '! in Bytes
 155
       PRINT USING "Bytes (##.#"; (frei& * 100.0 / bytes&);
 156
       PRINT " %)"
                                         '! in %
 157 END IF
 158 NEXT i%
     1.1
     '! Anzeige weiterer Informationen aus dem BIOS Aufruf
     ۱ <u>۱</u>
 159 PRINT
     162 CASE 0
 163
       PRINT "Illegal Display Mode"
 164
      CASE 1
       PRINT "Colorcard 40 x 25 Monochrom"
 165
 166
      CASE 2
       PRINT "Colorcard 80 x 25 Monochrom"
 167
 168 CASE 3
       PRINT "Monochromcard 80 x 25"
 170 END SELECT
 171 PRINT
 172 PRINT "Serial Interfaces : "; (ax% AND &H0E00) / 512
 173 tmp& = (ax% AND \&HC000) / \&HFF / \&H2F
 174 PRINT "Parallel Interfaces : "; tmp&
 175 END SUB
 176 SUB MOVE INLINE
 177 $INLINE "MOVE.COM"
 178 END SUB
     '**** Programm Ende *****
```

Listing 6.15: HWINFO.BAS

Anhang A: ASCII-Tabellen

Hex	Dez	ASCII
00	0	NUL
01	1	SOH
02	2	STX
03	3	ETX
04	4	EOT
05	5	ENQ
06	6	ACK
07	7	BEL
08	8	BS
09	9	HT
0A	10	LF
0B	11	VT
0C	12	FF
0D	13	CR
0E	14	SO
0F	15	SI
10	16	DLE
11	17	DC1
12	18	DC2
13	19	DC3
14	20	DC4
15	21	NAK
16	22	SYN
17	23	ETB
18	24	CAN
19	25	$\mathbf{E}\mathbf{M}$
1A	26	SUB
1B	27	ESC
1C	28	FS
1D	29	GS
1E	30	RS
1F	31	US
20	32	SPACE
21	33	!
22	34	"
23	35	#
24	36	\$
25	37	%
26	38	&
27	39	•

28	40	(
		,
29	41)
2A	42	*
2B	43	+
2C	44	
2D	45	, -
2E	46	
		. /
2F	47	
30	48	0
31	49	1
32	50	2
33	51	3
34	52	4
35	53	5
36	54	6
37	55	7
38	56	8
20	57	9
39		9
3A	58	:; < = > ? @
3B	59	;
3C	60	<
3D	61	=
3E	62	_
		2
3F	63	
40	64	@
41	65	Α
42	66	В
43	67	C
44	68	Ď
45	69 70	E
46	70	F
47	71	\mathbf{G}
48	72	Η
49	73	I
4A	74	Ĵ
	74	
4B	75 70	K
4C	76	L
4D	77	M
4E	78	N
4F	79	0
50	80	P
51	81	\mathbf{Q}
52	82	R
53	83	S
54	84	T
55	85	Û
56	86	V
57	87	W

58 59 5A 5B 5C 5D 5E	88 89 90 91 92 93 94	X Y Z [\
5F 60	95 96	_
61	97	a
62	98	b
63	99	c
64	100	d
65 66	101 102	e f
67	102	g
68	104	ĥ
69	105	i
6A	106	j
6B	107	k
6C 6D	108 109	l m
6E	110	m n
6F	111	0
70	112	p
71	113	\mathbf{q}
72	114	r
73	115	S
74 75	116 117	t
76 76	117	u v
77	119	w
78	120	X
79	121	y
7A	122	\mathbf{Z}
7B	123	{
7C	124	
7D 7E	125 126	}
7E 7F	127	•
80	128	Ç
81	129	ů
82	130	é
83	131	â
84	132	ä
85 86	133 134	à à
87	134 135	a Ç
· ·	100	š

88	136	ê
89	137	ë
8A	138	è
8B	139	ï
8C	140	î
8D	141	ì
8E	141	Ä
		Å
8F	143	
90	144	É
91	145	æ
92	146	Æ
93	147	ô
94	148	Ö
95	149	Ò
96	150	û
97	151	ù
98	152	ÿ Ö
99	153	Ö
9A	154	Ü
9B	155	Ø
9C	156	£
9D	157	Ø
9E	158	×
9F	159	f
AO	160	á
A1	161	í
A2	162	ó
A3	163	ú
A4	164	ñ
A5	165	Ñ
A6	166	a
A7	167	0
A8	168	3
A9	169	®
AA	170	
AB	171	1/2
AC	172	1/4
AD	173	i
AE	174	«
AF	175	«
B0	176	0
B1	177	±
B2	178	2
B3	179	
B4	180	,
B5	181	Á
B6	182	Â
B7	183	À
- •		

B8	184	©
		1
B9	185	0
BA	186	
BB	187	»
BC	188	1/4
BD	189	¢
BE	190	¥
BF	191	į
CO	192	Ă
C1	193	Á
C2	194	Â
C3	195	Ã
C3	196	- -
C5	197	Å
C6	198	ã
C7	199	Ã
C8	200	È
C9	201	É
CA	202	Ê
CB	203	Ë
CC	204	Ì
CD	205	Í
CA CB CC CD CE	206	Î
CF	207	¤
D0	208	ð
D1	209	Đ
D2	210	Ê
D3	211	Ë
D4	212	È
D5	213	_
D6	214	Í
D7	215	Î
D8	216	Ϊ
D9	217	Ù
DA	218	Ú
DB	219	Û
DC	220	Ü
DD	221	
DE	222	I
DF	223	ß
E0	224	Ó
E1	225	ß
E2	226	Ô
E3	227	Ò
E4	228	õ
E5	229	Õ
E6	230	μ
E7	231	μ Þ
止/	۵31	P

E8	232	þ
E9	233	þ Ú
EA	234	Û
EB	235	Ù
EC	236	ý
ED	237	Ý -
EE	238	-
EF	239	•
F0	240	-
F1	241	±
F2	242	=
F3	243	3/4
F4	244	\P
F5	245	§
F6	246	÷
F7	247	
F8	248	0
F9	249	
FA	250	
FB	251	1
FC	252	
FD	253	2
FE	254	_
FF	255	

Anhang B: Literaturhinweise

/1/ Born, Günter: Das DOS 5 Programmierhandbuch, Markt&Technik Verlag, München, 1992, 862 Seiten, ISBN 3-87791-316-4

/2/ Schäpers, Arne: DOS 5 für Programmierer, Addison-Wesley Verlag, Bonn, 1991, 1123 Seiten, ISBN 3-89319-350-2

/3/ Adobe: PostScript Language Reference Manual, Addison-Wesley Verlag, Bonn, 1991, 764 Seiten, ISBN 0-201-18127-4

/4/ Born, Günter: PostScript enträtselt, Systhema Verlag, München, 1991, 272 Seiten, ISBN 3-89390-363-1

/5/ Born, Günter: DOS 5 Tuning, Markt&Technik Verlag, München, 1991, 388 Seiten, ISBN N3-87791-196-X

/6/ Born, Günter: Systemtuning mit TSR-Programmen, Addison-Wesley Verlag, Bonn, 1990, 252 Seiten, ISBN 3-89319-262-X

/7/ Born, Günter: Referenzhandbuch Dateiformate, Addison-Wesley Verlag, Bonn, 1992, 830 Seiten, ISBN 3-89319-446-0

/8/ Born, Günter: Assembler enträtselt, Systhema Verlag, München, 1991, 269 Seiten, ISBN 3-89390-378-X

/9/ Born, Günter: A86/D86, Assemblerprogrammierung für Einsteiger, Systhema Verlag, München, 1991, 275 Seiten, ISBN 3-89390-111-6

Stichwortverzeichnis

! 13 column 117 addtable 72 COM1 29 addtxt 72 COM1: 310 anfang 144 COMMAND 31

AppendBlank 336 config 362 COPY 14 **ASK 226** Assembler 333 Courier 48 ausgabe 22, 48 CRDEL 152

Ausgabe 32 Ausgabeumleitung 220 CursorSize 318

Cross-Referenz-Liste 56

Das Tastatur-Statusflag 308

Automatischer Programmstart **CUT 109** 245

basex 182 Dateikonvertierung 153

Batchdatei 227, 252 Datum 15 Batchdateien 128, 141 Datumsabfrage 243 Bedienoberfläche 16 dBase 326 Benutzerabfragen 18

DBDOC 343 Benutzerführung 16 DBEof 337 Bildschirmanzeige 138 **DBVIEW 326** Bildschirmrand 142

decode 181 Bildschirmsteuerung 317 Decodierung binäres Suchverfahren 65

Zahlenbasis 182 bios 361

Delimiter-Option 129 BIOS-Spielereien 307

DELX 213 Buttons% 301 dosvers 361 **CALC 174** DR-DOS 6.0 39 CloseBox 279 drivesx 315 Codelänge 10 Druckbreite 15

Druckeransteuerung 235 GET 243

Druckerspooling 28 GetCursor 319
Druckerstatus 237 getdate 248

Druckerwarteschlange 29 getfile 117, 132, 156

Druckrand 15 getheader 351

Druckseite GetMaxLen 280

Abmessungen 44 GetMode 318

DUMP 193 getop 181

Einrückungen 89 GetPara 301 ende 145 GetRecord 336

endtest 48 getswitch 117, 132, 144

ERRORLEVEL 227 gettime 248 ESC 233 gettoken 71

Extended-ASCII-Code 230 getval 22, 117, 132, 144

fehler 23 GotoBottom 337 Fehlerausgang 23 GotoTop 337 Fehlercode 227 HEADER.PS 44

Fehlermeldungen 130 Hexadezimalsystem 174

Fehlersuche 10, 89 HideCursor 301

Feldtrennzeichen 129 Hierarchiediagramm 143 fieldx 117 Hierarchiediagramme 12

Filter 109 HWINFO 357

FKEY 252 indexsequentielle Suche 67

Flußdiagramme 13 install 32 Font 40, 44 INT 10 317

Fontdefinition 44 interaktiver Dialog 16 Fontgröße 44 Interrupt 2FH 29

Form Feed 22 keychk 71

FORMAT 208 Kommandoebene 18 Formatierung 93 Kommandozeile 141

freemem 362 Kommandozeilenversion 18

Freier DOS-Speicher 244 Kommentar 93

Kommentare 13 Papierformate 15
Kontrollstrukturen 13 parameter 22
kopf 181 park 315
Kopfzeile 18 PASTE 127

Label 56 PCX-Format 349

Laufzeitfehler 23 PCXV 348
Laufzeitverhalten 10 PenEmul 302

Lesezeiger 142 Perforationsrand 15

Levelcode 93 Plotline 351 LISTER 14 PopMenu 276

LPT1 29 Pop-up-Menü 272

LPT1: 310 PostScript-Drucker 39, 161 LPT2: 310 PostScript-Emulatoren 39

LPTSWAP 310 PRINT 14, 29
Maschinencode 10 Printer 195
MausInit 300 printline 47

Maussteuerung 300 Print-Screen 237 memory 361 progradr 362

MenuInit 275 Programmablauf 13

MenuLine 279 Programmentwicklung 10
Menüsystem 272 Programmentwurf 14
MODE 310 Programmlistings 14

Moduldiagramme 12 PSCRIPT 161
More 194 PSLIST 39

MOVE 333 Pufferverwaltung 143

newscreen 145, 199 Pull-down-Menü 272, 295

NUMOFF 308 PullMenu 277
Offset 142 PutLine 280
Online-Hilfe 19, 128 PutRecord 336

OpenBox 278 Querverweislisten 55

pageskip 21 redefine 47

Paintbrush 348 Referenztabelle 65

Ringpuffer 142 Syntaxanalyse 22

SaveArea 279 Syntaxdiagramm 11, 61 scanner 70 Tastaturpuffer 255, 269

Scanner 61, 94 TEMP 32

Schrift 40 Textbox 290, 321 Schriftarten 235 Textdateien 104 Scroll 319 TEXTS 218

search 72 Textverarbeitung 152

Seitenkopf 48 token 61

Seitennumerierung 15 Trace-Modus 128 Seitenvorschub 15, 22 Trace-Option 129 SetCursor 318 Typdefinition 61

SetMode 318 TYPE 138

SetTCursor 302 Umlautdefinitionen 47

SetXRange 301 Unix 104, 139 SetXY 301 USE 335 SetYRange 302 Variable 56

SHELL 29 Vereinigung von Textdateien 127

SHOW 138 VKEY 268

ShowCursor 301 vorspann 48, 167

Skip 336 WAIT 266
Skip Line-Option 129 WC 104
skipblank 22, 118, 132 Wide 194
spool 33 Wildcard 128
SPOOL 28 Wildcards 140
Stapelverarbeitungsdatei 18 Windows 39
Strichdiagrammen 13 writeptr 200

Stringverwaltung 64 writeref 71
Struktogramme 13 writescr 200
Strukturdiagramme 13 XCALC 257
Suche XFORM 88

Lineare 66 XPARK 314

XPos% 301 Zeilennumerierung 140

XREF 55 Zeilennummern 13, 15

YPos% 301 Zeilenzahl 105

Zahlenbasis 182